第1章 Haproxy介绍

1.官方地址

1 https://www.haproxy.com/

2.Haproxy和Nginx区别

- 1 haproxy只做反向代理负载均衡功能
- 2 Nginx除了能做代理转发,也可以做web服务器

3.Haproxy应用场景

- 1 4层负载
- 2 7层负载

第2章 Haproxy实战

1.Haproxy安装部署

注意: yum安装的haproxy有两个版本,名字不一样,默认haproxy为1.5版本,而最新的1.8版本名称为haproxy18

- 1 #查找yum仓库里的haproxy版本
- 2 [root@lb-5 ~]# yum search haproxy|grep \haproxy
- 3 haproxy18.x86_64 : HAProxy reverse proxy for high availability environments
 - haproxy.x86_64 : TCP/HTTP proxy and load balancer for high availability
- 6 #安装haproxy
- 7 [root@lb-5 ~]# yum install haproxy -y
- 8
- 9 #查看haproxy版本
- 10 [root@lb-5 ~]# haproxy -v
- 11 HA-Proxy version 1.5.18 2016/05/10
- 12 | Copyright 2000-2016 Willy Tarreau <willy@haproxy.org>
- 13
- 14 #查看haproxy配置文件有哪些
- 15 [root@lb-5 ~]# rpm -qc haproxy
- 16 /etc/haproxy/haproxy.cfg
- 17 /etc/logrotate.d/haproxy
- 18 /etc/sysconfig/haproxy

安装1.8版本命令

- 1 rpm -ivh http://www.nosuchhost.net/~cheese/fedora/packages/epel-7/x86_64/cheese-release-7-1.noarch.rpm
- 2 | yum install haproxy
- 3 haproxy -v

2.Haproxy配置文件解释

官方文档: 需翻墙

1 http://www.haproxy.org/download/1.4/doc/configuration.txt

配置说明:

- 1 HAProxy配置中分成五部分内容,当然这些组件不是必选的,可以根据需要选择部分作为配置。
- 2 **global**: 参数是进程级的,通常和操作系统相关。这些参数一般只设置一次,如果配置无误,就不需要 再次配置进行修改
- 3 defaults: 配置默认参数的,这些参数可以被利用配置到frontend, backend, listen组件
- 4 **frontend**:接收请求的前端虚拟节点,**Frontend**可以根据规则直接指定具体使用后端的**backend**(可 动态选择)。
- 5 backend: 后端服务集群的配置,是真实的服务器,一个Backend对应一个或者多个实体服务器。
- 6 listen: Frontend和Backend的组合体。

全剧配置说明:

1	global		/_
2	log	127.0.0.1 local2	#log
3	chroot	/var/lib/haproxy	#锁定运行目录
4	pidfile	/var/run/haproxy.pid	#pid文件路径
5	maxconn	4000	#每个进程的最大并发数
6	user	haproxy	#haproxy运行用户
7	group	haproxy	#haproxy运行用户组
8	daemon	_\$1\$/_`	#以后台进程模式
	运行		X11'/)
9	stats soci	ket /var/lib/haproxy/stats	#socket文件路径

W/

代理配置-defaults说明:

defaults		
mode	http	#默认运行的模式,有http
和tcp两种		
log	global	#日志路径,这里表示以global
option	httplog	#丰富日志格式,包含更多信息
option	dontlognull	#日志不记录空连接
option http-server-close		#在服务端启用HTTP连
接关闭		
option forwardfor	except 127.0.0.0/8	#启用X-Forwarded-For标头,记录
用户真实IP		
option	redispatch	#在连接失败的情况下启用或禁用会话
重新分发		
retries	3	#设置连接失败后在服
务器上执行的重试次数		
timeout http-request	10s	#设置等待完整的HTTP请求
所允许的最长时间		
timeout queue	1m	#设置在队列中等待空闲连
接插槽的最长时间		
timeout connect	10s	#设置等待连接服务器成功
的最长时间		
timeout client	1m	#在客户端上设置最长不活
动时间		
	mode 和tcp两种 log 定义的为准 option option option http-server-clos 接关闭 option forwardfor 用户真实IP option 重新分发 retries 务器上执行的重试次数 timeout http-request 所允许的最长时间 timeout queue 接插槽的最长时间 timeout connect 的最长时间 timeout client	mode 和tcp两种 log 定义的为准 option httplog option dontlognull option http-server-close 接关闭 option forwardfor except 127.0.0.0/8 用户真实IP option redispatch 重新分发 retries 3 务器上执行的重试次数 timeout http-request 10s 所允许的最长时间 timeout queue 1m 接插槽的最长时间 timeout connect 10s 的最长时间 timeout client 1m

14	timeout server	1m	#在服务器端设置最大不活
	动时间		
15	timeout http-keep-alive	10s	#设置等待新HTTP请求出现
	的最长时间		
16	timeout check	10s	#设置其他检查超时,但仅
	在已经建立连接之后		
17	maxconn	3000	#将每个进程的最大并发连
	接数		

代理配置-frontend说明:

```
frontend http_80_in
2
      bind 0.0.0.0:80 #监听端口
3
      mode http
                             #http的7层模式
4
      log global
                         #应用全局的日志配置
5
      option httplog
                     #启用http的log
      option httpclose #每次请求完毕后主动关闭http通道,HA-Proxy不支持keep-alive模式
6
7
      option forwardfor #获得客户端IP记录到forwardfor字段
```

代理配置-backend说明:

```
backend mms_server
                                     #工作在http的7层模式
2
      mode http
                          #负载均衡的方式,roundrobin为默认平均轮询
3
      balance roundrobin
      option #配置选项可以配置以下的参数用于后端健康检查
4
5
          httpchk
6
          mysql-check
          pgsql-check
7
          ssl-hello-chk
8
      server #后端服务器的配置可以配置以
9
         check
                       #健康检查
10
                   #健康检查间隔时间
11
          inter N
                  #后端服务器失败检查次数
12
          fall N
                    #后端服务器恢复检查次数
13
          rise N
                    #权重,0表示不参负载均衡
14
          weight
```

代理配置-listens说明:

```
listen web
bind 10.0.0.5:80
mode http
balance roundrobin
server web-7 10.0.0.7:80 check inter 3000 fall 3 rise 5
server web-8 10.0.0.8:80 check inter 3000 fall 3 rise 5
```

3.Haproxy代理实验

3.1 实验环境说明

```
11b-5haproxy代理服务器2web-7后端web服务器3web-8后端web服务器
```

3.2 准备后端nginx测试环境

```
1 echo $(hostname) > /usr/share/nginx/html/index.html
2 systemctl restart nginx
3 curl 127.0.0.1
```

3.3 创建haproxy配置文件

```
1
    cat > /etc/haproxy/haproxy.cfg << 'EOF'</pre>
 2
    global
 3
                     127.0.0.1 local2
        log
 4
        chroot
                     /var/lib/haproxy
 5
        pidfile
                     /var/run/haproxy.pid
 6
        maxconn
                     4000
 7
                     haproxy
        user
 8
        group
                     haproxy
 9
        daemon
10
        stats socket /var/lib/haproxy/stats
11
12
    defaults
13
        mode
                                  http
14
        log
                                  global
15
        option
                                  httplog
16
        option
                                  dontlognul
17
        option http-server-close
                                  except 127.0.0.0
18
        option forwardfor
                                 redispatch
19
        option
20
        retries
21
        timeout http-request
                                  10s
22
        timeout queue
                                  1m
23
        timeout connect
                                  10s
24
        timeout client
25
        timeout server
26
        timeout http-keep-alive 10s
27
        timeout check
28
        maxconn
                                  3000
29
30
    frontend web_in_80
31
        bind 10.0.0.5:80
32
        mode http
        use_backend web_server_80
33
34
35
    backend web_server_80
36
        mode http
37
        option forwardfor
        server web7 10.0.0.7:80 check inter 3000 fall 3 rise 5
38
39
        server web8 10.0.0.8:80 check inter 3000 fall 3 rise 5
40
    #listen可以把frontend和backend整合在一起,写起来更简洁
41
    listen web_server_8080
42
        bind 10.0.0.5:8080
43
44
        mode http
45
        balance roundrobin
        server web7 10.0.0.7:8080 check inter 3000 fall 3 rise 5
46
        server web8 10.0.0.8:8080 check inter 3000 fall 3 rise 5
47
    EOF
48
```

3.4 启动Haproxy

1 | systemctl start haproxy

3.5 访问并测试

1 curl 10.0.0.5

第3章 Haproxy调度算法

1.调度算法介绍

1 Haproxy拥有很多中调度算法

2.基于权重的负载

1

3.基于轮询的负载

1

4.使用socat工具动态下线/上线后端节点

4.1 socat 工具介绍

- 1 socat是一个功能强大的网络调试工具,支持众多协议,比如socket,IP,TCP等。
- 2 我们可以使用socat对haproxy的sokcat文件进行操作,使用haproxy支持的命令动态的上/下线节点,优势是不需要修改配置文件。

4.2 socat命令使用

```
#!.安装工具
yum -y install socat

#2.查看命令帮助
socat -h

#3.查看haproxy的socket命令帮助
echo "help" | socat stdio /var/lib/haproxy/haproxy.sock

#4.下线节点
echo disable server web/web-7| socat stdio /var/lib/haproxy/haproxy.sock

#5.上线节点
echo enable server web/web-8| socat stdio /var/lib/haproxy/haproxy.sock
```

4.3 jenkins代码上线滚动更新脚本

```
#!/bin/bash
2
 3
    PATH_CODE=/var/lib/jenkins/workspace/my-freestyle-job
    PATH_WEB=/usr/share/nginx
4
    if [ "$NODE" == "ALL" ];then
5
       IP="10.0.0.7 10.0.0.8"
6
7
    elif [ "$NODE" == "10.0.0.7" ];then
8
       IP="10.0.0.7"
9
    else
       IP="10.0.0.8"
10
11
    fi
12
    #打包代码
13
    code_tar(){
14
           cd ${PATH_CODE}
15
16
           tar zcf /opt/web-${git_version}.tar.gz ./*
17
18
    #负载均衡器下线节点
19
20
    node_down(){
            ssh root@10.0.0.5 "echo disable server web/${NODE}| socat stdio
21
    /var/lib/haproxy/haproxy.sock"
           echo "${NODE} 从 10.0.0.5 移除成功'
22
23
24
25
    #拷贝打包好的代码发送到web服务器代码目录
26
    code_scp(){
            ssh ${NODE} "mkdir ${PATH_WEB}/web-${git_version} -p"
27
            scp /opt/web-${git_version}.tar.gz
28
    ${NODE}:${PATH_WEB}/web-${git_version}
29
    }
30
31
    #web服务器解压代码
32
    code_xf(){
            ssh ${NODE} "cd ${PATH_WEB}/web-${git_version} && tar xf
    web-${git_version}.tar.gz && rm -rf web-${git_version}.tar.gz"
34
35
36
    #创建代码软链接
37
    code_ln(){
            ssh \{NODE\} "cd \{PATH_WEB\} \& rm -rf html \& ln -s
38
    web-${git_version} html"
39
40
41
    #测试访问是否正常
42
    web_test(){
            curl -s -I -m 10 -o /dev/null -w %{http_code}
43
    http://${NODE}/index.html
44
    }
45
    #负载均衡上线节点
46
47
    node_up(){
48
            ssh root@10.0.0.5 "echo enable server web/${NODE}| socat stdio
    /var/lib/haproxy/haproxy.sock"
49
            echo "${NODE} 从 10.0.0.5 添加成功"
```

```
50
51
52
    #选择发布还是回滚
53
    if [ "${deploy_env}" == "deploy" ];then
54
55
        code_tar
56
        for NODE in ${IP};do
            node_down
57
58
            code_scp
59
            code_xf
            code_1n
60
61
            web_test
62
            node_up
63
        done
    elif [ "${deploy_env}" == "rollback" ];then
64
        for NODE in ${IP};do
65
66
            node_down
            code_1n
67
68
            web_test
69
            node_up
70
        done
71
    fi
```

第4章 ACL匹配

1.ACL配置说明

文字说明:

- 1 ACL(Access Control List)访问控制列表
- 2 是一种可以根据匹配的条件进行不同的跳转实现方法,比如可以根据浏览器类型,IP地址,URL,文件后缀名等条件进行匹配和转发。
- 4 在haproxy中,需要先定义ACL,然后再引用对应的ACL

配置语法:

```
1 acl 规则名称 匹配条件 匹配模式 执行操作 操作的对象
```

匹配模式说明:

```
1 -i 不区分大小写
2 -m 使用指定的pattern
3 -n 不做DNS解析
```

2.ACL匹配语法

2.1 hdr 请求报文首部匹配条件

匹配说明

```
1hdr_dom匹配请求host名称 如 www.oldboyedu.com2hdr_beg匹配请求host开头 如 www. bbs. blog3hdr_end匹配请求host开头结尾 如 .com .org4hdr_sub
```

举例:

1

2.2 path 请求URL路径匹配条件

匹配说明:

```
1path_beg匹配URL开头2path_end匹配URL结尾3path_reg匹配URL里的字符串4path_dir匹配路径
```

举例:

1

2.3 基于IP和端口匹配

匹配说明:

```
1 dst 目标IP
2 dst_port 目标PORT
3 src 源IP
4 src_port 源PORT
```

举例:

1

3.匹配规则实战

3.1 基于浏览器类型匹配

```
1
    #前端配置
    frontend web_in_80
 2
        bind 10.0.0.5:80
 3
 4
        mode http
 5
        use_backend web_server_80
6
 7
        #acl设置
        acl acl_user_agent_mobile hdr_sub(User-Agent) -i iphone Android
8
9
        acl acl_user_agent_pc hdr_sub(User-Agent) -i chrome
10
        acl acl_user_agent_linux hdr_sub(User-Agent) -i curl wget
11
12
        #acl调用
13
        use_backend mobile_hosts if acl_user_agent_mobile
```

```
use_backend linux_hosts if acl_user_agent_linux
14
15
        default_backend pc_hosts if acl_user_agent_pc
16
17
    #后端配置
18
    backend mobile_hosts
19
        mode http
20
        server web1 10.0.0.7:80 check inter 3000 fall 3 rise 5
21
22
    backend linux_hosts
23
        mode http
        server web1 10.0.0.8:80 check inter 3000 fall 3 rise 5
24
25
26
    backend pc_hosts
27
        mode http
        server web1 10.0.0.7:80 check inter 3000 fall 3 rise 5
28
        server web1 10.0.0.8:80 check inter 3000 fall 3 rise 5
29
```

3.2 基于文件后缀名匹配

```
1
    #前端配置
 2
    frontend web_in_80
 3
        bind 10.0.0.5:80
 4
        mode http
 5
        use_backend web_server_80
 6
 7
        #acl设置
 8
        acl acl_img path_end -i .jpg .png
9
10
        #acl调用
        use_backend static_hosts if
11
        default_backend web_hosts
12
13
    #后端配置
14
15
    backend static_hosts
16
        mode http
        server web1 10.0.0.7:80 check inter 3000 fall 3 rise 5
17
18
    backend web_hosts
19
20
        mode http
        server web1 10.0.0.7:80 check inter 3000 fall 3 rise 5
21
        server web1 10.0.0.8:80 check inter 3000 fall 3 rise 5
22
```

3.3 基于域名匹配

```
#前端配置
 1
 2
    frontend web_in_80
 3
        bind 10.0.0.5:80
 4
        mode http
 5
        use_backend web_server_80
 6
 7
        #acl设置
        acl acl_img path_end -i .jpg .png
 8
9
        #acl调用
10
        use_backend static_hosts if acl_img
11
        default_backend web_hosts
12
```

```
13
14
    #后端配置
15
    backend static_hosts
16
        mode http
17
        server web1 10.0.0.7:80 check inter 3000 fall 3 rise 5
18
19
   backend web_hosts
20
        mode http
21
        server web1 10.0.0.7:80 check inter 3000 fall 3 rise 5
22
        server web1 10.0.0.8:80 check inter 3000 fall 3 rise 5
```

3.4 基于IP匹配

```
#前端配置
    frontend web_in_80
       bind 10.0.0.5:80
4
        mode http
5
        use_backend web_server_80
6
7
        #acl设置
8
        acl acl_ip_172 src 172.16.1.0/24
9
10
        #acl调用
11
        use_backend 172_hosts if acl_ip_172
12
13
   #后端配置
14 backend 172_hosts
15
        mode http
        server web1 172.16.1.7:80 check inter 3000 fall 3 rise 5
16
```


第4章 Haproxy高级功能

1.web服务状态监控

配置启动监控状态页面:

```
listen stats
2
      bind:8080
                               #监听端口
3
      stats enable
                               #启用状态页
4
      stats hide-version #隐藏版本号
5
      stats uri /haproxy-status #自定义状态页路径
6
     stats realm HAProxy\ Statistics\ Page #自定义提示信息
                               #定义普通用户密码
7
      stats auth oldboy:123456
8
      stats auth admin:123456
                                 #定义admin用户密码
9
      stats admin if TRUE
                                      #启用管理功能
```

访问并查看状态页面:



状态字段解释:

1

2.基于四层的负载



四层负载与七层负载区别:

- 1 四层负载:
- 2 所谓四层负载均衡指的是OSI七层模型中的传输层
- 3 Nginx已经能支持TCP/IP的控制,所以只需要对客户端的请求进行TCP/IP协议的包转发就可以实现负载均衡
- 4 它的好处是性能非常快、只需要底层进行应用处理,而不需要进行一些复杂的逻辑

5

- 6 七层负载均衡:
- 7 七层负载是指应用层,它可以完成很多应用方面的协议请求
- 8 比如我们说的http应用的负载均衡,它可以实现http信息的改写、头信息的改写、安全应用规则控制、URL匹配规则控制、以及转发,rewrite等等的规则
- 9 所以在应用层的服务里面,我们可以做的内容就更多,那么Nginx则是一个典型的七层负载均衡

haproxy四层负载配置:

- 1 listen redis-server
- 2 bind 10.0.0.5:6379
- 3 mode tcp
- 4 balance leastconn
- server redis1 10.0.0.51:6379 check
- 6 server redis2 10.0.0.52:6379 check backup

haproxy四层负载访问测试: 前提是后端服务器安装好了redis并配置允许远程访问

1 redis-cli 10.0.0.5

2 >keys *