Sistemas Operativos 2

2021/22

Encoding de caracteres e suporte para unicode em Windows e Visual Studio

DEIS/ISEC

Sistemas Operativos 2 – 2021/22

João Durães

1

Tópicos

Programação portável com caracteres multi-byte

Bibliografia específica para este capítulo:

- http://www.codeproject.com/Articles/76252/What-are-TCHAR-WCHAR-LPSTR-LPWSTR-LPCTSTR-etc
- Windows System Programming, cap. 2

DEIS/ISEC

Sistemas Operativos 2 – 2021/22

João Durães

Acerca de caracteres, encoding, Windows e Visual Studio

Caracteres de 8 bits (1 byte)

ANSI (bom para Inglês) → char

 $Multi-byte\ encoding\ (MCBS) \rightarrow v\'{a}rios\ bytes\ por\ caracter$ Duas variantes

- Fixo Todos os caracteres têm o mesmo número de caracteres
 - Normalmente o cenário actual
- Variable byte / variable length caracteres diferentes podem ocupar quantidades de bytes diferentes
 - Este cenário tem desvantagens
 - Exemplo: navegar para trás numa string torna-se bastante complexo

DEIS/ISEC Sistemas Operativos 2 – 2021/22 João Durães

3

Caracteres e unicode em Windows com Visual Studio

Acerca de Caracteres, encoding, Windows e Visual Studio

Unicode

- Formato de caracteres multi-byte → wchar_t
- Adequado para todas as línguas
- Existem vários encodings possíveis
 - Windows: UTF-16 -> Caracteres de 16 bits
 - UTF-16 é, em teoria, um esquema variable byte que poderia usar até 4 bytes. Na implementação do Windows são 2 bytes

Outros standards existentes (não necessariamente no Windows)

- UTF-32 (4 bytes)
- UTF-8 (também possível em Windows), comum na Web
 - » 1 byte para os primeiros 128 caracteres (os mais comuns) e 4 bytes para os restantes. Os primeiros 128 são iguais aos ASCII
- etc

DEIS/ISEC Sistemas Operativos 2 – 2021/22 João Durães

Acerca de Caracteres, encoding, Windows e Visual Studio

Considere-se uma variável letra que é um "caracter"

- Quanto é que sizeof(letra) será?
- A resposta é bastante mais complexa do que parece
 - Depende do encoding que está a ser usado
 - · Isto afecta a portabilidade do código fonte
 - · Mesmo fixando o alvo como um determinado sistema operativo

Objectivo: mantendo o domínio como sendo o Windows

Como ter código fonte compatível com situações 8 bits/16 bits de forma menos trabalhosa possível e que possa ser facilmente ser convertido entre 8 bits e 16 bits minimizando incoerências e bugs?

DEIS/ISEC João Durães Sistemas Operativos 2 – 2021/22

5

Caracteres e unicode em Windows com Visual Studio

Uso de 8 bits ou 16 bits nos programas

Primeira abordagem: usa-se ou char e strETC ou wchar_t e wcsETC()

```
8 bits
                  16 bits
char letra;  → wchar_t letra;
char nome[TAM];
                 → wchar_t nome[TAM];
strETC(nome);
                 → wcsETC(nome);
```

Este código não é genérico e tem problemas de manutenção:

Existe a possibilidade da plataforma alvo poder nem estar a usar unicode de todo e pode ser necessário mudar entre 8 e 16 bits (recompilando a aplicação), mas essa tarefa implica uma adaptação manual do código, operação extensiva e que pode levar a introdução de bugs

→ Pretende-se poder mudar o tipo de caracteres sem estar a mudar o código

DEIS/ISEC Sistemas Operativos 2 - 2021/22 João Durães

Caracteres e unicode em Windows com Visual Studio Uso de 8 bits ou 16 bits nos programas Abordagem melhor: nem char / strETC nem wchar_t e wcsETC() -> usar TCHAR 16 bits 8 bits #include<TCHAR.h> char letra; --→ TCHAR letra; char nome[TAM]; --→ TCHAR nome[TAM]; strETC(nome); --→ _tcsETC(nome); TCHAR é uma macro que se traduz em ← se o projecto estiver configurado como ANSI/*Multi-byte charset* char (MCBS) wchar_t ← se o projecto estiver configurado como Unicode DEIS/ISEC Sistemas Operativos 2 - 2021/22 João Durães

7



Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

Caracteres e unicode em Windows com Visual Studio

```
TCHAR → É uma macro (atenção: <u>já existe</u>)
   #ifdef _UNICODE
        typedef wchar_t TCHAR;
   #else
        typedef char TCHAR;
   #endif
```

Atenção

- TCHAR transforma-se em char ou wchar_t (conforme "o define" em vigor)
- char e wchar_t são "definitivos" e já não se transformam em nada:
 - char é sempre char
 - wchar_t é sempre wchar_t

#define UNICODE e #define _UNICODE antes de #include <windows.h> (O IDE normalmente trata da definição deste símbolo e não é preciso defini-lo)

DEIS/ISEC Sistemas Operativos 2 – 2021/22 João Durães

9

Caracteres e unicode em Windows com Visual Studio

Funções a usar quando se usam TCHAR

```
Em vez de
```

```
strlen(...) / wcslen(...)
strcpy(...) / wcscpy(...)
strETC(...) / wcsETC(...)
```

Usar

Importante

A conversão de nomes nem sempre é óbvia. Nem sempre é strXXX → _tcsXXX → Consultar sempre o manual / referência

Nas aplicações consola habituais

_tcslen(...)

_tcscpy(...)

_tcsETC(...)

```
_tmain(int argc, TCHAR * argv[])
Usar
Em vez de
            main(int argc, char * argv[])
```

DEIS/ISEC Sistemas Operativos 2 - 2021/22 João Durães

```
Exemplo para _tcslen
  #ifdef _UNICODE
       #define _tcslen wcslen
  #else
       #define _tcslen strlen
   #endif
```

Funções **_tcsETC** → São macros

Atenção

- As funções **str**XXX e **wcs**XXX não são intermutáveis:
 - strXXX recebem e manipulam caracteres de 8 bits (sempre)
 - wcsXXX recebem e manipulam caracteres de 16 bits (sempre)

DEIS/ISEC

Sistemas Operativos 2 - 2021/22

João Durães

11

Caracteres e unicode em Windows com Visual Studio

O API Win32 contém a *maioria* das funções de mais alto nível em duplicado

- Uma versão para caracteres de 8 bits e outra para caracteres de 16 bits (tipicamente terminadas com **A** e **W** respectivamente)
- Para a maioria dos casos existe uma macro que esconde os pormenores de codificação de caracteres (nem A nem W) e se traduz para a versão correcta automaticamente (tal como TCHAR)

Exemplo:

```
Função CreateFile - abre/cria ficheiros
O que se encontra nos .h que já existem:
    #ifdef UNICODE
        #define CreateFile CreateFileW
    #else
        #define CreateFile CreateFileA
    #endif
Idem para muitas outras funções
```

João Durães

12

Sistemas Operativos 2 - 2021/22

Para manter o máximo de portabilidade do código fonte:

- Evitar menções e uso explícito de tamanho de caracteres
- Usar as macro que são convertidas para as funções adequadas consoante o tamanho de caracter em uso

No caso do API Win32

- Usar as funções sem especificar A (8 bits) nem W (16 bits)
- Exemplo: CreateFile em vez de CreateFileA ou CreateFileW

No caso das funções da biblioteca C

- Usar as versões **_tcs** ou equivalente
- Exemplo: _tcslen em vez de strlen (8 bits) ou _wcslen (16 bits)

Atenção

- Nem todas as funções do API tem um equivalente em A ou W
- Nem todos os pares de funções com A/W têm uma versão genérica (sem A/W)

DEIS/ISEC Sistemas Operativos 2 – 2021/22 João Durães

13

Caracteres e unicode em Windows com Visual Studio

```
E no caso de programas em C++?
Aplica-se a mesma lógica
```

Existem ambos cout (8 bits) e wcout (16 bits)

Mas o melhor é usar _tcout

```
#include <iostream>
#include <tchar.h>
```

```
#if defined(UNICODE)
    #define _tcout std::wcout
```

#else

#define _tcout std::cout

#endif

DEIS/ISEC

Sistemas Operativos 2 - 2021/22

João Durães

Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

Caracteres e unicode em Windows com Visual Studio

Como lidar com constantes de caracteres (strings explicitas no código)?

• "etcetc" é sempre uma sequência de caracteres de 8 bits

Para fazer o compilador entender (≠ "converter") a string anterior como sequência de caracteres de 16 bits?

• L"etcetc"

No entanto, o uso ou omissão do prefixo L torna o código **não-genérico**.

Para recuperar a compatibilidade e portabilidade:

-> Usar sempre _T (ou TEXT) em vez de L ou omissão de L (_T converte-se para L ou para nada, consoante UNICODE esteja ou não definido)

DEIS/ISEC

Sistemas Operativos 2 - 2021/22

João Durães

15

Caracteres e unicode em Windows com Visual Studio

```
_T → É uma macro
#ifdef _UNICODE
 #define _T(c) L##c
 #define TEXT(c) L##c
#else
 #define _T(c) c
 #define TEXT(c) c
#endif
```

Atenção

_T e TEXT <u>não são</u> operadores de conversão — <u>não convertem</u> dados de um tipo para outro. Apenas **interpretam** dados no código e actuam apenas **no** momento de compilação.

DEIS/ISEC

Sistemas Operativos 2 - 2021/22

João Durães

Funções secure e não-secure

Funções não secure

- Muitas das funções para tratamento de texto são apontadas como não secure
- Dependendo das configurações do compilador, o uso destas funções poderá impedir a obtenção do executável
- Mensagem de erro ou aviso possível (para a função scanf)

error C4996: 'scanf': This function or variable may be unsafe

Esta questão não está relacionada com caracteres multibyte/Unicode, nas aproveita-se o assunto para abordar a questão

DEIS/ISEC

Sistemas Operativos 2 – 2021/22

João Durães

17

Funções secure e não-secure

Funções não seguras

Qual é a origem do problema: por que não são seguras?

- Qualquer função que trabalhe com buffer, dispondo-se a lá colocar ou obter informação sem controlo de quantos bytes vai ler pode ultrapassar a dimensão do buffer
 - Na leitura de informação (ler do buffer): poderá ler informação de outras variáveis (que estão a seguir ao buffer)
 - Pode ser usado por um hacker para obter dados internos ao processo
 - Na escrita de informação (escrever no buffer): poderá escrever por cima de outras variáveis
 - Pode ser usado por hackers para corromper dados de outras variáveis, desviar a execução do programa para para código injectado (reescrevendo o registo na pilha que tem o endereço de retorno da função - "stack smashing")

DEIS/ISEC

Sistemas Operativos 2 - 2021/22

João Durães

Departamento de Engenharia Informática e de Sistemas

Funções secure e não-secure

Funções não seguras

Exemplo

```
char buffer[30];
scanf("%s", buffer;
```

Problema: O que impede a função de ultrapassar os 30 caracteres do buffer? -> Nada

1ª solução (fraca): usar a formatação adequada

```
scanf("%29s", buffer);
```

-> A solução é fraca porque o programador não é obrigado a usar a formatação e na maioria das vezes não o faz.

DEIS/ISEC

Sistemas Operativos 2 - 2021/22

João Durães

19

Funções secure e não-secure

Funções seguras

Solução adequada: usar a versão segura da função pretendida Exemplo do scanf

```
scanf -> scanf_s
```

```
char buffer[30];
scanf_s("%s", buffer, 30);
```

-> Aqui, o programador identifica de uma forma mais explicita e menos sujeita a erros no parâmetro adicional imediatamente seguinte qual o máximo de caracteres a ler

Pode continuar a usar o formato %nns

DEIS/ISEC

Sistemas Operativos 2 - 2021/22

João Durães

Funções secure e não-secure

Funções seguras - caracteres multi-byte/Unicode

(Continuando o exemplo do scanf)

```
scanf -> scanf_s
```

-> Esta questão não está relacionada com caracteres multibyte/Unicode e existem versões para wchar t e agnósticas

Versão wchar_t

```
wchar_t buffer[30];
wscanf_s(L"%29s", buffer, 30);
```

-> A vermelho as diferenças: wide char

Versão agnóstica (char/wchar_t conforme configuração do projeto

```
TCHAR buffer[30];
<u>_tscanf_s(_T("%29")</u>, buffer, 30);
```

DEIS/ISEC

Sistemas Operativos 2 – 2021/22

João Durães

21

Funções secure e não-secure

Recordar:

- A questão não secure / secure não está especificamente associada a tratamento de caracteres, mas este cenário é um onde mais se nota este problema
 - Existem versões secure para as funções habituais
- No caso específico de tratamento de texto, a existência de alternativas secure tanto se aplica ao caso de char como wchar_t e existem funções para ambos os casos
 - Neste caso, é melhor usar as versões agnósticas (genéricas) pelas razões já expostas nos slides anteriores
- Em algumas fontes bibliográficas, é usado o termo "safe" em vez de "secure", sendo a questão e assunto os mesmos.

DEIS/ISEC

Sistemas Operativos 2 – 2021/22

João Durães