
Homework 9 作业报告 by 76-朱雨田

本次作业要求实现 WCSPH 的流体仿真方法。用提供的节点图做仿真的效果如下,更多的仿真 gif 图在 ../gif 目录下。



本次作业 WCSPH 部分的公式均为对每个粒子做简单的参数计算,无需用到 Eigen 求解方程组,论文中的算法流程也非常清晰,因此实现起来并不困难,编程的技巧不多。因此本次的报告也会比较简洁。

因为 OpenGL 渲染器始终报错而渲染不出图像,而路径追踪渲染器的材质有误(可能是因为我没有把 microfacet 合并进主分支?),所以报告中的所有图像都是用 Storm 渲染器进行渲染的。

因为时间紧张,我暂时还没有实现 IISPH。如果后面实现了,我会再更新一次报告。

实现细节


WCSPH 子类的单步

框架的代码结构做了很好的模块化,我们严格按照论文所给流程组装模块进行实现即可。不过需要注意,计算完非粘性力后,应该只更新速度而不更新位移。若更新了位移,则会导致压强梯度力的计算存在误差,进而导致爆炸。

```
ps_.assign_particles_to_cells();
ps_.search_neighbors();

compute_density();
compute_non_pressure_acceleration();
for (auto& p : ps().particles()) {
    p->vel() = p->vel() + dt() * p->acceleration();
}
compute_pressure_gradient_acceleration();
advect();
```

若将代码中三行更新速度的代码直接换为 advect(),模拟出的结果如下,可以看到产生了爆炸:



在 WCSPH 的密度计算中直接算出压强

根据公式,因为 WCSPH 子类中的压强大小只与物体密度有关,所以我们可以在计算密度的同时顺便算出粒子的压强。框架中 WCSPH 子类重载了 compute_density() 函数,因此我们在原有的公式后加两行计算和约束压强的代码即可。不过这并不会优化算法的复杂度。

```
for (auto& p : ps().particles()) {
8
            double rho = ps().mass() * W_zero(ps().h());
9
            for (auto& q : p->neighbors()) {
                rho += ps().mass() * W(p->x() - q->x(), ps().h());
10
11
12
            p->density() = rho;
13
            p->pressure() = stiffness() * (pow(p->density() / ps().density0(),
    exponent()) - 1);
            p->pressure() = std::max(0.0, p->pressure());
14
15
16 }
```

边界处理


我的边界处理是直接在 advect() 中实现的。因为边界处理部分的代码直接更新了 ve1_ 和 x_ 的值,因此应该在将这些值组装成矩阵前就做好边界处理。

```
1 void WCSPH::compute_density()
2
3
       // -----
4
        // (HW TODO) Implement the density computation
5
       // You can also compute pressure in this function
6
            for (auto& p : ps().particles()) {
8
            double rho = ps().mass() * W_zero(ps().h());
9
            for (auto& q : p->neighbors()) {
                rho += ps().mass() * W(p->x() - q->x(), ps().h());
10
11
12
            p->density() = rho;
13
           p->pressure() = stiffness() * (pow(p->density() / ps().density0(),
    exponent()) - 1);
           p->pressure() = std::max(0.0, p->pressure());
14
        }
15
16
    }
```

"Access violation..." 报错

我初步填完所有公式后,在 Release 下遇到了如下的报错:

Exception Thrown



Show Call Stack | Copy Details | Start Live Share session...

- Exception Settings
 - Break when this exception type is thrown Except when thrown from:
 - engine test.exe

Open Exception Settings | Edit Conditions

当粒子间间距过大(我当时认为原因是"粒子速度过大")时便会触发这个问题。下图为报错的前一帧:



因为 Debug 模式下运行速度实在太慢(而且我也不太擅长调试),所以我用输出至控制台的方法,逐步缩小范围,定位了程序崩溃的位置。程序是在给粒子染色的步骤中崩溃的。

```
MatrixXd SPHBase::get_vel_color_jet()
1
2
3
        MatrixXd vel_color = MatrixXd::Zero(vel_.rows(), 3);
4
        double max_vel_norm = vel_.rowwise().norm().maxCoeff();
 5
        double min_vel_norm = vel_.rowwise().norm().minCoeff();
6
7
        auto c = colormap_jet;
8
        for (int i = 0; i < vel_.rows(); i++) {
9
            double vel_norm = vel_.row(i).norm();
10
            int idx = 0;
11
```

```
if (fabs(max_vel_norm - min_vel_norm) > 1e-6) {
12
13
                 idx = static_cast<int>(
14
                     floor((vel_norm - min_vel_norm) / (max_vel_norm - min_vel_norm) *
    255));
15
             if (idx > 255 | | idx < 0) {
16
                 std::cout << "vel_norm = " << vel_norm << std::endl;</pre>
17
                 std::cout << "idx = " << idx << std::endl;
18
             }
19
20
             vel_color.row(i) << c[idx][0], c[idx][1], c[idx][2];</pre>
21
22
        return vel_color;
23
    }
```

idx 期望的范围是 [0,255] 中的整数。但是在崩溃前,idx 的值是一个很大的随机数。进一步检查发现,此时 vel_norm 的值是 nan 。

进一步回去定位速度开始变成 nan 的位置,发现在第一次更新速度时就已经出错了,也就是非压强梯度力就已经是 nan 了。检查公式:

$$abla^2 \mathbf{v}_i = 2(d+2) \sum_j rac{m_j}{
ho_j} rac{\mathbf{v}_{ij} \cdot \mathbf{x}_{ij}}{\left\|\mathbf{x}_{ij}
ight\|^2 + 0.01 h^2}
abla W_{i,j}$$

公式中最值得怀疑的物理量是 ρ_j 。输出后发现果然是 0。向前检查 compute_density() 函数,发现算出 $\rho=0$ 时邻居粒子的个数是 0。检查密度的计算公式,发现原来自己忘记考虑自身对密度的贡献了。当粒子间间距过大时,出现了核函数半径内没有其他粒子的孤立粒子,因此算出的密度为 0,导致了以上的一系列报错。修改这个问题后,程序就能正常模拟了。

值得一提的是,查这个错误花的时间比写 WCSPH 的其他时间还长不少,所以我才把它写进报告里

OpenMP 优化

如果直接访问宏 _OPENMP ,得到的结果是该宏不存在。我们需要在 nodes 目录下的 CMakeLists.txt 引入 OpenMP,只需要加两行代码即可:

```
1  find_package(OpenMP REQUIRED)
2  target_link_libraries(nodes OpenMP::OpenMP_CXX)
```

重新 Configure, 就能发现该宏存在了。

本框架中的 compute_density(), compute_non_pressure_acceleration(), compute_pressure_gradient_acceleration(), advect(), 以及 step() 中对速度的更新均可以用 OpenMP 做到并行化。我们只需要把 for 循环从迭代器形式改为简单的单变量循环形式即可做到多线程,例如:

```
1  #pragma omp parallel for
2  for (int i = 0; i < sz; i++) {
3     auto& p = ps().particles()[i];
4     p->vel() = p->vel() + dt() * p->acceleration();
5  }
```

测试多线程是否开启也很简单,只需在 for 循环内部输出 i,如果观察到 i 以随机的顺序输出了,那么就是已经在并行计算了。

在给自己实现的函数加上 OpenMP 后,效率仍然没有得到有效提升。输出时间戳结果,发现时间瓶颈在邻居搜索上:

```
Time taken by cell: 729 microseconds
Time taken by neighbor: 57767 microseconds
Time taken by density: 3351 microseconds
Time taken by non_pressure: 1932 microseconds
Time taken by updv: 44 microseconds
Time taken by pga: 1065 microseconds
Time taken by advect: 85 microseconds
Time taken by step: 66994 microseconds
```

因此给邻居搜索也加上多线程优化,现在虽然观感上仍然做不到实时(但步长其实够了?),但效率有可观的提升了。

```
Time taken by cell: 674 microseconds
Time taken by neighbor: 4979 microseconds
Time taken by density: 3191 microseconds
Time taken by non_pressure: 1851 microseconds
Time taken by updv: 28 microseconds
Time taken by pga: 1074 microseconds
Time taken by advect: 43 microseconds
Time taken by step: 13537 microseconds
```


参数对比分析

框架的节点图提供了四个可调的物理参数: viscosity, gravity, stiffness, exponent。

调整 Viscosity

$$ho rac{D {f v}}{D t} =
ho g + \mu
abla^2 {f v}$$


观察公式可以发现, μ 越大,阻碍物体运动的力就越大。调整参数可以发现,Viscosity 越大,流体表面"趋于平静"的速度就越快。特别地,下图展示了 Viscosity=0 时,t=200 时的流体仿真情形。可以看到流体表面始终有粒子在不停运动。



其他仿真图像见 gif 下的目录:

文件	描述
./gif/v0.03.gif	提供的原始参数
./gif/v0.gif	viscosity=0,其余参数未变动
./gif/v0.3.gif	viscosity=0.3,其余参数未变动
./gif/v0.8.gif	viscosity=0.8,其余参数未变动

特别地,将 Viscosity 调为一个非常大的的值,会引起粒子系统的爆炸。如下图所示(这里的 Viscosity 为 3):





当 Viscosity调整为 1.1 时,虽然不会发生爆炸,但能观察到一些粒子的速度异常地快。

调整 Gravity

重力为 0 的情形比较有趣。粒子只受到压强梯度力和粘性力的作用,将会受压强作用而快速"爆炸式"地填满整个空间。为了提高爆炸的速度,这里用了 Viscosity=0.3, Stiffness=5000 的参数进行了模拟。(Viscosity=0.03 下粒子会到处乱飞,不太好看)

GIF 图保存在了 ./gif/grv0.gif 中。






调整 Stiffness

WCSPH 的公式中,Stiffness 是对压强梯度力整体放缩的物理量。因为 WCSPH 是弱可压缩的 SPH 方法,其不可压缩性实际上是通过将 Stiffness调为一个较大的值做到的。


当 Stiffness 变得更大时,流体在下落过程中就会先膨胀为球体,如下图(Viscosity = 0.8, Stiffness = 10000):



以上数据生成的 GIF 图保存在了 ./gif/s10000.gif 中。

再进一步增大取值(到50000的数量级),流体也会发生爆炸。

下表比较了 Stiffness 在不同取值时流体表面平静后的厚度,体现了该参数对压强梯度力的控制(Viscosity = 0.8):




可以看到表面平静后的厚度随着 Stiffness 的增加而增大,越来越接近"不可压缩"的特性。特别地,Stiffness 取值为0时,流体会退化成无相互压力作用,仅在最底层缓慢移动的薄膜。

调整 Exponent

$$p_i = k_1 \left(\left(rac{
ho_i}{
ho_0}
ight)^{k_2} - 1
ight)$$

观察公式可以发现,Exponent 是调整密度差异对压强梯度力贡献的物理量,其增大后也会使得压强梯度力整体放大,与 Stiffness 类似。

下表比较了 Exponent在不同取值时流体表面平静后的厚度 (Viscosity = 0.8):



观察到的现象与调整 Stiffness 时是类似的,并且取值较大时也会发生同样"变成球体"与"爆炸"的现象。