# Tema 3. Monitorización de servicios y programas

¿Cómo medir el rendimiento de mi servidor?

Analistas, administradores y diseñadores

#### Objetivos del tema

- Entender el concepto de monitor de actividad de un servidor y sus diferentes utilidades e implementaciones.
- Conocer las características fundamentales de un monitor a nivel de sistema operativo y a nivel de aplicación concreta (profilers).
- Comprender el papel que desempeñan los monitores para evaluar el rendimiento de un servidor ante una carga real.
- Saber interpretar adecuadamente la información que aporta un monitor.

2

# Bibliografía

- Evaluación y modelado del rendimiento de los sistemas informáticos. Xavier Molero, C. Juiz, M. Rodeño. Pearson Educación, 2004.
  - Capítulo 2
- Measuring computer performance: a practitioner's guide. D. J. Lilja, Cambridge University Press, 2000.
  - Capítulos 4 y 6
- The art of computer system performance analysis. R. Jain. John Wiley & Sons, 1991.
  - Capítulos 7 y 8
- System performance tuning. G.D. Musumeci, M. Loukides. O'Reilly, 2002.
  - Capítulo 2
- Linux performance and tuning guidelines. E.Ciliendo, T.Kunimasa. IBM Redpaper, 2007.
  - Capítulos 1 y 2
- Linux man pages. http://www.linuxmanpages.com/.

#### Contenido

- Concepto de monitor de actividad.
- Monitorización a nivel de sistema.
- Monitorización a nivel de aplicación.





# 3.1. Concepto de Monitor de Actividad

## La carga y la actividad de un sistema

- **Carga** (*workload*): conjunto de tareas que ha de realizar un sistema. (= Todo aquello que demande recursos del sistema.)
- **Actividad** de un sistema: conjunto de operaciones que se realizan en el sistema como consecuencia de la carga que tiene.
- Algunas variables que reflejan la actividad de un sistema:
- Procesadores: Utilización, temp., f<sub>CLK</sub>, nº de procesos, nº de interrupciones, cambios de contexto, etc.
- Memoria: nº de accesos, memoria utilizada, fallos de caché, fallos de página, uso de memoria de intercambio, latencias, anchos de banda, voltajes, etc.
- Discos: lecturas/escrituras por unidad de tiempo, longitud de las colas de espera, tiempo de espera medio por acceso, etc.
- Red: paquetes recibidos/enviados, colisiones por segundo, sockets abiertos, paquetes perdidos, etc.
- Sistema global: nº de usuarios, nº de peticiones, etc.



• Un sistema informático no es bueno ni malo *per se*, sino que se adapta mejor o peor a un tipo determinado de carga.

#### 6

#### Definición de monitor de actividad

 Herramienta diseñada para medir la actividad de un sistema informático y facilitar su análisis.



- Acciones típicas de un monitor:
  - Medir la actividad.
  - Procesar y almacenar la información recopilada.
  - Mostrar los resultados.



#### Utilidad de los monitores de actividad

- Administrador/Ingeniero
  - Conocer la utilización de los recursos (detección de cuellos de botella) para saber:
  - Qué hardware hay que reconfigurar / sustituir/ añadir.
  - Cómo ajustar los parámetros del sistema (sintonización).
  - Predecir cargas futuras (capacity planning).
  - Tarificar a los clientes.
  - Obtener un modelo un componente o de todo el sistema para poder deducir qué pasaría si...
- Programador
  - Conocer las partes críticas (hot spots) de una aplicación.
- Sistema Operativo
  - Adaptarse dinámicamente a la carga.



### Tipos de monitores: ¿cuándo se mide?


#### Cada vez que ocurre un evento (monitor por eventos)

- Evento: Cambio en el estado del sistema.
- Volumen de información recogida: Depende de la frecuencia de los eventos.
- Información exacta.

- Ejemplos de eventos:
  - Inicio/fin de la ejecución de un programa.
  - Fallo en memoria cache.
  - Interrupción de un dispositivo periférico.
  - Abrir/cerrar un fichero, etc.

#### A intervalos regulares de tiempo (monitor por muestreo)

- El volumen de información global recogida depende del periodo de muestreo (T).
- Información estadística.




# Tipos de monitores: ¿existe interacción con el analista/administrador?

- No existe. La consulta sobre los resultados se realiza aparte mediante otra herramienta independiente al proceso de monitorización: monitores tipo batch, por lotes o en segundo plano (batch monitors).
- Sí existe. Durante el propio proceso de monitorización se pueden consultar los valores monitorizados y/o interactuar con ellos realizando representaciones gráficas diversas, modificando parámetros del propio monitor, etc.: monitores en primer plano o interactivos (on-line monitors).




### Tipos de monitores: ¿cómo se mide?

- Software
  - Programas instalados en el sistema
- Hardware
  - Dispositivos físicos de medida (menor sobrecarga)
- Híbridos
  - Utiliza los dos tipos anteriores



# Atributos que caracterizan a una medida

- **Exactitud** de la medida (*Accuracy*): ¿Cómo se aleja el valor medido del valor real que se quiere medir?
- Precisión (Precision): ¿Cuál es la dispersión de las medidas?
- Resolución del monitor/sensor: ¿Cuánto tiene que cambiar el valor a medir para detectar un cambio?



informático

Monitor

Sistema informático Monitor

Sistema

informático

- Periodo de Muestreo (Sampling Time): ;Cada cuánto tiempo tomamos la medida? (monitores por muestreo)
- Tasa Máxima de Entrada (Max Input Rate): ¿Cuál es la frecuencia máxima de ocurrencia de los eventos que el monitor puede observar? (monitores por eventos)
- Anchura de Entrada (Input Width): ¿Cuánta información (nº de bytes de datos) se almacena por cada medida que toma el monitor?
- **Sobrecarga** (*Overhead*): ¿Qué recursos le "roba" el monitor al sistema?
  - 📂 El instrumento de medida puede perturbar el funcionamiento del sistema.

# Cálculo de la sobrecarga en un monitor

• La ejecución de las instrucciones del monitor se lleva a cabo utilizando recursos del sistema monitorizado.

$$Sobrecarga_{RECURSO} = \frac{Uso\ del\ recurso\ por\ parte\ del\ monitor}{Capacidad\ total\ del\ recurso}$$

- Ejemplo de cálculo:
  - El monitor se activa cada 5 s y cada activación del mismo usa el procesador durante 6 ms.

Sobrecarga<sub>CPU</sub> = 
$$\frac{6 \times 10^{-3} \text{ s}}{5 \text{ s}} = 0.0012 = 0.12\%$$


# El directorio /proc (Unix)

- Es una carpeta en RAM utilizada por el núcleo de Unix como interfaz con las estructuras de datos del kernel.
- A través de /proc podemos:
  - Acceder a información global sobre el S.O.: loadavg, uptime, cpuinfo, meminfo, mounts, net, kmsg, cmdline, slabinfo, filesystems, diskstats, devices, interrupts, stat, swap, version, vmstat ...
  - Acceder a la información de cada uno de los procesos del sistema. (/proc/[pid]): stat, status, statm, mem, smaps, cmdline, cwd, environ, exe, fd, task...
  - Acceder y, a veces, modificar algunos parámetros del kernel del S.O. (/proc/sys): dentry\_state, dir-notify-enable, dquot-max, dquot-nr, file-max, file-nr, inode-max, inode-nr, lease-break-time, mqueue, super-max, super-nr, acct, domainname, hostname, panic, pid\_max, version, net, vm...
- La mayoría de los monitores de Unix usan como fuente de información este directorio.

# 3.2. Monitorización a nivel de sistema

#### uptime

• Tiempo que lleva el sistema en marcha y la "carga media" que soporta



man uptime (http://man7.org/linux/man-pages/man1/uptime.1.html)

#### NAME

uptime - Tell how long the system has been running.

#### DESCRIPTION

 uptime gives a one line display of the following information. The current time, how long the system has been running, how many users are currently logged on, and the system load averages for the past 1, 5, and 15 minutes. This is the same information contained in the header line displayed by w.

#### Carga del sistema Unix

- Estados básicos de un proceso:
  - En ejecución (running) o en la cola de ejecución (runnable).
  - Bloqueado esperando a que se complete una operación de E/S para continuar (uninterruptible sleep = I/O blocked).
  - Durmiendo esperando a un evento del usuario o similar (p.ej. una pulsación de tecla) (*interruptible sleep*).
- La cola de procesos del núcleo (*run queue*) está formada por aquellos que pueden ejecutarse (*runnable* + *running*).
- Carga del sistema (system load): número de procesos en modo running, runnable o I/O blocked.

Interrupt. sleep





17

# ps (process status)

- Información sobre el estado actual de los procesos del sistema.
  - Es una de las herramientas más importantes empleadas en tareas de monitorización.


```
$ ps aur
USER PID %CPU %MEM VSZ RSS TTY STAT START TIME COMMAND
miguel 29951 55.9 0.1 1448 384 pts/0 R 09:16 0:11 tetris
carlos 29968 50.6 0.1 1448 384 pts/0 R 09:32 0:05 tetris
javier 30023 0.0 0.5 2464 1492 pts/0 R 09:27 0:00 ps aur
```

• Tiene una gran cantidad de parámetros (aquí se presentan algunos).

```
****** simple selection ***** selection by list *******
                                          -C by command name
-A, -e all processes
-N negate selection
                                         -G by real group ID
-a all w/ tty except session leaders
                                         -U by real user ID
-d all except session leaders
                                         -g by session
-p by process ID
                                         t by tty
  all processes on this terminal
                                         -s proc. in sessions given
a all w/ tty, including other users
                                         -t by tty
-u by effective user ID
                                 r only running processes
U processes for specified users x processes w/o controlling ttys
```

### ¿Cómo mide la carga media el S.O.?

 Experimento: Ejecutamos 1 único proceso (bucle infinito). Llamamos a uptime cada cierto tiempo y representamos los resultados.



Según timer.c (kernel de Linux):  $LA(t) = c \cdot load(t) + (1-c) \cdot LA(t-5)$ 

LA = Load Average Se actualiza cada 5 segundos su valor.

- c es una constante. A mayor valor, más influencia tiene la carga actual en el valor medio (c1>c5>c15). Si c = c1 calculamos LA\_1(t), etc.
- load(t) es la carga del sistema en el instante t.

8

# Información aportada por ps

- USER
  - Usuario que lanzó el proceso
- %CPU, %MEM
  - Porcentaje de procesador y memoria física usada
- SIZE (o VSIZE)
  - Memoria (KiB) virtual total asignada al proceso
- RSS (resident set size)
  - Memoria (KiB) física ocupada por el proceso
- STAT
  - R (running or runnable), D (I/O blocked), S (interruptible sleep), T (stopped), Z (zombie: terminated but not died)
  - N (lower priority = running niced), < (higher priority = not nice)
  - s (session leader), + (in the foreground process group), W (swapped)

#### top

- Muestra cada T segundos: carga media, procesos, consumo de memoria...
- Normalmente se ejecuta en modo interactivo (se puede cambiar T, las columnas seleccionadas, la forma de ordenar las filas, etc.)

```
8:48am up 70 days, 21:36, 1 user, load average: 0.28, 0.06, 0.02
47 processes: 45 sleeping, 2 running, 0 zombie, 0 stopped
CPU states: 99.6% user, 0.3% system, 0.0% nice, 0.0% idle
      256464K av, 234008K used, 22456K free, 0K shrd, 13784K buff
                     4356K used, 132156K free
           PRI NI SIZE RSS SHARE STAT LC %CPU %MEM TIME COMMAND
9831 miguel 19
                                                0.3 0:00 top
                 0
                      0
                                 0 SW
                                                0.0 0:00 keventd
  2 root
                                 0 SW
  5 root
                                 0 SW
  6 root
                                 0 SW
  7 root
  8 root
 11 root
             0 -20
                                                0.0 0:00 recoved
```

#### vmstat (virtual memory statistics)


- Paging (paginación), swapping, interrupciones, cpu
  - La primera línea no sirve para nada (info desde el inicio del sistema)

% vmstat 1	6											
procs	memory	sw	ap		io	s	ystem		cpu			
r b swpd	free buff cach	e si	so	bi	bo	in	cs	us	sy	id	wa	st
 0.0.860	8964 60140 34274	8			7	222	199	4	4	90	1.5	
	8964 60140 34274		0	0	14	283	278	0	7	80		0
0 0 868	8964 60140 34274	8 0	0	0	0	218	212	6	2	93	0	0
0 0 868	8964 60140 34274	8 0	0	0	0	175	166	3	3	94	0	0
0 0 868	8964 60140 34275	2 0	0	0	2	182	196	0	7	88	5	0
0 0 868	8968 60140 34274	8 0	0	0	18	168	175	3	8	69	20	0

- Procesos: r (runnable), b (I/O blocked)
- Bloques por segundo transmitidos: bi (blocks in), (blocks out)
- KB/s entre memoria y disco: si (swapped in), so (swapped out)
- in (interrupts per second), cs (context switches per second)
- Con otros argumentos, puede dar información sobre acceso a discos (en concreto la partición de swap) y otras estadísticas de memoria.

22

#### Representación gráfica de los resultados









# El paquete de monitorización: SysStat




#### El monitor sar

- sar (system activity reporter)
  - Muy utilizado por los administradores de sistemas Unix en la detección de cuellos de botella (*bottlenecks*).
  - Información sobre todo el sistema.
    - Actual: qué está pasando el día de hoy, o ahora mismo, en el sistema.
    - Histórica: qué ha pasado en el sistema en otros días pasados.
      - Ficheros históricos en /var/log/sysstat/saDD, donde los dígitos DD indican el día del mes.
  - Hace uso de contadores estadísticos del núcleo del sistema operativo ubicados en el directorio /proc.
- Disponibilidad en Internet y ya incluido en muchas distribuciones de Linux.
  - http://sebastien.godard.pagesperso-orange.fr/

#### Funcionamiento del monitor sar

- Se basa en dos órdenes complementarias
  - sadc (system-accounting data collector)
    - Recoge los datos estadísticos (lectura de contadores) y construye un registro en formato binario (*back-end*)
  - sar
    - Lee los datos binarios que recoge sado y las traduce a un formato legible por nosotros en formato texto (*front-end*)



26

#### Parámetros de sar

 Gran cantidad de parámetros (puede funcionar en modo batch o en modo interactivo)

Modo interactivo: [tiempo muestreo, [nº muestras]] Modo no interactivo: -f Fichero de donde extraer la información, por defecto: hoy -e Hora de fin de la monitorización -s Hora de comienzo de la monitorización Utilización del procesador (opción por defecto) -P Mostrar estadísticas por cada procesador (-P ALL: todos) Estadísticas sobre interrupciones -w Cambios de contexto Tamaño de la cola y carga media del sistema **-**q Estadísticas de transferencias de E/S Transferencias para cada disco Conexión de red Utilización de memoria Estadísticas sobre la memoria Toda la información disponible

### Ejemplo de salidas del monitor sar

• Utilización de los procesadores (sistema biprocesador)

\$ sar (=sar -u)					
00:00:00	CPU	%user	%nice	%system	%idle
00:05:00	all	0.09	0.00	0.08	99.83
00:10:00	all	0.01	0.00	0.01	99.98
11:15:00	all	0.02	0.00	0.02	99.96
11:20:00	all	0.44	0.00	0.20	99.36
11:25:00	all	0.05	0.00	0.02	99.92

• Actividad del sistema de entrada/salida

\$ sar -b					
00:00:00	tps	rtps	wtps	bread/s	bwrtn/s
00:05:00	0.74	0.39	0.35	7.96	3.27
00:10:01	0.09	0.00	0.09	0.00	0.91
00:15:00	0.15	0.00	0.14	0.03	1.36
00:20:00	65.12	59.96	5.16	631.62	162.64

27

#### Otros ejemplos de ejecución de sar

- Ejecución interactiva (tiempo de muestro, nº muestras)
  - sar -u 2 30
- Información recogida sobre el día de hoy
  - sar (= sar -u)
  - sar -d -s 10:00:00 -e 12:00:00
  - sar -A
  - sar -b
- Información recogida en otro día anterior
  - sar -f /var/log/sysstat/sa02
  - sar -P ALL -f /var/log/sysstat/sa06
  - sar -d -s 10:00:00 -e 12:00:00 -f /var/log/sa/sa04

# Los datos sobre la actividad

- Se utiliza un fichero histórico de datos por cada día.
- Se programa la ejecución de sade un número de veces al día con la utilidad "cron" del sistema Unix.
  - Por ejemplo, una vez cada 5 minutos comenzando a las o:oo de cada día.
- Cada ejecución de sade añade un registro binario con los datos recogidos al fichero histórico del día.

%ls /var/log	/sysstat						
-rw-rr	1 root	root	3049952	Sep	30	23:55	sa30
-rw-rr	1 root	root	3049952	Oct	1	23:55	sa01
-rw-rr	1 root	root	3049952	Oct	2	23:55	sa02
-rw-rr	1 root	root	3049952	Oct	3	23:55	sa03
-rw-rr	1 root	root	3049952	Oct	4	23:55	sa04
-rw-rr	1 root	root	3049952	Oct	5	23:55	sa05
-rw-rr	1 root	root	3049952	Oct	6	23:55	sa06
-rw-rr	1 root	root	3049952	Oct	7	23:55	sa07
-rw-rr	1 root	root	2372320	Oct	8	18:45	sa08 🚩

Día actual

30

#### Análisis de un fichero histórico

- Ejemplo
  - El fichero histórico de un día ocupa 3.049.952 bytes (unos 3 MB)
  - La orden sadc se ejecuta cada 5 minutos
    - Cada hora se recogen 12 muestras
    - Al día se recogen 24 x 12 = 288 muestras
  - Anchura de entrada del monitor:

Cada registro ocupa de media 10.3 KB

-rw-r--r-- 1 root root 3049952 Oct 2 23:55 sa02

Fichero sa02
(día 2 de octubre)

## Otras herramientas de Sysstat


• mpstat (processors related statistics)

\$ mpstat	-P 1 3 5						
12:07:03	CPU	%user	%nice	%system	%idle	intr/s	
12:07:06	1	100.00	0.00	0.00	0.00	63.00	
12:07:09	1	100.00	0.00	0.00	0.00	66.00	
12:07:12	1	100.00	0.00	0.00	0.00	44.00	
12:07:15	1	100.00	0.00	0.00	0.00	74.00	
12:07:18	1	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00	
Average:	1	100.00	0.00	0.00	0.00	59.40	

• iostat (input/output statistics)

\$ iostat							
cpu-avg:	%user	%nice	%sys	%idle			
	3.70	0.02	0.48	95.81			
Device:	tps	Blq_r	read/s	Blq_wrtn/s	Blq_read	Blq_wrtn	
dev2-0	0.00		0.00	0.00	133	0	
dev3-0	0.55		4.53	6.62	11726226	17108122	
dev3-1	0.01		0.00	0.61	2698	1590072	

#### **Ótras herramientas para monitorización**



# Programa SarCheck

- Herramienta para
  - Análisis de prestaciones
  - Sintonización, planificación de la capacidad
- Sistemas Sun Solaris, HP-UX, AIX y Linux x86
- Basado en el monitor sar
- Utiliza gnuplot para generar gráficos
- Genera informes en formato HTML
  - Sección de recomendaciones
  - Sección de análisis de recursos
  - Sumario de estadísticas, etc.
- www.sarcheck.com



#### Otras herramientas para monitorización (II)

- Collect L
  - http://collectl.sourceforge.net/. Parecido a sar. Es capaz de ejecutarse de forma interactiva o como un demonio para recopilar datos históricos.
- Nagios
  - https://www.nagios.org/. Permite la monitorización y la generación de alarmas de equipos distribuidos en red (tanto recursos HW como servicios de red). Se puede personalizar mediante la programación de plugins propios.
- Otras herramientas que permiten la monitorización de equipos distribuidos en red: Ganglia, Munin, Zabbix, Pandora FMS...




34



#### Ejemplo informe generado por SarCheck

Average CPU utilization was only 15.7 percent. This indicates that spare capacity exists within the CPU. If any performance problems were seen during the monitoring period, they were not caused by a lack of CPU power. CPU utilization peaked at 34.00 percent from 08:10:01 to 08:15:01. A CPU upgrade is not recommended because the current CPU had significant unused capacity.



#### Informe generado por SarCheck (cont.)

Change the virtual memory parameter 'swappiness' from 60 to 70. This controls the systems likelihood of swapping out memory pages which have not been recently used. Larger values will swap out unused pages of memory, speeding the time required to load new pages into memory.

Try to balance the disk I/O load across time or among other disk devices. The load on at least one disk was clearly excessive at peak times. By distributing the load over a greater time period or across other disk devices, the load will not be as likely to cause performance degradation.

Change the bdflush parameter 'nfract' from 50 to 55. This is the percentage of dirty buffers allowed in the buffer cache before the kernel flushes some of them.

Change the bdflush parameter 'nfract\_sync' from 80 to 85. This is the percentage of dirty buffers in the buffer cache before the kernel aggressively flushes them synchronously.

To change the value of the bdflush parameters immediately as described in the above recommendations, use the following command:

echo "55 500 8 0 500 3000 85 45 0" > /proc/sys/vm/bdflush

# 3.3. Monitorización a nivel de aplicación (profilers)

# Monitorización a nivel de aplicación (profiling)

- Objetivo
  - Observar el comportamiento de una aplicación concreta con el fin de obtener **información para poder optimizar su código**.
- Información que pueden proporcionar las herramientas de análisis de aplicaciones (*profilers*):
  - ¿Cuánto tiempo tarda en ejecutarse el programa? ¿Qué parte de ese tiempo es de usuario y cuál de sistema? ¿Cuánto tiempo se pierde por las operaciones de E/S?
  - ¿En qué parte del código pasa la mayor parte de su tiempo de ejecución?
  - ¿Cuántas veces se ejecuta cada línea de programa?
  - ¿Cuántas veces se llama a un procedimiento y desde dónde?
  - ¿Cuánto tiempo tarda en ejecutarse (el código propio) de un procedimiento?
  - ¿Cuántos fallos de caché/página genera cada línea del programa?

• .

O

#### time (/usr/bin/time)


Mide el tiempo de ejecución de un programa y muestra algunas estadísticas sobre su ejecución.

- real: tiempo total usado por el sistema (wall-clock CPU time = tiempo de respuesta).
- user: tiempo de CPU ejecutando en modo usuario.
- sys: tiempo de CPU ejecutando código del núcleo.
- Cambios de contexto voluntarios: al tener que esperar a una operación de E/S cede la CPU a otro proceso.
- Cambios involuntarios: Expira su "time slice".
- Major page faults: requieren acceder al disco.

```
% time
        ./matr mult2
real
       0m4.862s
       0m4.841s
user
       0m0.010s
sys
% /usr/bin/time -v ./matr mult2
User time (seconds): 4.86
System time (seconds): 0.01
Percent of CPU this job got: 99%
Elapsed (wall clock) time 0:04.90
Maximum RSS (kbytes): 48784
Major page faults: 0
Minor page faults: 3076
Voluntary context switches: 1
Involuntary context switches: 195
Swaps: 0
etc.
```

### Etapas típicas para usar un *profiler*

- Compilar el programa habilitando la recogida de información.
- Ejecutar el programa instrumentado.
  - Ejecución más lenta porque se ha de recoger y dejar la información en un fichero (profile data).
- Analizar la información contenida en el fichero de comportamiento.



# Monitor gprof

- Da información sobre el tiempo de ejecución y número de veces que se ejecuta cada función del programa.
- Utilización de gprof
  - Instrumentación en la compilación
    - qcc proq.c -o proq -pq -q
  - Ejecución del programa y recogida de información
    - ./prog
    - La información recogida se deja en el fichero gmon. out
  - Visualización de la información referida a la ejecución del programa
    - qprof proq > proq.qprof

#### Utilización del monitor gprof

```
float a=0.3; float b=0.8; float c=0.1;
void main(void) {
 unsigned long i;
 for (i=0;i<80000000;i++) a=a*b/(1+c);
 bucle1(); bucle1(); bucle2();
void bucle1(void) {
 unsigned long i;
 for (i=0;i<20000000;i++) {
     c=(c+c*c)/(1+a*c);c=a*b*c;
 for (i=1;i<=5;i++) bucle3();
void bucle2(void) {
 unsigned long i;
 for (i=0;i<5000000;i++) {
    c = (c + c * c + c * c * c) / (1 + a * c * c);
   c=a*b*c; }
 for (i=1;i<=8;i++) bucle3();
void bucle3(void) {
 unsigned long i;
 for (i=0;i<1000000;i++) {
    c=a*b*c; c=1/(a+b*c);
```

- Pasos
  - Instrumentación (-pg) en la compilación
  - Ejecución del programa y recogida de información
  - Obtención de la información referida a la ejecución del programa

```
% gcc bucles.c -pg -o bucles
% ./bucles
 gprof bucles > bucles.prof
```

8	cumulative	self		self	total	
time	seconds	seconds	calls	s/call	s/call	name
44.47	18.14	18.14				main
34.20	32.08	13.95	2	6.97	8.98	bucle1
17.71	39.30	7.22	18	0.40	0.40	bucle3
4.32	41.07	1.76	1	1.76	4.97	bucle2

- **% time:** Tanto por ciento del tiempo total de ejecución que usa el código propio de la subrutina (código propio es el que pertenece a la subrutina y no a las subrutinas a las que llama).
- **cumulative seconds:** La suma acumulada de los segundos consumidos por la subrutina y por las subrutinas que aparecen encima de ella en la tabla (código propio).
- **self seconds:** tiempo total de ejecución del código propio de la subrutina. Es el criterio por el que se ordena la tabla.
- **self s/call:** tiempo medio de ejecución del código propio por cada llamada a la subrutina.
- **total s/call:** tiempo medio total de ejecución por cada llamada a la subrutina (contando las subrutinas a las que llama)

Salida del monitor gprof

	0	3.6	1 1 2 2	7.7.7	call profile
index	% time 100.0	self 18.14	children 22.93	called	name main [1]
		13.95	4.01	2/2	bucle1 [2]
		1.76	3.21	1/1	bucle2 [4]
		13.95	4.01	2/2	main [1]
[2]	43.7	13.95	4.01	2	bucle1 [2]
		4.01	0.00	(10/18)	bucle3 [3]
		3.21	0.00	8/18	bucle2 [4]
		4.01	0.00	10/18	bucle1 [2]
[3]	17.6	7.22	0.00	18	bucle3 [3]
		1.76	3.21	1/1	main [1]
[4]	12.1	1.76	3.21	1	bucle2 [4]
		3.21	0.00	8/18	bucle3 [3]

bucle: ha llamado a bucle3 10 de las 18 veces que es llamado bucle3 en total.

45

## Salida del monitor gprof


						call profile
	index	% time	self	children	called	name can profile
	[1]	100.0	18.14	22.93		main [1]
			13.95	4.01	2/2	bucle1 [2]
			1.76	3.21	1/1	bucle2 [4]
			13.95	4.01	2/2	main [1]
	[2]	43.7	13.95	4.01	2	bucle1 [2]
			4.01	0.00	10/18	bucle3 [3]
			3.21	0.00	8/18	bucle2 [4]
			4.01	0.00	10/18	bucle1 [2]
	[3]	17.6	7.22	0.00	18	bucle3 [3]
			1.76	3.21	1/1	main [1]
	[4]	12.1	1.76	3.21	1	bucle2 [4]
_			3.21	0.00	8/18	bucle3 [3]

De las 18 veces que *bucle*3 es llamado, 8 proceden de *bucle*2 y 10 de *bucle*1

### Monitor gcov

- Aporta información sobre el número de veces que se ejecuta cada línea de código del programa.
- Utilización de gcov
  - Instrumentación en la compilación
    - gcc prog.c -o prog -fprofile-arcs -ftest-coverage
  - Ejecución del programa y recogida de información
  - ./prog
  - La información recogida se deja en varios ficheros
  - Visualización de la información referida a la ejecución del programa
    - gcov prog.c (genera el fichero prog.c.gcov)

#### Salida del monitor gcov



#### Otros profilers: V-Tune y CodeXL

• Son monitores de aplicaciones (profilers) que combinan tanto monitorización software mediante muestreo como monitorización hardware por eventos (hacen uso de **contadores hardware** disponibles en los últimos microprocesadores de Intel y AMD). Ambos programas funcionan tanto para Windows como para Linux, y permiten (adicionalmente a la información que nos proporciona gprof y gcov) obtener información sobre los fallos de caché, fallos de TLB, bloqueos/rupturas del cauce, fallos en la predicción de saltos, cerrojos y esperas entre hebras, etc. asociados a cada línea del programa.





#### Otros Profilers: Valgrind

- Valgrind es un conjunto de herramientas para el análisis y mejora del código. Entre éstas, encontramos:
  - Memcheck, un detector de errores de memoria.
  - Cachegrind, un profiler de la memoria caché.
  - Callgrind, una versión más refinada de gprof.



- Valgrind puede analizar cualquier binario ya compilado (no necesita instrumentar el programa a partir de su código fuente).
   Valgrind actúa, esencialmente, como una máquina virtual que emula la ejecución de un programa ejecutable en un entorno aislado.
- Como desventaja, el sobrecoste computacional es muy alto. La emulación del programa ejecutable puede tardar decenas de veces más que la ejecución directa del programa de forma nativa.

50