Redes de Computadores

Cap. 3 — Redes de Comutação de Pacotes

Departamento de Informática da FCT/UNL


Objectivos da lição

- Qual a forma mais eficaz e mais económica de permitir a comunicação entre biliões de sistemas finais?
- Como acomodar a diversidade dos requisitos dos utilizadores e das aplicações?
- A resposta é: usar comutação de pacotes e uma rede simples, flexível e escalável

"For every complex problem there is an answer that is clear, simple, and wrong."

- Autor: M.L. Mencken


Como podem N sistemas comunicar?




Usar N \times (N – 1) canais não parece ser uma solução muito barata ou sempre adequada, sobretudo quando os sistemas estão distantes


O problema não é novo

Comutação manual de circuitos telefónicos





Solução: Comutar (Agulhar) e Agregar




- Rede comutada (Switching)
 - Sistemas terminais ligados a nós de comutação



- Nós comutam (i.e. agulham) as comunicações
- Menos canais que pares de comunicação possíveis
- Agregação de canais (Multiplexing)
 - Comunicações entre nós distintos partilham o mesmo canal

Comutar e Agregar Comunicações




- Rede comutada (Switching)
 - Sistemas terminais ligados a nós de comutação
 - Nós comutam (i.e. agulham) as comunicações
 - Menos canais que pares de comunicação possíveis
- Agregação de canais (Multiplexing)
 - Comunicações entre nós distintos partilham o mesmo canal


Redes de Circuitos (e.g. Telefónicos)

- Primeiro estabelece-se um circuito entre os dois nós
 - Afetando sub-canais em cada canal ao circuito
 - No fundo, arranjam-se vários sub-canais entre dois equipamentos de comutação
- A comunicação faz-se usando o circuito assim estabelecido
- Quando já não se necessita do circuito, desfaz-se o mesmo libertando os sub-canais a ele afetados

Comutação de Circuitos Digitais Telefónicos




Agregação (Multiplexagem) de Canais




Multiplexagem em Frequência (FDM)

 Cada sub-canal usa uma frequência distinta mas todos partilham o mesmo meio de transmissão



Multiplexagem Temporal (TDM)



Cada sub-canal é servido quando chega a sua vez de uma forma bem definida e constante.

Também se pode fazer o mesmo com multiplexagem em frequência.

Vantagens dos Circuitos

- · Não há a necessidade de ter cabeçalhos complexos
 - Os comutadores comutam os bits com base em frequências ou intervalos de tempo
 - Não há cabeçalhos IP, UDP, TCP,
 - No limite eram construídos apenas com eletrónica, sem necessidade de computadores

Capacidade garantida

- A capacidade afetada de extremo a extremo é garantida
- Os dispositivos que comunicam podem ser mais simples
- Não têm que lidar com problemas como a perca de pacotes, tempos de transito variáveis, pacotes fora de ordem

Desvantagens dos Circuitos

· Desperdício da capacidade

 Quando não há tráfego a capacidade dos circuitos é desperdiçada visto que não é usada

· Bloqueio de comunicações

 Quando não há sub-canais disponíveis bloqueia as comunicações pois não se conseguem instalar circuitos


· Antes de comunicar é necessário estabelecer o circuito

- No caso do DNS por exemplo seria um grande desperdício

· Complexidade nos nós


 Se há uma avaria num nó, todos os circuitos que o atravessam se perdem, por isso os nós de comutação têm de ser de alta fiabilidade

Multiplexagem Estatística



A afectação de um canal a um sub-fluxo depende das características do tráfego dos diferente sub-fuxos

Comutação de Pacotes




·O tráfego é dividido em pequenos pacotes (de bits)

- Cada pacote tem um cabeçalho com o endereço do destino
- ·Os pacotes atravessam a rede de forma flexível
 - O encaminhamento é baseado no endereço de destino
 - Os comutadores memorizam os pacotes momentaneamente usando uma forma de trabalho dita store & forward
 - Geralmente, associada a cada saída (e entrada) existe uma fila de espera de pacotes

Comutação de Pacotes (Packet Switching)


- O tráfego é dividido em pequenos pacotes (de bits)
 - Cada pacote tem um cabeçalho com o endereço do destino
- · Os pacotes atravessam a rede de forma flexível
 - O encaminhamento é baseado no endereço de destino
 - Os comutadores podem memorizar os pacotes momentaneamente usando uma forma de trabalho dita store & forward
- · O computador no destino final reconstrói a mensagem original



Flexibilidade é a Vantagem Principal

- Como o tráfego de dados é muito irregular é possível acomodar muitos mais fluxos de comunicação simultaneamente
- Como o tráfego de dados é predominantemente elástico, pode adaptar-se e admitir ainda mais comunicações simultâneas
- Cada nó emissor tem necessariamente uma fila de espera de pacotes à espera de serem transmitidos o que permite tratar de forma diferente fluxos de pacotes com necessidades distintas

Filas de Espera



- · A fila de espera implementa a flexibilidade
 - Não há reserva de capacidade e aproveita-se ao máximo a que está disponível
 - Se necessário, podem dar-se prioridades diferentes a diferentes fluxos de dados

Redes de Comutação de Pacotes


- · Para que N sistemas comuniquem entre si usam-se
 - Nós de comutação
 - Agregam-se diversas comunicações para partilha dos canais (multiplexing)
- · A comunicação de dados na Internet baseia-se em
 - transmissão e comutação de pacotes
 - statistical multiplexing
 - nós de comutação de pacotes que funcionam segundo o modo store & forward

Tempo de Trânsito de um Pacote

Tempo de trânsito de um pacote =

Tempo de transmissão + Tempo de propagação


Tempo de transmissão = Dimensão do pacote / Débito Tempo de progação = Dimensão do canal / Tempo de propagação



tempo de transmissão

tempo de trânsito total

Store-&-forward Introduz Atrasos Extra



Tempo de Trânsito Extremo a Extremo

$$T = \sum (N/D(i) + C(i)/V_p) = \sum (T_t(i) + T_p(i))$$


 O tempo de transito extremo a extremo de um pacote com N bits é igual ao somatório em i (totalidade dos canais que este atravessa) de

tempo de transmissão do pacote pelo canal i (N / Débito;) +


tempo de propagação do canal i (Comprimento $_i$ / V_p)

$$\sum (T_{t}(i)+T_{p}(i))$$

Exemplo com Dois Canais




What If?




Que acontece se A e B transmitem pacotes simultaneamente e quando algum pacote chega, encontra pacotes à sua frente na fila de espera ?

Dois Cenários



- No primeiro só A emite pacotes, todos iguais com intervalos certos e B não envia pacotes
- No segundo A e B enviam ambos tráfego e de forma descoordenada

Dois Cenários



Tempo de Trânsito Extremo a Extremo

$$T = \sum (T_{t}(i) + T_{p}(i) + T_{fe}(i))$$


 O tempo de transito extremo a extremo de um pacote com N bits é igual ao somatório em i (totalidade dos canais que este atravessa) de:

tempo de transmissão do pacote pelo canal i +


tempo de propagação do canal i +

tempo na fila de espera associada a i

Exemplo com Dois Canais




What If?



Que acontece se o débito D_1 (do canal que liga B ao comutador) é maior que o débito D_2 (do canal à saída do comutador) e o emissor original transmite sem interrupção pacote atrás de pacote?

A Fila Tenderia para Infinito




Que acontece se o débito D_1 (do canal que liga B ao comutador) é maior que o débito D_2 (do canal à saída do comutador) e o emissor original transmite sem interrupção pacote atrás de pacote?

A fila de espera tenderia para infinito e o tempo de trânsito também!

$$T = \sum (T_t(i) + T_p(i) + T_{fe}(i))$$

 $T_{\rm fe}$ é um fator variável que nesse caso teria tendência para crescer para o infinito

Solução: Limitar a Fila de Espera




Mais vale suprimir alguns pacotes pois um pacote que chega demasiado tarde é como se se tivesse perdido

T máximo =
$$\sum (T_t(i)+T_p(i)+T_{fe-max}(i))$$


 T_{fe-max} é o tempo máximo de espera na fila de espera dos pacotes que passam. Geralmente $T_{fe} \leq T_{fe-max}$

Uso do programa Ping para Medir o RTT

- A envia periodicamente pacotes a B
 - Cada vez que envia um pacote regista o valor do relógio
 - Cada pacote tem um n.º de sequência crescente
- · Cada vez que B recebe um pacote responde a A
 - Com o n.º de sequência recebido
- · Cada vez que A recebe um pacote de B
 - Calcula o tempo de trânsito end-to-end (RTT Round Trip Time)




Formato de um Pacote IP



Time-to-Live (TTL)

- · Mecanismo de segurança se existirem problemas
 - Ciclos de encaminhamento por erros ou instabilidade
 - Saturam completamente os canais em jogo



- · O campo time-to-live do cabeçalho IP
 - O campo é decrementado sempre que o pacote chega a um nó de comutação
 - Se chega a 0 é suprimido ...
 - ...e uma mensagem "time excedeed" é enviada à origem

Ping para Paris - 2000 Km

```
$ ping -c 6 www.inria.fr
PING ezp3.inria.fr (128.93.162.84): 56 data bytes
64 bytes from 128.93.162.84: icmp_seq=0 ttl=51 time=39.508 ms
64 bytes from 128.93.162.84: icmp_seq=1 ttl=51 time=38.203 ms
64 bytes from 128.93.162.84: icmp_seq=2 ttl=51 time=38.367 ms
64 bytes from 128.93.162.84: icmp_seq=3 ttl=51 time=37.888 ms
64 bytes from 128.93.162.84: icmp_seq=4 ttl=51 time=38.262 ms
64 bytes from 128.93.162.84: icmp_seq=5 ttl=51 time=37.895 ms
```

--- ezp3.inria.fr ping statistics --6 packets transmitted, 6 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 37.888/38.354/39.508/0.546 ms

Lisboa / Paris são 1454 Km em linha reta, a que corresponde um tempo de propagação directo de 7 ms, mas o RTT médio medido é de 39.508 ms (o RTT teórico é 14 ms) e o TTL é 51

Ping para Los Angeles - 10.000 Km

```
$ ping -c 6 ucla.edu
PING ucla.edu (128.97.27.37): 56 data bytes
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=0 ttl=50 time=177.351 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=1 ttl=50 time=176.195 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=2 ttl=50 time=175.938 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=3 ttl=50 time=176.594 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=4 ttl=50 time=175.894 ms
64 bytes from 128.97.27.37: icmp_seq=5 ttl=50 time=175.830 ms
```

--- ucla.edu ping statistics ---6 packets transmitted, 6 packets received, 0.0% packet loss round-trip min/avg/max/stddev = 175.830/176.300/177.351/0.535 ms

Lisboa / Los Angeles são 9155 Km em linha reta, a que corresponde um tempo de propagação directo de 43 ms, mas o RTT médio medido é de 198 ms (o RTT teórico é 86 ms) e o TTL é 47

Ping to Auckland (NZ) - 20000 Km

```
$ ping -c 6 www.auckland.ac.nz (130.216.159.127): 56 data bytes 64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=0 ttl=231 time=294.663 ms 64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=1 ttl=231 time=293.014 ms 64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=2 ttl=231 time=293.077 ms 64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=3 ttl=231 time=292.939 ms 64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=4 ttl=231 time=293.009 ms 64 bytes from 130.216.159.127: icmp_seq=5 ttl=231 time=292.044 ms
```

--- www.auckland.ac.nz ping statistics --6 packets transmitted, 6 packets received, 0.0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 292.044/293.124/294.663/0.774 ms


Lisboa / Auckland são 19680 Km em linha reta, a que corresponde um tempo de propagação directo de 92 ms, mas o RTT médio medido é de 294 ms (o RTT teórico é 184 ms) e o TTL é 231

Conclusões

- A distância e o tempo de propagação têm uma influência decisiva no tempo de trânsito de extremo a extremo
- A influência das filas de espera nota-se na variação do tempo de trânsito
- Quanto maiores as variações maior variabilidade deve existir na ocupação destas filas de espera quando os pacotes do ping chegaram
- No entanto, existe também a influência do tempo de processamento por cada equipamento intermédio

Time-to-Live (TTL)


- · Mecanismo de segurança se existirem problemas
 - Ciclos de encaminhamento por erros ou instabilidade
 - Saturam completamente os canais em jogo



- · O campo time-to-live do cabeçalho IP
 - O campo é decrementado sempre que o pacote chega a um nó de comutação
 - Se chega a 0 é suprimido ...
 - ...e uma mensagem "time excedeed" é enviada à origem

Uso do TTL pelo Traceroute

- · Utilização do campo TTL
 - A origem envia um pacote com TTL de n
 - Cada nó decrementa o valor do TTL
 - Se chega a 0 envia uma mensagem "TTL exceeded"
- · O programa traceroute explora esta faceta



Exemplo

```
traceroute to ucla.edu (128.97.27.37), 64 hops max, 52 byte packets
1 10.0.1.1 (10.0.1.1) 2.046 ms 1.879 ms 1.517 ms
2 dsldevice.lan (192.168.1.254) 5.250 ms 3.066 ms 1.972 ms
3 2.96.54.77.rev.vodafone.pt (77.54.96.2) 9.896 ms 9.579 ms 9.998 ms
4 21.93.30.213.rev.vodafone.pt (213.30.93.21) 9.525 ms 9.862 ms 9.677 ms
5 ae5-100-ucr1.lis.cw.net (195.10.57.9) 15.140 ms 12.979 ms 12.717 ms
6 ae5-xcr1.mal.cw.net (195.2.30.230) 23.257 ms 26.014 ms 23.604 ms
7 et-1-3-0-xcr2.prp.cw.net (195.2.24.189) 36.238 ms 38.611 ms 36.070 ms
8 lag-26.ear1.paris1.level3.net (212.73.242.237) 39.280 ms 39.765 ms 37.218 ms
9 * * *
10 * * *
11 cenic.ear1.losangeles1.level3.net (4.35.156.66) 179.252 ms 179.903 ms 179.225 ms
12 * * *
13 bd11f1.anderson--cr01f1.anderson.ucla.net (169.232.4.6) 181.289 ms
  bd11f1.anderson--cr01f2.csb1.ucla.net (169.232.4.4) 180.015 ms
  bd11f1.anderson--cr01f1.anderson.ucla.net (169.232.4.6) 180.748 ms
14 cr01f2.csb1--sr02f2.csb1.ucla.net (169.232.8.7) 179.717 ms
  cr01f1.anderson--sr02fb.jsei.ucla.net (169.232.8.53) 178.705 ms 180.013 ms
15 128.97.27.37 (128.97.27.37) 179.559 ms |Z 177.996 ms |Z 178.304 ms
```

Como Viver com o Jitter

jitter | 'jitər | informal

noun

- 1 (jitters) feelings of extreme nervousness: a bout of the jitters.
- 2 slight irregular movement, variation, or unsteadiness, esp. in an electrical signal or electronic device.


- Aplicações elásticas
 - Aplicações que podem funcionar corretamente com tempos de trânsito e capacidade extremo a extremo variáveis
- Aplicações não elásticas
 - As que requerem condições específicas para funcionarem corretamente

Exemplo

· As aplicações com som ou vídeo são não elásticas e usam buffers com dados de avanço




Compasso de Espera (Playout Delay)



- · Os pacotes chegam com um ritmo variável ao buffer
- Mas o player processa-os ao seu ritmo o tempo de permanência no buffer é variável o que acomoda o jitter
 - ·Genericamente, ao intervalo de tempo que medeia entre a receção e a utilização da informação chama-se o compasso de espera para processamento ou playout delay

O Compasso de Espera é Variavel



- · O tempo de permanência no buffer é variável para acomodar o jitter
- De forma mais rigorosa: à diferença máxima entre a recepção e a utilização da informação chegada chama-se playout delay (p na figura)

Escolha do Valor do Playout Delay

· Quanto maior melhor?

- Nas aplicações não elásticas uni-direccionais (progressive streaming) um grande playout delay apenas provoca uma grande espera no início
- Mas se for pequeno provoca rebuffering frequente
- No limite poder-se-ia fazer o download integral do vídeo e só depois o visualizar

· O valor pode ser arbitrário?

 Nas aplicações interactivas (telefone ou conferência) valores superiores a algumas centenas de milissegundos (e.g. 150 ms) tornam-se perceptíveis e podem tornar a qualidade de serviço insustentável

Indicadores de Desempenho

- · Tempo de trânsito extremo a extremo
 - tempo que medeia desde que um pacote foi emitido até que chega ao destino (i.e., é completamente recebido)
- Variabilidade do tempo de trânsito (jitter)
- · Taxa de transferência extremo a extremo
 - débito médio da chegada de informação ao destino medido num dado intervalo de tempo (bits por segundo tal como o débito dos canais)
- · Taxa de perda de pacotes extremo a extremo
 - valor médio do número de pacotes que não chegam ao destino, medido num dado intervalo de tempo
- · Taxa de utilização de um canal
 - fração de tempo em que o canal está a transmitir

Tipos de Aplicações

Aplicações elásticas

- Não são sensíveis ao tempo de trânsito e adaptam-se à disponibilidade da rede
- Geralmente usam TCP
- Exemplos: transferência de ficheiros, e-mail, ...
- No entanto, se forem interactivas, estão limitadas pela "paciência do utilizador"

· Aplicações NÃO elásticas

- São sensíveis ao tempo de trânsito e impõem limites superiores ao mesmo
- Algumas até sacrificam a fiabilidade ao tempo de trânsito (usam UDP ao invés de TCP)
- Exemplos: IPTV (televisão sobre pacotes IP), VoIP (Voz sobre IP), vídeo em geral, jogos, etc.

Conclusões Sobre o Jitter

- O tempo de trânsito extremo a extremo depende de vários fatores. Alguns são constantes
 - Tempo de transmissão
 - Tempo de propagação
- · Outro é variável, nomeadamente
 - Tempo nas filas de espera ou queueing time
 - Tempo de processamento ou processing time
- As aplicações não elásticas usam técnicas especiais para lidar com o jitter
 - Nomeadamente buffers e playout delays

Conclusões

- · Para que N sistemas comuniquem entre si usam-se
 - Nós de comutação
 - Agregam-se diversas comunicações para partilha dos canais (multiplexing)
- · A comunicação de dados na Internet baseia-se em
 - transmissão e comutação de pacotes
 - statistical multiplexing
 - nós de comutação de pacotes que funcionam segundo o modo store & forward
- Mas a comutação de pacotes introduz
 - Tempo de trânsito extremo a extremo variável
 - No caso normal introduz igualmente perda eventual de pacotes e débito de extremo a extremo também variavel