# TCP

Faculdade de Engenharia da Universiadade do Porto

Manuel P. Ricardo


## Bibliografia

L. Peterson, B. Davie, "Computer Networks – A Systems Approach", Morgan Kaufamnn, 2000 (Sec. 5.1, 5.2, 6.1, 6.2, 6.3 e 6.4)

#### **TCP**

#### Características

- » Orientado às ligações
- » Full-duplex
- » Fluxo de bytes
  - aplicação escreve bytes
  - TCP envia segmentos
  - aplicação lê bytes




#### Mecanismos de controlo

» Controlo de fluxo


Evita que emissor congestione receptor

» Controlo de congestionamento


Evita que emissor congestione a rede




# Formato do Segmento



## Estabelecimento da Ligação





#### Janela Deslizante


#### • Emissor

» envia dados com indicação do número de ordem do 1º byte Data (SequenceNum)


#### Receptor

- » confirma recepção indicando número ordem próximo byte a receber Acknowledgment
- » indica espaço livre em memória

AdvertisedWindow



#### Controlo de Fluxo



- Comprimento do buffer
  - no emissor → MaxSendBuffer
  - no receptor → MaxRcvBuffer
- No receptor

```
LastByteRcvd - LastByteRead < = MaxRcvBuffer
AdvertisedWindow = MaxRcvBuffer -(LastByteRcvd - LastByteRead)</pre>
```

No Emissor

```
LastByteWritten - LastByteAcked < = MaxSendBuffer

LastByteSent - LastByteAcked < = AdvertisedWindow


EffectiveWindow = AdvertisedWindow - (LastByteSent - LastByteAcked)

Processo bloqueia se quer enviar (write) y bytes e

(LastByteWritten - LastByteAcked) + y > MaxSenderBuffer
```

• ACK enviado como resposta à chegada de um segmento

# Janela Deslizante



- » No emissor
  - LastByteAcked < = LastByteSent</pre>
  - LastByteSent < = LastByteWritten</pre>
  - Buferiza bytes entre LastByteAcked e LastByteWritten
- » No receptor
  - LastByteRead < NextByteExpected</pre>
  - NextByteExpected < = LastByteRcvd +1</pre>
  - Buferiza bytes entre NextByteRead e LastByteRcvd

**TCP 10** 

## Retransmissão Adaptativa (Algoritmo Original)


- ◆ RTT → Round Trip Time (tempo de ida e volta)
- ♦ Medida de sampleRTT para cada par segmento/ACK
- ◆ Cálculo da média pesada do RTT

```
\Rightarrow RTT = a x RTT + (1-a) x SampleRTT a em [0.8, 0.9]
```

TimeOut = 2 x RTT

## Melhoria de Karn/Partridge

- Não mede samplert em caso de retransmissão
- Duplica valor do timeout em cada retransmissão



#### Melhoria de Jacobson/Karels

Novo método de cálculo do RTT

Considera variância no cálculo do timeout

```
» TimeOut = m x RTT + f x Desv
» m = 1, f = 4
```

- Mecanismo de timeout preciso
  - » importante para controlo de congestionamento

**TCP 13** Controlo de Congestionamento

## TCP - Controlo de Congestionamento

- Princípio de funcionamento
  - » Cada fonte determina a sua capacidade de geração de tráfego
  - » Baseada em critérios de
    - justiça entre fluxos
    - utilização máxima de recursos
       (capacidade de comutação, capacidade de transporte dos links)
- ACKs recebidos regulam a transmissão de pacotes
  - → são o *relógio* da fonte

- Mudanças na capacidade de canal → ajuste na transmissão
- Nova variável de estado por ligação → CongestionWindow
  - » Limita a quantidade de dados em trânsito
    - MaxWin = MIN(CongestionWindow, AdvertisedWindow)
    - EffWin = MaxWin (LastByteSent LastByteAcked)
- Objectivo
  - » Se congestionamento da rede diminui **→** aumenta **CongestionWindow**
  - » Se congestionamento da rede aumenta → diminui CongestionWindow
- ◆ Débito (byte/s) → CongestionWindow/RTT


- Como sabe a fonte se/quando a rede está congestionada?
- → Por ocorrência de timeout!
  - » Redes fixas  $\rightarrow$  pacotes raramente sofrem erros
  - » Ocorrência de timeout → perda de pacote
  - » Perda de pacotes → congestionamento
    - Filas nos routers cheias

#### Algoritmo


- » Incrementa CongestionWindow de 1 pacote
  - Por cada RTT (Round Trip Time) → Subida linear
- » Divide CongestionWindow por 2
  - Sempre que há perda de pacote → Descida multiplicativa

#### Na prática,

- » Incrementa ligeiramente por ACK recebido
- » Increment= MSS \* (MSS / CongestionWindow)
- » CongestionWindow += Increment
- » MSS → Maximum Segment Size




• Funcionamento Dente de Serra



# Arranque Lento ©

- Objectivo
  - » Determinar capacidade de transmissão disponível


- ◆ Aproximação
  - » Começar com CongestionWindow = 1 pacote
  - » Duplicar CongestionWindow em cada RTT



## Retransmissão e Recuperação Rápidas

- Problema
  - » Se timeout TCP grande
    - → periodo de inactividade pode ser grande

- Solução
  - » Retransmissão rápida
    - → utilização de ACKs repetidos (3)





#### TCP – ArranqueLento

- ◆ TCP tem congestionWindow
  - » número de pacotes em trânsito, sem causar congestionamento
  - » Novos pacotes enviados se permitidos por
    - congestionWindow, e
    - Advertisedwindow, do receptor
- ♦ ArranqueLento ©
  - » Emissor começa com congestionWindow=1sgm
  - » Duplica congestionWindow em cada RTT
- Quando detecta perda de pacote, por timeout
  - » threshold = ½ congestionWindow
  - » congestionWindow=1sgm
     (router esvazia filas)
  - » Pacote perdido retransmitido
  - » ArranqueLento enquanto

#### congWindow<threshold


» Depois → fase de PrevençãoDeCongestionamento






# Prevenção De Congestionamento (Congestion Avoidance)

- ◆ *PrevençãoDeCongestionamento* (subida aditiva)
  - » Incrementa congestionWindow de 1 sgm, por cada RTT
- Detecção de perda de pacote, por recepção de 3 ACKs duplicados
  - » Deduz que pacote se perdeu,
    - não por congestionamento severo, porque segm seguintes chegaram destino
  - » Retransmite pacote perdido
  - » congestionWindow=congestionWindow / 2
  - » Fase de *PrevençãoDeCongestionamento*





## TCP – Controlo de Congestionamento

- Na realidade, um pouco mais complexo
- RFC 2001, "TCP Slow Start, Congestion Avoidance, Fast Retransmit, and Fast Recovery Algorithms"