

Fate V1.0 部署指南

目录

1.安装准备	ス 日	2
1.1 月	&务器配置	2
1.2 🕏	安装包准备	2
2.集群规划	j	3
3.基础环境	竟配置	3
3.1 h	ostname 配置	3
3.2 €	长闭 selinux	3
3.3 偵	多改 Linux 最大打开文件数	3
3.4 €	关闭防火墙	4
3.5 车	欠件环境初始化	4
3	3.5.1 初始化服务器	4
3	3.5.2 配置 JDK	5
3	3.5.3 配置 redis	6
3	3.5.4 配置 Python	6
3	3.5.5 配置 mysql	6
4.项目部署	B	7
4.1 惹	夫取项目	7
4.2 N	laven 打包	7
4.3 傾	多改配置文件	8
4.4 侈	列子	9
5.配置检查		13
6.启动和停	亭止服务	13
6.1 点	自动服务	13
6.2 枚	G查服务状态	14
6.3 €	<机服务	14
7.测试		15
7.1 💄	单机测试	15
7.2 To	oy_example 部署验证	15
7.3 뒼	最小化测试	16
7.4. F	ateboard testing	17



1.安装准备

1.1 服务器配置

服务器	
数量	>1(根据实际提供的服务器分配模块)
配置	16 core /32 memory / 300GB 硬盘/50M 带宽
操作系统	CentOS linux 7.2
依赖包	yum source gcc gcc-c ++ make autoconfig openssl-devel
	supervisor gmp-devel mpfr-devel libmpc-devel libaio numactl
	autoconf automake libtool libffi-dev(可以使用初始化脚本 env.sh
	安装它们)
用户	用户: app owner: apps (app 用户可以 sudo su root 而无需密码)
文件系统	1.300G 硬盘安装在/ data 目录下 2.创建/ data / projects 目录,项
	目目录属于 app:apps

1.2 安装包准备

wget https://webank-ai-1251170195.cos.ap-guangzhou.myqcloud.com/fate-base.tar.gz

tar -xzvf fate-base.tar.gz



2.集群规划

节点名称	主机名	IP 地址	操作系统
Host-PartyA	VM_0_1_centos	192.168.0.1	CentOS 7.2
Guest-PartyB	VM_0_2_centos	192.168.0.2	CentOS 7.2

3.基础环境配置

3.1 hostname 配置

1) 两台机器分别修改主机名

hostnamectl set-hostname VM_0_1_centos

hostnamectl set-hostname VM_0_2_centos

2) 两台机器分别加入主机映射

vim /etc/hosts

192.168.0.1 VM_0_1_centos

192.168.0.2 VM_0_2_centos

3.2 关闭 selinux

sed -i '/^SELINUX/s/=.*/=disabled/' /etc/selinux/config

setenforce 0

3.3 修改 Linux 最大打开文件数

vim /etc/security/limits.conf

* soft nofile 65536



* hard nofile 65536

3.4 关闭防火墙

systemctl disable firewalld.service

systemctl stop firewalld.service

systemctl status firewalld.service

3.5 软件环境初始化

上传完毕后,可将上述带依赖包的 fate-base 目录打成 fate-base .tar 包放到目标服务器的/data/app(可自选)目录下,然后进行解压操作:

cd /data/app

tar -xf fate-base .tar

cd fate-base

3.5.1 初始化服务器

1) 初始化服务器, root 用户下执行:

sh env.sh

2) 配置 sudo

vim /etc/sudoers.d/app

app ALL=(ALL) ALL

app ALL=(ALL) NOPASSWD: ALL

Defaults !env_reset



3) 配置 ssh 无密登录

a.两台机器分别执行

su app

ssh-keygen -t rsa

cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> /home/app/.ssh/authorized_keys

chmod 600 ~/.ssh/authorized_keys

b.合并 id_rsa_pub 文件

拷贝 192.168.0.1 的 authorized keys 到 192.168.0.2 ~/.ssh 目录下,追加到

192.168.0.2 的 id_rsa_pub 到 authorized_keys, 然后再拷贝到 192.168.0.1

scp ~/.ssh/authorized_keys app@192.168.0.2:/home/app/.ssh

输入密码: fate_dev

在 192.168.0.2 执行

cat ~/.ssh/id_rsa.pub >> /home/app/.ssh/authorized_keys

scp ~/.ssh/authorized_keys app@192.168.0.1:/home/app/.ssh

覆盖之前的文件

c.ssh 测试

ssh app@192.168.0.1

ssh app@192.168.0.2

3.5.2 配置 JDK

以下操作步骤在 app 用户下执行

检查 jdk1.8 是否安装,若未安装则执行 install_java.sh 脚本进行安装:



sh install_java.sh

3.5.3 配置 redis

如果需要安装在线模块,请检查是否安装了 redis 5.0.2,如果没有安装,请执行install_redis.sh 脚本进行安装:

sh install_redis.sh

3.5.4 配置 Python

检查 Python3.6 及虚拟化环境,若未安装则执行 install_py3.sh 脚本进行安装: sh install_py3.sh

3.5.5 配置 mysql

检查 mysql8.0 是否安装,若未安装则执行 install_mysql.sh 脚本进行安装:

sh install_mysql.sh

安装完 mysql 之后,将 mysql 密码修改为"fate_dev"并创建数据库用户"fate"(根据实际需要修改)

mysql 安装后需要在安装 mysql 的节点上使用以下语句对 party 内所有 ip 赋权

 \dots /data/projects/common/mysql/mysql-8.0.13/bin/mysql -uroot -p -S

/data/projects/common/mysql/mysql-8.0.13/mysql.sock

Enter password:(please input the original password)

>set password='fate_dev';

>CREATE USER 'root'@'192.168.0.1' IDENTIFIED BY 'fate dev';



>CREATE USER 'root'@'192.168.0.2' IDENTIFIED BY 'fate_dev';

>GRANT ALL ON *.* TO 'root'@'192.168.0.1';

>GRANT ALL ON *.* TO 'root'@'192.168.0.2';

>flush privileges;

检查完毕,回到执行节点进行项目部署。

4.项目部署

注: 此指导安装目录默认为/data/projects/,执行用户为 app, 安装时根据具体实际情况修改。

4.1 获取项目

进入执行节点的/data/projects/目录,执行 git 命令从 github 上拉取项目:

cd /data/projects/

git clone https://github.com/WeBankFinTech/FATE.git

4.2 Maven 打包

进入项目的 arch 目录,进行依赖打包:

cd FATE/arch

mvn clean package -DskipTests

cd FATE/fate-serving

mvn clean package -DskipTests

cd FATE/fateboard



mvn clean package -DskipTests

wget

https://webank-ai-1251170195.cos.ap-

guangzhou.myqcloud.com/third_party.tar.gz

tar -xzvf third_party.tar.gz -C FATE/arch/eggroll/storage-service-cxx/third_party

4.3 修改配置文件

进入到 FATE 目录下的 FATE/cluster-deploy/scripts 目录下,修改配置文件 configurations.sh

配置文件 configurations.sh 说明:

配置项	配置项意义	配置项值	说明
user	服务器操作用户 名	默认为 app	使用默认值即可
dir	fate 安装路径	默认为/data/projects/fate	使用默认值即可
mysqldir	mysql 安装目录	默认为 /data/projects/common/mysql/mysql- 8.0	Mysql 安装路径
javadir	JAVA_HOME	默认为 /data/projects/common/jdk/jdk1.8	jdk 安装路径
venvdir	python virtualenv 安装目录	默认为/data/projects/fate/venv	python virtualenv 安装目录
partylist	party.id 数组	每一个数组元素代表一个 partyid	根据 partyid 进行修改
JDBC0	对应 party 所在 jdbc 配置	每一个 party 对应的 jdbc 配置:从左到右依次是 ip dbname username password (此 user 需要有 create database 权限)	若有多个 party 则依次为 JDBC0 , JDBC1··· 顺 序 与 partid 对应 根据 jdbc 配置进行填充
iplist	各 party 包含服务 器列表	表示每个 party 包含的服务器 ip 列表(除 exchange 角色外)	所有 party 涉及的 ip 都放到 这个 list 中,重复 ip 一次即 可
fedlist0	federation 角色 ip 列表	表示 party 内包含 federation 角色的服务器列表(当前版本只有一个)	若有多个 party 则依次为 fedlist0, fedlist1…顺序与 partid 对应
meta0	meta-service 角 色 ip 列表	表示 party 内包含 meta-service 角色的服务器列表(当前版本只有一个)	若有多个 party 则依次为 meta0 , meta1··· 顺 序 与 partid 对应



The state of the s				
proxy0	proxy 角色 ip 列 表	表示 party 内包含 proxy 角色的服务器列表(当前版本只有一个)	若有多个 party 则依次为 proxylist0, proxylist1…顺序 与 partid 对应	
roll0	roll 角色 ip 列表	表示 party 内包含 roll 角色的服务器列表 (当前版本只有一个)	若有多个 party 则依次为 rolist0 , rolist1… 顺 序 与 partid 对应	
egglist0	egg 角色列表	表示 party 内包含 egg 角色的服务器列表	若有多个 party 则依次为 egglist0, egglist1…顺序与 partid 对应	
exchangeip	exchange 角色 ip	exchange 角色 ip	双边部署时若不存在 exchange角色,则可为空, 此时双方直连;单边部署 时,exchange值可为对方 proxy或 exchange角色,必 须提供。	
tmlist0	task_manager 角 色 ip 列表	表示 party 内包含 task_manager 角色的服务器列表(当前版本只有一个)	若有多个 party 则依次为 tmlist0, tmlist1··· 顺 序 与 partid 对应	
serving0	Serving-server 角 色所在 ip 列表	每个 party 中包含 Serving-server 角色 ip 的列表(当前版本只有一个)	若有多个 party 则依次为 serving0, serving1···顺序与 partid 对应	

注: tmlist0 和 serving0 只有在需要在线部署时才需要配置,仅离线部署时不需要配置。

4.4 例子

1) 单 party 部署

Party A (configurations.sh):

#!/bin/bash
user=app
dir=/data/projects/fate
mysqldir=/data/projects/common/mysql/mysql-8.0
javadir=/data/projects/common/jdk/jdk1.8
venvdir=/data/projects/fate/venv
redisip=(192.168.0.1)
redispass=fate_dev
partylist=(10000)
JDBC0=(192.168.0.1 eggroll_meta root fate_dev)
fateflowdb0=(192.168.0.1 fate_flow root fate_dev)



```
iplist=(192.168.0.1)
iplist0=(192.168.0.1)
fateboard0=(192.168.0.1)
eggautocompile=true
fedlist0=(192.168.0.1)
meta0=(192.168.0.1)
proxy0=(192.168.0.1)
roll0=(192.168.0.1)
egglist0=(192.168.0.1)
tmlist0=(192.168.0.1)
fllist0=(192.168.0.1)
serving0=(192.168.0.1)
exchangeip=
Party B (configurations.sh):
#!/bin/bash
user=app
dir=/data/projects/fate
mysqldir=/data/projects/common/mysql/mysql-8.0
javadir=/data/projects/common/jdk/jdk1.8
venvdir=/data/projects/fate/venv
redisip=(192.168.0.2)
redispass=fate_dev
partylist=(9999)
JDBC0=(192.168.0.2 eggroll_meta root fate_dev)
fateflowdb0=(192.168.0.2 fate_flow root fate_dev)
iplist=(192.168.0.2)
iplist0=(192.168.0.2)
fateboard0=(192.168.0.2)
eggautocompile=true
fedlist0=(192.168.0.2)
meta0=(192.168.0.2)
proxy0=(192.168.0.2)
roll0=(192.168.0.2)
egglist0=(192.168.0.2)
tmlist0=(192.168.0.2)
fllist0=(192.168.0.2)
serving0=(192.168.0.2)
```



exchangeip=

exchangeip=

2) partyA+partyB 同时部署

```
#!/bin/bash
user=app
dir=/data/projects/fate
mysqldir=/data/projects/common/mysql/mysql-8.0
javadir=/data/projects/common/jdk/jdk1.8
venvdir=/data/projects/fate/venv
redisip=(192.168.0.1 192.168.0.2)
redispass=fate_dev
partylist=(10000 9999)
JDBC0=(192.168.0.1 eggroll_meta root fate_dev)
JDBC1=(192.168.0.2 eggroll_meta root fate_dev)
fateflowdb0=(192.168.0.1 fate_flow root fate_dev)
fateflowdb1=(192.168.0.1 fate_flow root fate_dev)
iplist=(192.168.0.1 192.168.0.2)
iplist0=(192.168.0.1 192.168.0.2)
fateboard0=(192.168.0.1)
fateboard1=(192.168.0.2)
eggautocompile=true
fedlist0=(192.168.0.1)
fedlist1=(192.168.0.2)
meta0=(192.168.0.1)
meta1=(192.168.0.2)
proxy0=(192.168.0.1)
proxy1=(192.168.0.2)
roll0=(192.168.0.1)
roll1=(192.168.0.2)
egglist0=(192.168.0.1)
egglist1=(192.168.0.2)
tmlist0=(192.168.0.1)
tmlist1=(192.168.0.2)
fllist0=(192.168.0.1)
fllist1=(192.168.0.2)
serving0=(192.168.0.1)
serving1=(192.168.0.2)
```

按照上述配置含义修改 configurations.sh 文件对应的配置项后,然



后执行 auto-packaging.sh 脚本:

cd /data/projects/FATE/cluster-deploy/scripts

bash auto-packaging.sh

继续在 FATE/cluster-deploy/scripts 目录下执行部署脚本:

cd /data/projects/FATE/cluster-deploy/scripts

bash auto-deploy.sh



5.配置检查

执行后可到各个目标服务器上进行检查对应模块的配置是否准确,每个模块的对应配置文件所在路径可在此配置文件下查看 cluster-deploy/doc。

6.启动和停止服务

6.1 启动服务

ssh 登录各个节点 app 用户下,进入/data/projects/fate 目录下执行以下命令启动所有服务:

cd /data/projects/fate

sh services.sh all start

如果该服务器是 serving-server 节点,则还需要:

cd /data/projects/fate/serving-server

sh service.sh start

如果该服务器是 fate flow 节点,则还需要:

cd /data/projects/fate/python/fate_flow

sh service.sh start

说明:若目标环境无法安装 c++环境,则可将 services.sh 文件中的 storage-serivice-cxx 替换为 storage-serivice 再启动即可使用 java 版本的 storage-service 模块。



6.2 检查服务状态

查看各个服务进程是否启动成功:

cd /data/projects/fate

sh services.sh all status

如果该服务器是 serving-server 节点,则还需要:

cd /data/projects/fate/serving-server

sh service.sh status

如果该服务器是 fate_flow 节点,则还需要:

cd /data/projects/fate/python/fate flow

sh service.sh status

6.3 关机服务

若要关闭服务则使用:

cd /data/projects/fate

sh services.sh all stop

如果该服务器是 serving-server 节点,则还需要:

cd /data/projects/fate/serving-server

sh service.sh stop

如果该服务器是 fate flow 节点,则还需要:

cd /data/projects/fate/python/fate_flow

sh service.sh stop

注: 若有对单个服务进行启停操作则将上述命令中的 all 替换为相应的模块名称



即可,若要启动 fate_flow 和 Serving-server 两个服务则需要到对应目录/data/projects/fate/python/fate_flow和/data/projects/fate/serving-server下执行sh service.sh start。

7.测试

7.1 单机测试

使用 ssh 登录到每个节点 app 用户,输入/data/projects/fate 目录来执行:

source /data/projects/fate/venv/bin/activate

export PYTHONPATH=/data/projects/fate/python

cd \$PYTHONPATH

sh ./federatedml/test/run_test.sh

请参阅"确定"字段以指示操作成功。在其他情况下,如果失败或卡住,则表示失败,程序应在一分钟内生成结果。

7.2 Toy_example 部署验证

要运行测试,您需要设置 3 个参数: guest_partyid, host_partyid, work_mode。
对于独立版本:

work_mode 为 0. guest_partyid 和 host_partyid 应该相同,并且对应于运行测试的 partyid。

对于分布式版本:

work_mode 为 1, guest_partyid 和 host_partyid 应对应于您的分布式版本设置。



请注意分发版测试只在 guest 9999:192.168.0.2 进行

将不同版本的正确值传递给以下命令, 然后运行:

export PYTHONPATH = /data /projects/fat /python

source /data/projects/fate/venv/bin/activate

cd /data/projects/fate/python/examples/toy_example/

python run_toy_example.py 9999 10000 1

测试结果将显示在屏幕上。

7.3 最小化测试

快速模式

在 guest 和 host 部分的节点中,根据需要在 run_task.py 中设置字段: guest_id, host_id, arbiter_id。

该文件位于/data/projects/fate/python/examples/min_test_task/中。

在 Host 的节点 192.168.0.1 中, 运行:

export PYTHONPATH = /data/projects/fate/python

source /data/projects/fate/venv/bin/activate

cd /data/projects/fate/python/examples/min_test_task /

sh run.sh host fast

从测试结果中获取"host_table"和"host_namespace"的值, 并将它们传递给以下命令。

在 Guest 的节点: 192.168.0.2 中, 运行:

export PYTHONPATH = /data/projects/fate/python



source /data/projects/fate/venv/bin/activate

cd /data/projects/fate/python/examples/min_test_task/

sh run.sh guest fast \$ {host_table} \$ {host_namespace}

等待几分钟,看到结果显示"成功"字段,表明操作成功。在其他情况下,如果失败或卡住,则表示失败。

正常模式

只需在所有命令中将"fast"替换为"normal",其余部分与快速模式相同。

7.4. Fateboard testing

Fateboard 是一项 Web 服务。 获取 fateboard 的 ip。 如果成功启动了 fateboard 服务,则可以通过访问 http://\$\fateboard-ip\:8080 来查看任务信息。