Sistemas Distribuídos

Rui Raposo

Sunday 24^{th} May, 2020 15:45

1 Recordando...

- Modelo de Avarias: caracteriza o sistema em termos das falhas/avarias, i.e., dos desvios em relação ao comportamento especificado, que os seus componentes podem apresentar.
- Modelo de Sincronismo: caracteriza o sistema em termos do comportamento temporal dos seus componentes:
 - Processos;
 - Relógios locais;
 - Canais de comunicação;
 - Síncrono;
 - Assíncrono.

Um sistema diz-se **síncrono** se e só se:

- 1. É conhecido um limite inferior e um limite superior para o tempo que cada processo leva a executar;
- 2. É conhecido um limite inferior e um limite superior para o atraso na comunicação entre os seus componentes;
- 3. Cada processo tem um relógio local e é conhecido um limite superior para o desvio na sua taxa de incremento.

Um sistema diz-se assíncrono se nada se assume sobre o comportamento temporal do sistema.

• **Dilema**: É relativamente fácil resolver problemas com sistemas síncronos, mas é extremamente difícil construir um sistema síncrono.

2 Tempo e Relógios – O papel do tempo

- Precisa de ser medido com elevada **precisão**;
- Precisa de ser medido de forma consistente pelos diversos componentes de um sistema;
- Crucial na **ordenação** de eventos (observadores distintos podem testemunhar eventos por ordens diferentes);
- Tempo Real?
 - Função monótona contínua e crescente;
 - Unidade: segundo.

O uso do tempo em sistemas distribuídos é feito em dois aspetos:

- Registar e observar a localização de eventos na timeline. Queremos saber qual a sequência em que ocorreu um conjunto de eventos (possivelmente distribuídos por várias máquinas);
- Forçar o futuro posicionamento de eventos na timeline. Sincronização do progresso concorrente do sistema para conhecermos qual a sequência de um conjunto de acontecimentos podemos marcar o instante de ocorrência atribuindo um, Timestamp.

Timestamp – sequència de caracteres que marcam a data e/ou tempo no qual um certo evento ocorreu (exemplo, data de criação/modificação de um ficheiro).

- Um timestamp está associado a um ponto na timeline.

Se queremos comparar a duração de vários acontecimentos podemos usar:

- intervalos de tempo, cadeia de tempo composta por vários intervalos adicionados;
- Timers/Relógios locais, implementam a abstração da timeline.

Num sistema distribuído cada evento pode ocorrer em diferentes locais, cada um com a sua timeline. Como conciliar diferentes timelines? Como medir durações distribuídas?

- Tempo Global, implementa a abstração de um tempo universal, através de um relógio que fornece o mesmo tempo a todos os participantes no sistema;
- Tempo Absoluto, padrões universalmente ajustados, disponíveis como fontes de tempo externo para o qual qualquer relógio interno se pode sincronizar;
- Relógio físico local, o modo mais comum para fornecer uma fonte de tempo num processo.

- Equipamento físico, que conta as oscilações que ocorrem num cristal de quartzo a uma dada frequência.
- Cada oscilação do cristal decrementa o contador de uma unidade.
- Quando o cotador chega a zero, é gerado um interrupt e o contador é recarregado com o valor inicial.
- Cada interrupt é designado como um "clock tick".
- Um relógio num processo correto, k, implementa uma função **discreta**, monótona crescente, pc_k , que mapeia o tempo real t em tempo de relógio $pc_k(t)$.
- Problemas dos relógios físicos:
 - **Granularidade:** relógios físicos são granulares, isto é, avançam uma unidade em cadatick, t_tk :

$$pc_k^{tk+1} - pc_k^{tk} = g$$

- * A frequência das oscilações varia com a temperatura.
- * Diferentes taxas de desvio em diferentes computadores.
- Taxa de desvio do relógio físico: existe uma constante positiva r_p , a taxa de desvio (rate of drift), que depende não só da qualidade do relógio mas também das condições ambientais.

$$0 \le 1 - r_p \le (pc_k(t_{tk+1}) - pc_k(t_{tk}))/g \le 1 + r_p$$
$$0 \le t_{tk} \le t_{tk+1}$$

3 Clock skew / Clock drift

- Skew é a diferença do valor do tempo lido de dois relógios diferentes.
- Drift é a diferença no valor lido de um relógio e o valor do tempo fornecido por um relógio de referência perfeito por unidade de tempo do relógio de referência.

 $\bf Ex.$ drift de 10^{-5} segundos / segundo, significa que em cada segundo o relógio tem um desvio de 0,00001 segundos.

4 Para que serve um relógio local?

- Fornecer timestamps para eventos locais.
- Medir durações locais. (O erro causado pelo desvio é insignificante para durações pequenas.)
- Pode ser usado como um "timer" para estabelecer timeouts.
- Medir durações distribuídas round-trip.

5 Relógios Globais - Características

- Fornecer o mesmo tempo para todos os intervenientes do sistema.
- Timestamping de eventos distribuídos.
- Medição de durações distribuídas.

6 Relógios Globais - Funcionamento

- É criado um relógio virtual vc_p para cada processo p a partir do relógio físico.
- É feita a sincronização de todos os relógios locais com o mesmo valor inicial $vc_p(t_{init})$
- Periodicamente os relógios virtuais são re-sincronizados -¿ Algoritmos de Sincronização

7 Relógios Globais - Propriedades

- Granularidade: $g_v = vc_p(t_{k+1}) vc_p(t_k)$
- Precisão (π_v) : quão próximos os relógios se mantêm sincronizados entre si em qualquer instante do tempo.
- Exatidão (accuracy $-\alpha_v$): quão próximos os relógios estão sincronizados em relação a uma referência de tempo real absoluto (sincronização externa)

8 Sincronização interna vs Sincronização externa

- Sincronização interna:
 - relógios têm que obter precisão relativamente a um tempo interno ao sistema
- Sincronização externa:
 - relógios tem que estar sincronizados com uma fonte externa de tempo universal

9 Referências de Tempo universal - Normas

- Tempo Atómico Internacional (TAI) -; função contínua monótona crescente a uma taxa constante.
- Universal Time, Coordinated (UTC) -; referência de tempo política (Correção do TAI).
 - Forma mais simples de obter o UTC: por GPS − é assegurada uma exactidão, em terra, ¡= 100ns para os relógios dos receptores de GPS.

10 Medição de durações round-trip

- Certas durações distribuídas podem ser medidas sem a existência explícita de relógios globais.
- O atraso de entrega de uma mensagem pode ser calculado com um erro conhecido e limitado, se existir uma mensagem prévia recente no sentido inverso.
- Pré-requisitos para o uso deste método:
 - Assegurar troca de mensagens frequente entre os sites relevantes
 - Assegurar que o timestamping das transmissões de mensagens e entregas, também sejam trocados entre os sites relevantes