Avaliação de Desempenho no IA-32 (2)



Estrutura do tema Avaliação de Desempenho (IA-32)

- 1. A avaliação de sistemas de computação
- 2. Técnicas de otimização de código (IM)
- 3. Técnicas de otimização de *hardware*
- 4. Técnicas de otimização de código (DM)
- 5. Outras técnicas de otimização
- 6. Medição de tempos

Otimização de código: técnicas independentes da máquina



"Independentes da máquina": aplicam-se a qualquer processador / compilador

Algumas técnicas de otimização:

- movimentação de código
 - reduzir frequência de execução (compiladores têm limitações)
- simplificação de cálculos
 - substituir operações por outras mais simples
- partilha de cálculos
 - identificar e explicitar subexpressões comuns

Metodologia a seguir:

- apresentação de alguns conceitos
- análise de um programa exemplo a otimizar
- introdução de uma técnica de medição de desempenho

Otimizações independentes da máquina: movimentação de código (1)



- Movimentação de código
 - Objetivo: minimizar repetição de cálculos
 - se produzir sempre o mesmo resultado
 - especialmente retirar código do interior de ciclos
 - Exemplo: definir uma matriz a [n,n] em que todas as colunas são iguais e cada coluna é igual ao vetor b [n]

```
for (i = 0; i < n; i++)
  for (j = 0; j < n; j++)
    a[n*i + j] = b[j];

for (i = 0; i < n; i++) {
    int ni = n*i;
    for (j = 0; j < n; j++)
        a[ni + j] = b[j];
}</pre>
```

Otimizações independentes da máquina: movimentação de código (2)

人入

- A maioria dos compiladores é eficiente a lidar com código com arrays e estruturas simples com ciclos
- Código gerado pelo GCC:

```
for (i = 0; i < n; i++)
for (j = 0; j < n; j++)
a[n*i + j] = b[j];
```



```
for (i = 0; i < n; i++) {
  int ni = n*i;
  int *p = a+ni;
  for (j = 0; j < n; j++)
    *p++ = b[j];
}</pre>
```

```
# i*n colocado em %eax
 imull %ebx,%eax
 movl
       8(%ebp),%edi
                            # apont p/ array a em %edi
        (%edi,%eax,4),%edx
                            # p=a+n*i (ajustado 4*) em %edx
 leal
                            # Ciclo interior
.L40:
 movl 12 (%ebp), %edi
                            # apont p/ array b em %edi
 movl (%edi,%ecx,4),%eax
                            # b+j (ajustado 4*) em %eax
 movl
       %eax, (%edx)
                            # *p=b[j] (%edx aponta para b+j)
 addl
       $4,%edx
                            # p++ (ajustado 4*)
       %ecx
                            # 1++
 incl
        .L40
                            # loop if j<n
 jl
```

Otimizações independentes da máquina: simplificação de cálculos



- Substituir operações "caras" por outras +simples
 - shift ou add em vez de mul ou div por potências de 2 Já visto!
 - 16*x → x << 4
 - escolha pode ser dependente da máquina
 - reconhecer sequência de produtos

```
for (i = 0; i < n; i++)
                                   int ni = 0:
 for (j = 0; j < n; j++)
                                   for (i = 0; i < n; i++) {
    a[n*i + j] = b[j];
                                     for (j = 0; j < n; j++)
                                       *p++ = b[j];
                                     ni \neq n;
```

Otimizações independentes da máquina: partilha de cálculos



Partilhar sub-expressões comuns

- reutilizar partes de expressões
- compiladores não são particularmente famosos a explorar propriedades aritméticas

```
/* Soma vizinhos de i,j */
up = val[(i-1)*n + j];
down = val[(i+1)*n + j];
left = val[i*n + j-1];
right = val[i*n + j+1];
sum = up + down + left + right;
```

```
int inj = i*n + j;
up = val[inj - n];
down = val[inj + n];
left = val[inj - 1];
right = val[inj + 1];
sum = up + down + left + right;
```

3 multiplicações: i*n, (i-1)*n, (i+1)*n


1 multiplicação: i*n

```
leal -1(%edx),%ecx # i-1
imull %ebx,%ecx # (i-1)*n
leal 1(%edx),%eax # i+1
imull %ebx,%eax # (i+1)*n
imull %ebx,%edx # i*n
```

Análise detalhada de um exemplo: introdução ao Abstract Data Type (ADT)

众入

O vetor ADT:



Funções associadas

```
vec_ptr new_vec(int len)
```

cria vetor com o comprimento especificado

int get_vec_element(vec_ptr v, int index, int *dest)

- recolhe um elemento do vetor e guarda-o em *dest
- devolve 0 se fora de limites, 1 se obtido com sucesso

```
int *get_vec_start(vec_ptr v)
```

- devolve apontador para início dos dados do vetor
- Idêntico às implementações de arrays em Pascal, ML, Java
 - i.e., faz sempre verificação de limites (bounds)

Análise detalhada de um exemplo: o procedimento a otimizar (1)



```
void combine1(vec_ptr v, int *dest)
{
  int i;
  *dest = 0;
  for (i = 0; i < vec_length(v); i++) {
    int val;
    get_vec_element(v, i, &val);
    *dest += val;
  }
}</pre>
```

Procedimento

- calcula a soma de todos os elementos do vetor
- guarda o resultado numa localização "destino"
- estrutura e operações do vetor definidos via ADT

Tempos de execução: que/como medir?

Análise detalhada de um exemplo: tempos de execução (1)



```
void combine1(vec_ptr v, int *dest)
{
  int i;
  *dest = 0;
  for (i = 0; i < vec_length(v); i++) {
    int val;
    get_vec_element(v, i, &val);
    *dest += val;
  }
}</pre>
```

Tempos de execução: <u>que medir</u> e <u>como medir</u>?

- que medir: em programas iterativos (com ciclos), uma medida útil é a duração da operação para cada um dos elementos da iteração:
 - <u>c</u>iclos (de *clock*) <u>p</u>or <u>e</u>lemento, CPE
- como medir o CPE: fazer várias medições de tempo para dimensões variáveis de ciclos, e calculá-lo através do traçado gráfico; o CPE é o declive da reta best fit, obtida pelo método dos mínimos quadrados
 - análise gráfica de um exemplo...

Análise detalhada de um exemplo: tempos de execução (2)


众入

```
void vsum1(int n)
{
  int i;
  for (i=0; i<n; i++)
    c[i] = a[i] + b[i];
}</pre>
```

```
void vsum2(int n)
{
  int i;
  for (i=0; i<n; i+=2) {
    c[i] = a[i] + b[i];
    c[i+1]= a[i+1]+ b[i+1];
  }
}</pre>
```

Análise detalhada de um exemplo: tempos de execução (3)





Análise detalhada de um exemplo: o procedimento a otimizar (2)

众入

```
void combine1(vec_ptr v, int *dest)
{
  int i;
  *dest = 0;
  for (i = 0; i < vec_length(v); i++) {
    int val;
    get_vec_element(v, i, &val);
    *dest += val;
  }
}</pre>
```

Procedimento

- calcula a soma de todos os elementos do vetor
- guarda o resultado numa localização destino
- estrutura e operações do vetor definidos via ADT

Tempo de execução (inteiros) :

- compilado sem qq otimização: 42.06 CPE
- compilado com –O2: 31.25 CPE

Análise detalhada do exemplo: à procura de ineficiências...

众入

Versão goto

```
void combine1-goto(vec_ptr v, int *dest)
{
   int i = 0;
   int val;
   *dest = 0;
   if (i >= vec_length(v)) goto done;

loop:
   get_vec_element(v, i, &val);
   *dest += val;
   i++;
   if (i < vec_length(v))
      goto loop
   done:
}</pre>

1 iteração
```

Ineficiência óbvia:

- função vec length invocada em cada iteração
- ... mesmo sendo para calcular o mesmo valor!

Análise detalhada do exemplo: movimentação de código



Otimização 1:

- mover invocação de vec length para fora do ciclo interior
 - o valor não altera de iteração para iteração
- − CPE: de 31.25 para 20.66 (compilado com −02)
 - vec length impõe um overhead constante, mas significativo

```
void combine2(vec_ptr v, int *dest)
{
  int i;
  int length = vec_length(v);
  *dest = 0;
  for (i = 0; i < length; i++) {
    int val;
    get_vec_element(v, i, &val);
    *dest += val;
  }
}</pre>
```

Bloqueadores de otimização: a invocação de procedimentos/funções



Por que razão o compilador não moveu vec_len para fora do ciclo?

- a função pode ter efeitos colaterais
 - por ex., alterar o estado global de cada vez que é invocada
- a função poderá não devolver os mesmos valores consoante o arg
 - depende de outras partes do estado global

Por que razão o compilador não analisou o código de vec_len?

 otimização interprocedimental não é usada extensivamente devido ao seu elevado custo

Aviso:

- o compilador trata invocação de procedimentos como uma black box
- as otimizações são pobres em redor de invoc de procedimentos

Análise detalhada do exemplo: simplificação de cálculos



Otimização 2:

- evitar invocação de get_vec_element para ir buscar cada elemento do vetor
 - obter apontador para início do array antes do ciclo
 - dentro do ciclo trabalhar apenas com o apontador
- − CPE: de 20.66 para 6.00 (compilado com −O2)
 - invocação de funções é dispendioso, mas tem riscos dispensá-lo
 - validação de limites de arrays é dispendioso

```
void combine3(vec_ptr v, int *dest)
{
  int i;
  int length = vec_length(v);
  int *data = get_vec_start(v);
  *dest = 0;
  for (i = 0; i < length; i++) {
    *dest += data[i];
  }
}</pre>
```

Análise detalhada do exemplo: eliminar referências desnecessárias à memória

人入

Otimização 3:

- não é preciso guardar resultado em dest a meio dos cálculos
 - adiciona-se a variável local sum que é alocada a um registo
 - poupam-se 2 acessos à memória por ciclo (1 leitura + 1 escrita)
- − CPE: de 6.00 para 2.00 (compilado com −O2)
 - acessos à memória são dispendiosos

```
void combine4(vec_ptr v, int *dest)
{
  int i;
  int length = vec_length(v);
  int *data = get_vec_start(v);
  int sum = 0;
  for (i = 0; i < length; i++)
    sum += data[i];
  *dest = sum;
}</pre>
```

Análise detalhada do exemplo: como detetar referências desnecessárias à memória



Combine3

```
.L18:

movl (%ecx, %edx, 4), %eax
addl %eax, (%edi)
incl %edx
cmpl %esi, %edx
jl .L18
```

Combine4

```
.L24:
    addl (%eax,%edx,4),%ecx
    incl %edx
    cmpl %esi,%edx
    jl .L24
```

Desempenho comparativo

- Combine3
 - 5 instruções em 6 ciclos de *clock*
 - add1 tem de ler e escrever na memória em cada iteração
- Combine4
 - 4 instruções em 2 ciclos de *clock*

Bloqueadores de otimização: aliasing de memória

众入

Aliasing

2 referências distintas à memória especificam a mesma localização

Example

```
*dest
- v: [3, 2, 17]
- combine3(v, get_vec_start(v)+2) --> ?
- combine4(v, get_vec_start(v)+2) --> ?
```

Observações

- fácil de acontecer em C, porque esta linguagem permite
 - operações aritméticas com endereços
 - acesso direto a valores armazenados em estruturas de dados
- criar o hábito de usar variáveis locais
 - para acumular resultados dentro de ciclos
 - como forma de avisar o compilador para não se preocupar com aliasing

Análise detalhada do exemplo: forma genérica e abstrata de combine

众入

```
void abstract_combine4(vec_ptr v, data_t *dest)
{
  int i;
  int length = vec_length(v);
  data_t *data = get_vec_start(v);
  data_t t = IDENT;
  for (i = 0; i < length; i++)
    t = t OP data[i];
  *dest = t;
}</pre>
```

Tipos de dados

- declarações distintas paradata_t
 - int
 - float
 - double

Operações

- definições diferentes para
 OP e IDENT
 - + / 0
 - * / 1

Otimizações independentes da máquina: resultados experimentais com o programa exemplo



Otimizações

- reduzir invocação func e acessos à memória dentro do ciclo

Inteiro		Real (prec simp)	
+	*	+	*
42.06	41.86	41.44	160.00
31.25	33.25	31.25	143.00
20.66	21.25	21.15	135.00
6.00	9.00	8.00	117.00
2.00	4.00	3.00	5.00
	+ 42.06 31.25 20.66 6.00	+ * 42.06 41.86 31.25 33.25 20.66 21.25 6.00 9.00	+ * + 42.06 41.86 41.44 31.25 33.25 31.25 20.66 21.25 21.15 6.00 9.00 8.00

- Anomalia no desempenho
 - cálculos de produtos de FP excecional/ lento com todos
 - aceleração considerável quando acumulou em temp
 - causa: unidade de FP do IA-32
 - memória usa formato com 64-bit, registo usa 80
 - os dados causaram *overflow* com 64 bits, mas não com 80