- ทบทวน : การอ้างแอดเดรส
- รูปแบบการอ้างแอดเครสแบบต่าง ๆ

- การอ้างแอดเดรสใน 8086 นั้นจะระบุตำแหน่ง โดยใช้ตัวเลข 16 บิตสองตัว : เซกเมนต์ และ ออฟเซ็ต
- ในการอ้างข้อมูลทั่วไป ออฟเซ็ตที่เราระบุจะคิด เทียบกับ DS
 - เราสามารถระบุให้คิดเทียบกับเซกเมนต์รีจิสเตอร์ตัว
 อื่นได้

mov ax,[es:100h]

mov bl,es:[bx]

mov ss:[bx+10],cx

mov ax,0B800h

mov es, ax

mov dx,0F41h

mov [es:00],dx

- อ้างแบบรีจิสเตอร์ (Register addressing)
- อ้างแบบค่าคงที่ (Immediate addressing)
- อ้างโดยตรง (Direct addressing)
 - ระบุตำแหน่งของ offset ลงไปโดยตรง

mov ax,[100h] mov [200h],cl

mov cl, total mov sum, ax

• อ้างทางอ้อมโดยใช้รีจิสเตอร์ (Register indirect addressing)

แอดเดรสของข้อมูลจะอยู่ในรีจิสเตอร์ :



mov bx, offset buffer

mov al,[bx]

mov di, offset total

add [di],al

• อ้างแบบดัชนีโดยตรง (Direct indexed addressing)

 แอดเดรสของข้อมูลจะได้จากการนำค่าของรีจิสเตอร์ ดัชนี (SI หรือ DI) มาบวกกับเลขคิดเครื่องหมาย ขนาดแปดบิต หรือเลขไม่คิดเครื่องหมายขนาดสิบ หกบิต.

```
.data
balance
                 10 dup(?)
          dw
credit
          dw
                 10 dup(?)
debit
                 10 dup(?)
          dw
                 cx,10
          mov
                 si,0
          mov
calloop:
                 ax,balance[si]
          mov
                 ax,credit[si]
          sub
                 ax,debit[si]
          add
                 balance[si],ax
          mov
          inc
                 si
          inc
                 si
                 calloop
          loop
```

- อ้างแบบสัมพัทธ์กับฐาน (Base relative addressing)
 - ตำแหน่งของข้อมูลจะได้จากการนำค่าคงที่ไปบวก กับค่าในรีจิสเตอร์ BX หรือ BP.


```
มี array ของ record x,y,z,c :integer;
```

```
.data
rec dw 10 dup (4 dup(?))
```

mov cx,10 bx, offset rec mov updateloop:

```
mov ax,[bx]
                     ; X
add ax,[bx+2]
add ax,[bx+4]
                     ; +Z
     [bx+6],ax
mov
                    ; C=X+Y+Z
     bx,8
add
loop updateloop
```


- การอ้างแบบดัชนีโดยตรง VS การอ้างแบบ สัมพัทธ์กับฐาน
 - การอ้างแอดเดรสทั้งสองแบบมีความคล้าย คลึงกันมาก จนสามารถใช้แทนกันได้.



ในหน่วยประมวลผลรุ่นใหม่ ๆ (เช่น 80386) รูป แบบการใช้งานของแบบการอ้างแอดเดรสทั้ง สองแบบนี้จะต่างกันมาก.

อ้างแบบดัชนีกับฐาน (Base indexed addressing)

คำแหน่งของข้อมูลจะคิดเทียบกับค่าของรีจิสเตอร์
 ฐาน (BX หรือ BP) รวมกับค่าของรีจิสเตอร์ดัชนี (SI หรือ DI.)



ถ้าคิดสัมพัทธ์กับ BP ออฟเซ็ตที่ได้จะคิดเทียบกับ รีจิสเตอร์ SS (Stack Segment.)

ตัวอย่างจริง ๆ

• โปรแกรมแสดงตัวอักษรแบบ**ใหญ่**

- เขียนโปรแกรมย่อยที่แสดงตัวอักษร A ถึง Z แบบ ใหญ่
 - ต้องมีการเก็บรูปแบบตัวอักษร (font) ที่จะพิมพ์ไว้ใน
 หน่วยความจำ
 - ประกาศ font [ใช้แค่ 8x8 แล้วกัน :)]
 - จะเก็บ font อย่างไร??



"เก็บเป็นตาราง 8x8 ช่องละ ใบต์ถ้า พิมพ์ให้เก็บค่า 1 ถ้าว่างก็เก็บเป็น 0 แล้วกัน"

• ตารางคงประมาณนี้!!!

```
data
fontbuf db 0,0,1,0,0,0,0,0
db 0,1,0,0,0,1,0,0
db 1,1,1,1,1,1,0
db 1,0,0,0,0,0,0,0,0
db 1,1,1,1,1,1,0,0
db 1,1,1,1,1,1,1,0,0
db 1,0,0,0,0,0,0,0,0
db ... (อีกยาวเลย)
```



" เก็บเป็นตาราง 8x8 ช่องละ ใบต์เก็บเป็น ตัวอักษรที่จะพิมพ์เลย '#' กับ''!!!'"

• ุตารางค่อยเป็นผู้เป็นคนขึ้นมาหน่อย :)

- จะพิมพ์ยังใงดีเนี่ยะ ??
 - เขียนโปรแกรมย่อยแสดงตัวอักษร
 - ใส่รหัส ASCII ของตัวอักษรทางรีจิสเตอร์ DL


- จะหาตำแหน่งเริ่มต้นของรูปแบบของตัวอักษรที่ ต้องการอย่างไร?
 - ตัวอักษรตัวแรกเริ่มที่ตัว 'A' เริ่มที่ offset fontbuf
 - แต่ละตัวตำแหน่งเพิ่มขึ้น 64 ใบต์

```
mov bx,offset fontbuf
mov dh,0
sub dx,'A'
mov cl,6
shl dx,cl ;dx*=16
add bx,dx ;bx=buf addr
```

• จะพิมพ์ตัวอักษรออกมาได้อย่างไร??

```
mov si,0
mov bl,0
printline:
mov cx,8
printonechar:
mov dl,[bx+si]
call printchar
inc si
loop printonechar
call printnewline
inc bl
cmp bl,8
jnz printline
```

- สังเกตว่าข้อมูล font ของเราสามารถเก็บในรูป แบบอื่นเพื่อให้มีขนาดเล็กลงได้.
 - เก็บเป็นบิต. หนึ่งบรรทัดมี 8 ตัวอักษร -> 1 ใบต์



• ข้อมูลที่ได้จะมีขนาดเล็กลงมาก

db ... (แต่อย่างนี้เขียนเองไม่ใหว)

- แก้ให้แสดงผลกับข้อมูลแบบใหม่ได้
- หาตำแหน่งเริ่มต้นใหม่ : ตัวอักษรตัวหนึ่งใช้แค่ 8 ใบต์ (คูณแค่ 8)
- แสดงผลแบบใหม่
 - ต้องทุดสอบบิต

```
si,0
bl,0
       mov
       mov
printline:
              dh,[bx+si]
       mov
              cx.8
       mov
printonechar:
              dh,80h
       test
              printzero
dl,'#'
       jz
       mov
              printit
       jmp
printzero:
              dl,'
       mov
printit:
       call
              printchar
       rol
              dh,1
       loop
              printonechar
              printnewline
       call
       inc
              si
              bl
       inc
              bl,8
       cmp
              printline
       inz
```

ตัวอย่างจริง ๆ ยังไม่จบแค่นี้

- จริง ๆ แล้วไม่ต้องสร้าง font เอง
 - ในหน่วยความจำตำแหน่งที่ 0F000:0FA6Eh จะมีรูป
 ของตัวอักษรต่าง ๆ ตั้งแต่ตัวอักษรที่มีรหัส ASCII=0
 ถึงรหัส 255. โดยเก็บในลักษณะเดียวกันกับที่เราใช้
 (เก็บเป็นบิต).

```
-d f000:fa6e
F000:FA60
           00 00 00 00 00 00 7E 81-A5 81
F000:FA70
F000:FA80
                           7E
                              6C FE-FE
                                       FE
                                              38
                        FF
F000:FA90
                       10 00
F000:FAA0
                           7C 00 00-18
                                       3C
                                          3C
                                       42
F000:FAB0
                           FF
                                           42
F000:FAC0
           99 BD BD 99 C3 FF
                              OF 07-0F
                                       7D CC
                                              70
F000:FAD0
                                                    E0
F000:FAE0
           7F 63 63 67 E6 C0 99 5A-3C E7
                                          F:7
                                              3C
                                                       EX
```

 ทำอย่างไรจึงจะพิมพ์ตัวอักษร หลายตัวในบรรทัดเดียวกันได้ (เช่นตอนต้น 'ABC')

