

第十七讲 ionic侧边栏ion-side-menus 以及ion-tap结合侧边栏详解

学习要点:

- 1. 侧边栏菜单:ion-side-menus
- 2. 侧边栏打开关闭 切换指令: menu-toggle/menu-close
- 3. 主区域容器 ion-side-menu-content 属性设置
- 4. 侧边栏区域容器:ion-side-menu
- 5. 脚本中控制侧边栏菜单接口:\$ionicSideMenuDelegate
- 6. ion-tap 结合 ion-side-menus 一起使用


主讲教师: (树根)

合作网站: <u>www.phonegap100.com</u> (PhoneGap 中文网) 合作网站: <u>www.itying.com</u> (IT 营)

1. 侧边栏菜单:ion-side-menus

侧边栏菜单是一个最多包含三个子容器的元素:

Ion-side-menus



默认情况下,侧边栏菜单将只显示 ion-side-menu-content 容器的内容。向左 滑动时,将显示右边栏 ion-side-menu 容器的内容,向右滑动时,将显示左边栏 ion-side-menu 容器的内容。



在 ionic 中,使用 ion-side-menus 指令定义侧边栏菜单:

<ion-side-menus>

<!-- 中间内容 -->

<ion-side-menu-content ng-controller="ContentController">
</ion-side-menu-content>

<!-- 左侧菜单 -->

<ion-side-menu side="left"> </ion-side-menu>

<!-- 右侧菜单 -->

<ion-side-menu side="right"> </ion-side-menu>

</ion-side-menus>

2. 侧边栏打开关闭切换指令:menu-toggle/menu-close

menu-toggle 指令用来给元素增加切换侧栏内容显示状态的功能:

<!--切换左侧栏显示状态-->

<any menu-toggle="left"></any>

<!--切换右侧栏显示状态-->

<any menu-toggle="right"></any>

menu-close 指令用来给元素增加关闭侧栏内容的功能:

<any menu-close=""></any>

与 menu-toggle 指令不同,menu-close 不需要指定要关闭的侧栏是哪一边,它 直接将当前打开的侧栏关闭。

3. ion-side-menu-content 属性设置

使用指令 ion-side-menu-content 声明侧边栏菜单的主显示区域容器:



<ion-side-menu-content>...</ion-side-menu-content>

ion-side-menu-content 指令有以下可选属性:

drag-content - 是否允许拖动内容打开侧栏菜单,默认为 true。

允许值: true | false。当设置为 false 时,将禁止通过拖动内容打开侧栏菜单。

edge-drag-threshold - 是否启用边距检测。默认为 false。

允许值: number | true | false.

如果设置为一个**正数**,那么只有当拖动发生在距离边界小于这个数值的情况下, 才触发侧栏显示。**当设置为** true 时,使用默认的 25px 作为边距阈值。

如果设置为 false 或 0,则意味着禁止边距检测,可以在内容区域的任何地方 拖动来打开侧栏。

4. 侧边栏区域容器:ion-side-menu 属性

使用指令 ion-side-menu 声明侧边栏区域容器:

<ion-side-menu>...</ion-side-menu>

ion-side-menu 指令有以下属性:

side - 位于内容区的左边或右边

side 属性是必须的。允许值:left | right。默认值为 left。

width - 侧边栏的宽度 width 属性是可选的,表示以像素为单位的侧栏菜单宽度。默认为 275px。



is-enabled - 是否可用

is-enabled 属性是可选的,声明该侧边栏是否可用,允许值为: true | false , 默认为 true。 当侧边栏不可用时,拖拽内容或使用切换按钮都无法打开侧栏菜单。

expose-aside-when - 侧边栏自动显示条件表达式

默认情况下,侧边栏是隐藏的,需要用户向左或向右拖动内容,或者通过一个切换按钮来打开。 但是在有些场景下(比如,横放的平板)屏幕宽度足够大,这时,自动地显示侧边栏内容会更 合理。

expose-aside-when 属性就是处理这种情况的,和 CSS3 的@meida 类似, expose-aside-when 需要 一个 CSS 表达式,例如: expose-aside-when="(min-width:500px)",这意味着当屏幕宽度大于 500px 时将自动显示侧栏菜单。

ionic 为 expose-aside-when 提供了一个快捷选项: large , 这等同于 (min-width:768px)。

5. 脚本中控制侧边栏菜单接口:\$ionicSideMenuDelegate

脚本中控制侧边栏菜单接口,可以使用服务\$ionicSideMenuDelegate:

toggleLeft([isOpen]) - 是否打开左侧栏菜单

参数 isOpen 是可选的, 默认为 true, 表示打开左侧栏菜单。

toggleRight([isOpen]) - 是否打开右侧栏菜单

参数 isOpen 是可选的,默认为 true ,表示打开右侧栏菜单。



getOpenRatio() - 侧栏菜单打开的宽度占其总宽度比例

例如,一个 100px 宽的侧栏菜单,如果打开 50px,那么其比例为 50%, getOpenRatio()将 返回 0.5。

isOpen() - 当前侧栏菜单是否打开

不管是左侧栏菜单,还是右侧栏菜单,只要处于打开状态,isOpen()都返回 true。

isOpenLeft() - 左侧栏菜单是否打开

当左侧栏菜单处于打开状态时, isOpenLeft()返回 true。

isOpenRight() - 右侧栏菜单是否打开

当右侧栏菜单处于打开状态时, isOpenRight()返回 true。

canDragContent([canDrag]) - 是否允许拖拽内容以打开侧栏菜单

canDrag 参数是可选的,如果 canDrag 为 true,表示允许通过拖拽内容打开侧栏菜单。

edgeDragThreshold(value) - 设置边框距离阈值

当参数 value 为 false 或 0 时,意味着在内容区域任何位置进行拖拽都可以打开侧栏菜单。 如果参数 value 为一个数值,意味着只有当拖拽发生的位置距边框不大于此数值时,才能打开 侧栏菜单。参数 value 为 true 等同于将 value 设置为 25。

6. 脚本 ion-tap 结合 ion-side-menus 一起使用



感谢收看本次教程

本教程由 phonegap 中文网(phonegap100.com)

www.itying.com 提供

我是主讲老师: 树根

我的邮箱: phonegap100@qq.com