Ubuntu で spconv をコンパイルする.

リポジトリクローン

spconv の git リポジトリ を任意のディレクトリにクローンする.

build 用パッケージをインストール

次に、spconv をコンパイルするために以下の手順で追加パッケージをインストールする。

- 1. spconv の git リポジトリ のインストール手順に従い、 sudo apt install libboost-all-dev を 実行する.
- 2. sudo apt install cmake で cmake をインストールする.

CUDA インストール

インストール済み CUDA のアンインストール

NVIDIA ドライバ・CUDA・CUDNN をインストールして深層学習環境を整えるを参考に、CUDA のセットアップを行う.

1. まず以下のコマンドを使用して事前にインストールされている nvidia と cuda のパッケージ をアンインストールする。

```
$ sudo apt purge -y nvidia-*
$ sudo apt purge -y cuda-*
$ sudo apt autoremove --purge -y
$ reboot
```

ここで、reboot しないと、以下の NVIDIA のドライバリポジトリが追加できなくなる.

PyTorch で使用できる CUDA と cuDNN のバージョン確認


次に、PyTorch-gitHub でサポートされている CUDA と cuDNN のバージョンを確認する.

CUDAサポートを使用してコンパイルする場合は、インストールします

- NVIDIA CUDA9.2 以降
- NVIDIA cuDNNの V7以上
- コンパイラ CUDAと互換性のある 注: については、 参照でき サポートさ cuDNNサポートマトリックス れているさまざまなCUDA、CUDAドライバー、およびNVIDIAハードウェアを備えたcuDNNバージョン を ます。

2021 年 4 月 21 日時点では、上記のような表示だった.

さらに、PyTorch からインストールしたい PyTorch がサポートしている CUDA のバージョンを確認する.



2021 年 4 月 21 日時点では、上記のような表示だった.

PyTorch がサポートしている最新バージョンの CUDA をインストール

これまでの情報をもとに、PyTorch がサポートしている最新バージョンの CUDA をインストールする.

- 1. まず, CUDA-Toolkit-Archive からインストールしたい CUDA のバージョンを選択する (Installer Type として deb (local) を選択).
 - 。 もし、インストールすべき CUDA のバージョンがわからない場合は、先に CUDA 付き PyTorch をインストール後、 conda list コマンドを使用し、インストールされた cudatoolkit のバージョンをもとに選ぶと良い.
- 2. 表示されたコマンドに従い、パッケージリポジトリを登録。
 - 今回は、バージョン 11.1 を選択した。
- 3. 表示されたコマンドの最後の部分を以下のように変更して、パッケージをインストールする.

\$ sudo apt install cuda-NN-M

例えば、CUDA 10.1 をインストールするのであれば、 sudo apt install cuda-10-1

nouveau の無効化について

nouveau の無効化について、NVIDIA ドライバ・CUDA・CUDNN をインストールして深層学習環境を整えるではその処理を行っているが、WSL 2 で GPU を使う(WSL 2 の Ubuntu で, CUDA や PyTorch や TensorFlow 2.2 GPU 版を動かす. Docker は使わない, Windows 10 Insider Program, WSL 2 上 の Ubuntu を使用)では、以下のように説明されている.

手動で nouveau をブラックリストに追加する必要はありません パッケージのインストール時に、 /lib/modprobe.d/nvidia-graphics-drivers.conf が自動的に 作成されます。

そこで、 /lib/modprobe.d/nvidia-graphics-drivers.conf が作成されているか確認する.

その結果、 cuda-11-1 をインストールすると作成されることが確認された.

CUDA PATH 設定

これまでの手順で、CUDA のインストールが完了した. しかし、インストールしただけでは CUDA が環境変数に登録されていないため、 /home/USER ディレクトリなどで、 nvcc -v といった CUDA 関連のコマンドを使用することができない. そこで、以下を ~/.bashrc ファイルの末尾に追加する.

```
# >>> cuda path >>>
export PATH="/usr/local/cuda-11.1/bin:$PATH"
export LD_LIBRARY_PATH="/usr/local/cuda-11.1/lib64:$LD_LIBRARY_PATH"
export LIBRARY_PATH="/usr/local/cuda-11.1/include:$LIBRARY_PATH"
# <<< cuda path <<<</pre>
```

これらを追加後、 source ~/.bashrc でパスを更新する.

再起動後、 ~/home/ ディレクトリを端末で開き、以下のコマンドが実行できるか確認. 成功すると、以下のような結果が返ってくる.

```
$ nvcc -V

nvcc: NVIDIA (R) Cuda compiler driver
Copyright (c) 2005-2020 NVIDIA Corporation
Built on Mon_Oct_12_20:09:46_PDT_2020
Cuda compilation tools, release 11.1, V11.1.105
Build cuda_11.1.TC455_06.29190527_0
```

ここで、release バージョンがインストールしたものと同じであるかも確認すること.

次に、nvidia-driverが正常にインストールされたかを以下のコマンドを実行することで確認する.

```
~$ cat /proc/driver/nvidia/version
cat: /proc/driver/nvidia/version: そのようなファイルやディレクトリはありません
```

上記の結果から nvidia-driver は正常にインストールされなかったようである. 理由として考えられるのは、最初の purge nvidia-* をしたときに cd /lib/modprobe.d/ ファイルに記述が残ったままになったことが考えられる. そこで, 以下の手順により再度 cuda 関係のパッケージをアンインストールした後に cd /lib/modprobe.d/ の内容を確認する.

その結果、しっかりと nvidia-graphics-drivers.conf が削除されていた. この結果から、次の2つのことが考えられる.

- 1. nvidia-driver のインストール先が異なる
- 2. driver がインストールされていなかった

nvidia-graphics-drivers インストール

Ubuntu Linux インストール Nvidia ドライバー(最新のプロプライエタリドライバー) に、 PC に搭載されている GPU の確認方法からドライバのインストール方法までが詳しく説明されていた. そこで、この記事を参考にインストールを行う.

1. update manager を起動し、ソフトウェアを更新する.



2. ソフトウェアとアップデートから追加ドライバーを選択し、 NVIDIA driver metapackage を nvidia-driver-460 から使用します を選択し、変更を適用

これで、ドライバのインストールは完了。


```
~$ cd /lib/modprobe.d/
$ ls

aliases.conf
blacklist_linux-hwe-5.8_5.8.0-43-generic.conf
blacklist_linux-hwe-5.8_5.8.0-50-generic.conf
systemd.conf
```

しっかりと、 nvidia-graphics-drivers.conf が書き足された.

Nvidia driver インストール成功

その後、再起動すると画像のような Enroll MOK というものが表示されていることに気づいた.



そこで、調べてみたところUbuntu に NVIDIA のドライバをインストール (Enroll MOK に注意) という記事をみつけた. この記事によると

- 1. パスワードを入力する
- 2. sudo reboot する
- 3. OS の起動の前の選択肢で Enroll MOK を選ぶ ← 重要
- 4. 先ほど入れたパスワードを入力
- 3.で何もせず OS を起動してしまうとドライバはインストールされない。

ということで、先程の記事を参考に操作をおこなった. ここでは、Enroll MOK 選択後の動作について説明する.

- 1. OS の起動の前の選択肢で Enroll MOK を選ぶ
- 2. View key 0 を選択する.




3. key の詳細が表示されので、いずれかのキーを押して MOK 登録 画面に移動します。




4. continue を選択



5. **Yes** を選択



6. ドライバインストール時に設定したパスワードを入力



7. 再々度 MOK 登録画面が表示されるので、 Reboot を選択

