Операционные системы

Курс лекций для гр. 4057/2 **Лекция №9**

Вопросы к лекции 8

- 1. В каких ситуациях и для каких страниц стратегия ОРТ достижима?
- 2. Решите задачи и докажите утверждение в Приложении (след. слайд).
- 3. Что будет, если период между сбросами битов в ноль очень мал? Очень велик?
- 4. Почему страница с R=0, M=1 приоритетнее для вытеснения, чем с R=1, M=0?
- 5. Пусть время доступа к активной странице = 200 нс, время подкачки отсутствующей страницы = 20 мс (TLB отсутствует). Насколько мала должна быть относительная частота страничных прерываний f, чтобы эффективное (т.е, среднее) время доступа к памяти не превышало 220 нс, т.е. было только на 10% больше ? (f оценивайте отношением числа обращений, приводящих к страничным прерываниям, к общему числу обращений к памяти.)
- 6. Почему для многопроцессорной системы NUR не рационально?
- 7. Пусть несколько приложений выполняются под Windows некоторое время, а потом все они одновременно закрываются и перезапускаются снова. Почему в первое время после перезапуска общая производительность системы обычно ниже, чем до него?
- 8. Если запустить интерактивное мультимедиа-приложение (напр., игру), не закрыв другие приложения, то в первое время производительность его будет низка (игра будет «тормозить», особенно, если объем графических данных большой). Объясните причину этого эффекта и предложите программный способ преодоления этого недостатка под Windows.

Содержание

Раздел 4. Управление вводом-выводом

- 4.1 Характеристики аппаратуры вв/вы
- 4.2 Взаимодействие ЦП с увв/вы
- 4.3 Функции подсистемы управления вв/вы
- 4.4 Диспетчеризация дискового вв/вы
- 4.5 Подсистемы вв/вы Win2k и Unix

Разнообразие устройств вв/вы

- Центральные устройства компьютера ЦП + память (оперативная)
- У. вв/вы = периферийные (т.е., внешние) устройства двух видов:
 - ➤ соединяющие компьютер с внешним миром с преобразованием представления информации (мышь, микрофон, …) или без него (сеть, …)
 - ▶ внешняя память (магн. диски и сменные носители флэш, CD-ROM, …)

Устройство	Скорость
Клавиатура	10 байт/с
Мышь	100 байт/с
Принтер	100 Кб/с
Шина USB	1,5 Мб/с
Монитор	60 Мб/с
Диск	100 Мб/с
Лок. сеть 1 Гбит	128 Мб/с

Символьные устройства передают данные по одному байту: клавиатура, мышь, звуковая карта, принтер, ...


Блочные устройства передают блок байтов как единое целое: диск, CD-ROM, ...

Остальные: графический дисплей, сеть, таймер, ...

```
Односторонние устройства - только вв или вы: мышь, монитор, ... Двусторонние: диск, сеть, терминал, ...
```

```
Разделяемые (shared) устройства: диск, сеть, ... 
Неразделяемые устройства: принтер, CD-ROM, ...
```

Упрощенная структура РС



Основные понятия


- Порт точка соединения увв/вы с компьютером (физическая или логическая)
- Контроллер (адаптер) устройство управления увв/вы, портом или шиной
 - м. б. одной или несколькими микросхемами или отдельной платой (card)
 - м.б. встроен в устройство или в компьютер
- Физический порт это один или несколько регистров в контроллере для данных и сигналов управления кодов, которые читает и пишет процессор
 - Обычно порт состоит из 4-х регистров контроллера
 - Состояние: {свободно, занято, ошибка} читается ЦП
 - Управление: команда устройства {читать, писать, завершить, ...} пишется ЦП
 - Данные вв: читаются в ЦП
 - Данные вы: пишутся из ЦП

Два способа адресации регистров контроллера

- Специальные команды вв/вы манипулируют адресами портов вв/вы
- Регистры устройства отображаются на адреса памяти

«Слоеная» структура программного управления вв/вы

- Непосредственное управление операцией вв/вы выполняет программадрайвер, специфичная для типа устройства
- Контроллер интерпретирует команды устройства, сгенерированные драйвером и посланные им в регистр управления



Уровни автономной работы контроллера

1. Программный вв/вы с опросом состояния: процессор выполняет всю работу

Пример: мышь

- 2. Вы/вы с прерываниями: процессор не тратит времени на ожидание, пока не выполнится операция вв-вы Модем, символьный принтер
- 3. Контроллер имеет прямой доступ к памяти (DMA) Диск
- 4. Контроллер содержит процессор вв/вы, выполняющий программу, которая находится в основной памяти или в памяти контроллера

Видеоадаптер с графическим ускорителем

Взаимодействие ЦП с увв-вы (1)

1. Программный вв-вы с опросом состояния (polling)


- 1. ЦП циклически читает регистр состояния, пока оно не станет "свободно"
- 2. ЦП пишет команду "Read" или "Write" в регистр управления
- 3. Контроллер устанавливает состояние "занято", читает регистр управления и затем
 - читает регистр данных вв и записывает в память
 - или пишет в регистр данных вы
- 4. Контроллер устанавливает состояние "свободно"

Пример - драйвер мыши с частотой 125 гц (т.е., каждые 8 мс):

- опрашивает контроллер мыши
- получает данные датчика перемещения мыши и так накапливает данные о ее текущих координатах
- если обнаруживает сигнал «Нажата кнопка», то генерирует событие для приложения


Взаимодействие ЦП с увв-вы (2)

2. Прерывания по завершении элементарной операции вв/вы _ ...



Взаимодействие ЦП с увв-вы (3)

3. Прямой доступ к памяти (DMA)



(Вопросы 2, 3)


Последовательность действий при вводе:

- 1. ЦП приказывает драйверу устройства передать С байтов с диска в буфер Х
- 2. Драйвер приказывает контроллеру диска передать C байтов с диска в буфер X
- 3. Контроллер диска инициирует обмен через DMA
- 4. Контроллер диска пересылает байт за байтом в контроллер DMA
- 5. Контроллер DMA пересылает байт за байтом в буфер X, увеличивая каждый раз адрес и уменьшая C на единицу
- 6. Когда C=0, DMA генерирует прерывание ЦП, сообщая о завершении операции вв

11

Взаимодействие ЦП с увв-вы (4)

4. Процессор вв/вы: GPU – Graphics Processor Unit



- ЦП формирует программу вывода графической информации (shader) и пересылает ее в память видеоадаптера
- GPU выполняет программу shader автономно
- HLSL (High Level Shader Language) специальный язык программирования GPU


Функции подсистемы вв/вы

- Назначение и распределение устройств
 - Отображение логических устройств (каналов) на физические увв/вы часть контекста сеанса пользователя или его профиля в многопользовательской ОС (Вопрос 4)
 - Выделение неразделяемого устройства процессу задача взаимного исключения
- Буферизация

Буфер – область памяти для промежуточного хранения вв/вы данных. Причины:

- разница в размерах порций данных (единиц передачи) разных увв/вы (напр., модем → диск)
- разница в скоростях работы ЦП и увв/вы
- неравномерная скорость работы увв/вы
- Диспетчеризация
 - управление очередями к увв/вы

Буферизация потока байтов вв.



NB: копирование – одна

операция

14

Интерфейс между подсистемой вв/вы и драйверами

Для символьных устройств: get, put

Для блочных устройств: read, write, seek

Общие функции:

- инициализация работы (open)
- завершение работы (close)
- управление (ioctl в Unix)

Для сетевых устройств интерфейс *сокета* (socket - poзетка) (в Win2k – Winsock API) с вызовами:

- создать сокет
- подключить его к удаленному адресу (порту)
- ждать соединения
- послать/получить пакет

Режимы вв/вы

Виды системных вызовов вв/вы

- Синхронный, или блокирующий (blocking): процесс ждет, когда устройство выполнит обмен данными и вернет код статуса по завершении вв/вы, после чего он продолжает работу и использует полученные данные
- Асинхронный более производительный: операция вв/вы совмещается с продолжением процесса. Для вв/вы порождается поток, сигнализирующий позже о завершении операции
 - в Unix порождение вручную дочерний поток, в Win2k автоматически
- Неблокирующий, или быстрый для коротких операций обмена: процесс не переводится в состояние ожидания; системный вызов быстро возвращает результат
 - пример: периодический опрос клавиатуры приложением


Характеристики магнитных дисков


From Computer Desktop Encyclopedia

2005 The Computer Language Co. In



Сектор = блок = 512 байт





Скорость вращения: 7-15 тыс. об/мин Скорость обмена: 50 – 200 Мбайт/с

Емкость: 1 Тб

Ср. время задержки доступа: 10 мс:

поиск цилиндра: 7 мс

- ожидание сектора: 3 мс


NB: это время достигло нижнего предела; 20 лет назад оно было = 20 мс

(Вопрос 5)

Время поиска соседнего цилиндра: 1 мс

Пример: диск АТА 8 Гб: 16383 цилиндра, 16 головок, 63 сектора


График движения головок при редких одиночных запросах чтения/записи



При парковке скорость движения головок больше, чем при движении с позиционированием на определенном цилиндре

На самом деле частота запросов на чтение/запись – до 10³ -10⁴ в сек → образуются очереди запросов

Управление очередью к диску



первым обслуживается запрос к ближайшему цилиндру – полная аналогия с дисциплиной SJF при диспетчеризации процессов

Характеристики дисциплин обслуживания очереди к диску

- FCFS: справедливый, однако большое среднее время обслуживания
- SSTF: минимальное суммарное (и значит, среднее) время ожидания; минус опасность голодания запросов к периферийным цилиндрам
- SCAN («элеваторный» алгоритм): движение в одном направлении, пока все запросы на нем не будут обслужены, затем инверсия направления. Минус: большая дисперсия времени ожидания: его верхняя граница = 2T, где T – время обхода всех цилиндров в одном направлении (T ~= 20 мс)
- C-SCAN: верхняя граница времени ожидания ~= Т
 - вдвое меньше дисперсия времени ожидания, чем у SCAN (Вопрос 6)

В современных контроллерах дисков эти алгоритмы реализуются аппаратно, с улучшениями:

- > учет расположения нужных секторов на дорожках
- > упреждающее чтение нескольких секторов дорожки в буфер («кэш») диска:
- 2 4 Мбайт и более

Подсистема вв/вы Win2k

- Нацелена на быструю разработку драйверов новых устройств
- Сильно развит графический вв/вы (прежде всего для GUI) более 1000 вызовов API
- Диспетчер вв/вы создает пакет запросов вв/вы (IRP I/O request packet управляющую структуру данных запроса
- Драйвер получает IRP, выполняет операцию и возвращает IRP диспетчеру, чтобы тот либо завершил эту операцию (и уничтожил IRP), либо передал пакет другому драйверу для дальнейшей обработки
- Диспетчер вв/вы содержит общий для различных драйверов код (около ста функций), благодаря чему драйверы становятся проще и компактнее
- Диспетчер управляет очередями запросов вв/вы и таймаутами драйверов

Управление буферами вв/вы

Три способа управления буферами:

- Буферизованный вв/вы (buffered I/O): диспетчер выделяет в пуле невыгружаемых кадров (в т.н. неподкачиваемой памяти) буфер, в/из которого копируется содержимое области памяти приложения
- Прямой вв/вы (direct I/O): создавая IRP, диспетчер вв/вы фиксирует пользовательский буфер (делает его неподкачиваемым)
- Без управления (neither I/O) используется драйверами файловой системы: диспетчер вв/вы не участвует в управлении буферами, это делает драйвер
- Стандартный размер буфера 1 страница


Когда вызывающие потоки передают порции данных менее 1 страницы (4 Кб), драйверы обычно используют буферизованный вв/вы, иначе – прямой

Режимы вв/вы

- Синхронный применяется по умолчанию в большинстве приложений
- Асинхронный. Чтобы продолжать выполнение после выдачи запроса вв/вы, поток должен указать параметр FILE_FLAG_OVERLAPPED при вызове CreatFile. О завершении вв/вы приложению просигнализирует сигнализирующий объект (событие, порт завершения вв/вы или сам объект «файл»).
- Быстрый вв/вы (fast I/O): IRP не генерируются; подсистема вв/вы напрямую обращается к драйверу
- Вв/вы в проецируемые файлы (mapped file I/O)

Вв/вы в проецируемые файлы

- Дисковый файл интерпретируется как часть виртуальной памяти процесса
- Программа может обращаться к такому файлу как к большому массиву, что гораздо быстрее, чем дисковый вв/вы
 - при этом диспетчер памяти использует свой механизм подкачки отсутствующих страниц и записи измененных
- В самой ОС этот режим используется при загрузке и запуске исполняемых программ и при кэшировании файлового вв/вы



Подсистема вв/вы Unix/Linux

• Все увв/вы включены в файловую систему в виде специальных файлов в каталоге /dev; доступ - как к файлам: read, write, seek ...

```
Пример: cp file name /dev/lp
```

- Блочный специальный файл состоит из последовательности нумерованных блоков; возможен доступ к блоку по его номеру
- Символьный специальный файл поток символов
- С каждым специальным файлом связан драйвер соответствующего увв /вы
- В Unix драйверы статически компонуются вместе с ядром
- В Linux драйверы динамически подгружаются во время работы ОС
- Бедный графический вв/вы; GUI в надстройке X/Window

Заключение

- Большое разнообразие увв/вы сотни видов, тысячи марок
- Разработка драйверов нестандартных устройств отдельная специализация; для облегчения работы – SDK для Windows
- Синхронный и асинхронный вв/вы аналогичен тому же при коммуникации
- Unix и Linux имеют менее богатые возможности графики на мониторе, чем Windows (OpenGL vs. DirectX)
- Тенденция: процессор графического вывода GPU становится настолько мощным и богатым функционально, что его используют для решения задач численных методов; это направление называется GP GPU General Purpose Graphics Processor Unit

Вопросы к лекции 9

- 1. Каковы достоинства и недостатки протоколов 1 и 2? Какой из них для каких устройств применяют?
- 2. Несмотря на то, что процессор не занят обработкой прерываний на каждый пересылаемый элемент данных во время операции обмена блока через DMA, его производительность все же несколько снижается. Почему?
- 3. Доступ DMA к памяти обычно выполняется с более высоким приоритетом, чем доступ процессора. Почему?
- 4. Приведите примеры переназначения устройств вв/вы командами оболочки Unix.
- 5. Почему быстродействие дисковой памяти оказалось «замороженным», хотя быстродействие электронных компонентов и емкость дисков удваивались, по закону Мура, каждые два года? Что ограничивает его?
- 6. Предложите идею алгоритма C-SCAN