## Операционные системы

Курс лекций для гр. 4057/2 **Лекция №12** 

### Вопросы к лекции 11

- 1. В каких ситуациях в параллельных алгоритмах удобно использовать барьеры?
- 2. Дайте неформальное обоснование полезных свойств маркерного алгоритма (взаимоисключение, отсутствие взаимоблокировок и голодания) и оцените, сколько всего сообщений требуется послать в системе из N узлов, чтобы процесс мог войти в свой критический участок.
- 3. То же для алгоритма «маркерное кольцо»
- 4. Как модифицировать этот алгоритм для случая ненадежной связи? Связь с любым узлом может в любой момент прекратиться из-за отказа узла или линии связи.

### Маркерный алгоритм

- 1. Маркер массив M, где M[k] временная метка: когда маркер последний раз находился в k-ом процессе
- 2. У каждого процесса массив запросов R, элемент R[j] временная метка сообщения запроса от j-го процесса
- 3. Инициализация: маркер присваивается произвольному процессу
- 4. Перед входом в критический участок, если у процесса нет маркера, он рассылает всем другим запрос с временной меткой и ждет прихода маркера
- 5. После выхода из критического участка процесс Рј просматривает массив запросов в следующем порядке индексов: j+1, j+2, ..., 1, 2, ..., j -1, пока не найдет первый элемент R[k] такой, что R[k] >M[k], т.е. процесс Рк сделал запрос после последнего пребывания в нем маркера. Этому процессу Рк и посылается маркер.

### Содержание

## Раздел 7. Надежность и отказоустойчивость вычислительных систем

- 7.1 Основные понятия
- 7.2 Количественные характеристики надежности
- 7.3 Методы отказоустойчивости
- 7.4 Применение отказоустойчивости в ОС
  - 7.4.1 Отказоустойчивые транзакции
  - 7.4.2 Спецификация RAID
  - 7.4.3 Средства отказоустойчивости в Win2k и Linux

### Основные понятия

Надежность (dependability) - это способность системы к долговременному правильному функционированию Это комплексное свойство с двумя составляющими:

- Безотказность (reliability) долговременное соответствие требованиям (спецификации)
- Отказоустойчивость (fault tolerance) способность продолжать нормальное функционирование после отказов программ или аппаратуры

Отказ (failure) – нарушение работоспособности изделия и его соответствия требованиям технической документации

Программный отказ — это проявление ошибки в программе; это неспособность функциональной единицы системы, зависящей от программы, выполнять требуемую функцию в заданных пределах (стандарт IEEE/ANSI).

### Причины отказов

Физические (природные)

Внутренние процессы: старение, износ

Внешние воздействия: радиация,

нагрев, ...


Ошибки людей

Проектные ошибки и дефекты изготовления Ошибки эксплуатации и взаимодей-СТВИЯ

Только аппаратные отказы

И аппаратные, и программные отказы


### Диаграмма состояний при отказе



Исправное (работоспособное) состояние: нормальная работа Неработоспособное состояние: в результате отказа система не выполняет функцию, специфицированную в технической документации

- Аппаратный отказ проявление неисправности в аппаратуре
  - «Сгорел» транзистор; альфа-частица повлияла на p-n переход, ...
- Программный отказ проявление ошибки в программе
  - Неправильный оператор -> ошибка в коде -> неверный результат
  - Ошибка пользователя или неверные входные данные, не обнаруженные программой

### Детализация диаграммы состояний



Неисправное состояние - промежуточное, когда в результате повреждения (fault) неисправность уже появилась, но еще не проявилась вовне в виде отказа


Напр., из-за отказа ячейки памяти исказилось ее содержимое (данные), но оно еще не прочитано и эта неисправность не повлияла на результат вычислений

Время нахождения системы в неисправном, но еще работоспособном состоянии называется латентным (скрытым) периодом отказа

# Восходящее каскадное распространение отказа



### Иерархия структуры объекта и отказов



### Отказы и сбои

- Восстановление (recovery) это возврат в исправное состояние путем:
  - а) ручного ремонта, замены, исправления
  - б) автоматически задействованием резервов (средства отказоустойчвости)
  - в) самопроизвольно (обычно быстро, за доли сек.)
- В случае в) отказ называется сбоем (transient fault), остальные отказы называются устойчивыми
  - По умолчанию отказ устойчивый
- Сбои происходят на порядок чаще устойчивых отказов
  - Их причины в электронной аппаратуре флюктуации питания, ситуации "гонок" сигналов, альфа-частицы (радиация) и др.
  - В программах как сбои проявляются время-зависимые ошибки их иногда называют "мерцающими" (blinking bugs)
    - «Самовосстановление» выглядит в этом случае как правильное поведение при повторном выполнении отказавшей функции.

Сбой - это кратковременный самоисправляющийся отказ

# Количественные характеристики надежности

### Характеристики безотказности:

- Интенсивность отказов (failure rate) среднее их количество в единицу времени
- Среднее время безотказной работы (MTBF Mean Time Between Failures) Сводная характеристика надежности (безотказность + скорость восстановления):
- Коэффициент готовности (availability)

В предположении случайного простейшего потока отказов:

✓ т.е., отказы независимы, редки и их вероятность неизменна во времени

P(t) – функция распределения вероятности безотказной работы в течение периода времени t – описывается законом Пуассона (экспоненциальной функцией

распределения вероятностей):




λ - *интенсивность отказов* (обычно в 1/час) Математическое ожидание

М (P) = MTBF =  $1/\lambda$  (результат интегрирования  $e^{-\lambda t}$ )

В теории надежности технических систем это основная модель потока отказов, простая и хорошо соответствующая реальности

## Изменение интенсивности отказов во времени

(Характерно для всех видов технических систем)



## Характеристики безотказности компонентов вычислительных систем

(Примеры и средние значения)

Вид компонента	λ 1/час	MTBF, час	MTBF, лет
Обычная электромеханическая аппаратура (вентилятор)	10 <sup>-3</sup>	10 <sup>3</sup>	10-1
Обычная электронная аппаратура (блок питания)	10-4	10 <sup>4</sup>	1
Большие интегральные схемы – БИС (ЦП)	10 <sup>-6</sup> – 10 <sup>-8</sup>	10 <sup>6</sup> – 10 <sup>8</sup>	10 <sup>2</sup> – 10 <sup>4</sup>
Электронная аппаратура на БИС (материнская плата)	10 <sup>-5</sup>	10 <sup>5</sup>	10 <sup>1</sup>
Программы общего назначения (Windows, Office)	10-2	10 <sup>2</sup>	10-2
Высоконадежные программы (для критических применений)	10 <sup>-5</sup>	10 <sup>5</sup>	10 <sup>1</sup>

(Вопросы 1-3)

### Надежность дисковой памяти

Одно из наименее надежных устройств компьютера: электромеханика -> износ движущихся частей, поломки деталей

### Среднее время безотказной работы магнитного диска

- Объявленное производителем порядка 10<sup>6</sup> часов
  - ➤ Haпр., Seagate Barracuda (180 Гбайт): MTBF =1 200 000 часов, т.е. в среднем один отказ за 140 лет
- Реальная статистика работы, снятая на 105 дисков разных типов:
  - > Диски повышенной надежности: 9 11 лет
  - ▶ Обычные диски: 5 7 лет

Твердотельный (флэш) диск: производители объявляют MTBF= 300000 час = 34 года

### Статистика надежности кластеров Google

### Типичный первый год для нового кластера из ~3000 серверов:


- ~0.5 отказа всего кластера из-за перегрева (~1-2 дня ремонта)
- ~1 отказ модуля связи с интернетом (~6 часов ремонта)
- ~1 переналадка сети (~5% серверов отключаются на пару дней
- ~20 отказов стоек (40-80 серверов в каждой, 1-6 часа ремонта)
- ~5 сбоев стоек (40-80 серверов теряют 50% пакетов данных)
- ~8 отказов локальной сети
- ~12 перезагрузок маршрутизаторов
- ~3 отказа маршрутизаторов (потеря трафика на 1 час)
- ~ десятки 30-секундных сбоев DNS
- ~1000 сбоев/отказов отдельных серверов
- ~ несколько тысяч сбоев/отказов магнитных дисков

#### (Вопрос 4)

# Требования к надежности критически важных систем

- Пример Mission-critical системы: бортовая система управления космическим зондом Pioneer-10
- Было поставлено требование λ =10<sup>-9</sup>, чтобы вероятность устойчивого отказа в первые 10 лет работы была не более 10<sup>-4</sup> (или вероятность безотказной работы 0,9999) т.е. МТВF = 100 тысяч лет!
- Сигналы этого зонда, запущенного в 1972 г., до сих пор принимаются на Земле, хотя он уже давно покинул пределы солнечной системы

### Ремонтопригодность



Если произошел отказ, то время восстановления должно быть минимальным!


Интегральная характеристика надежности - коэффициент готовности, или просто «готовность»:

$$k = (T - Tnp) / T$$

где Т – общее время работы, Тпр – суммарное время простоев в неработоспособном состоянии

- Обычный Windows -сервер имеет k = 0,999 (в среднем 10 часов простоя в год)
- В особо ответственных системах требуется k = 0,99999 (5 мин в год)
- Для критически важных систем:
  - для цифровых телефонных станций 2 часа простоя за 15 лет
  - для системы управления воздушным движением 3 сек за год

### Идеальная отказоустойчивость



Если *всегда* выполнять восстановление -1, пока отказ находится в латентном периоде - тогда повреждение *никогда* не приведет к отказу системы

Для этого нужно постоянно контролировать исправность компонентов и моментально обнаруживать их повреждения

«Fault tolerance» буквально = «устойчивость к повреждениям»

### Методы отказоустойчивости

Отказоустойчивость (ОУ, fault tolerance) – это способность быстрого автоматического восстановления системы после отказа

### Принципы ОУ

- Средства ОУ общие для аппаратных и программных отказов
  - ✓ часто даже не производится диагностика, где именно произошел отказ
- ОУ всегда достигается путем введения избыточности (redundancy),
- т.е. резервирования компонентов и/или времени

### Фазы управления ОУ


- 1. Контроль исправности обнаружение отказавших элементов путем:
  - фоновый прогон тестов аппаратуры или программ
  - контрольные суммы кодов (в т.ч. контроль четности)
  - дублирование аппаратуры / данных со сравнением копий
  - контроль в программах с помощью утверждений (asserts) и исключительных ситуаций (exceptions)
- 2. Локализация области повреждения при обнаружении неисправности
  - в пространстве: область памяти, компоненты, устройства
  - во времени, поскольку точный момент повреждения может быть неизвестен
- 3. Восстановление путем подключения резервов

## Виды резервирования для контроля и восстановления

- 1. Структурное: аппаратная избыточность дублирование или многократное резервирование модулей аппаратуры
  - Горячий резерв постоянно включенный и работающий
  - Холодный включается на замену отказавшего модуля
- 2. Информационное: избыточность в представлении данных:
  - а) избыточное кодирование
    - коды с обнаружением ошибки (четность, циклическая сумма)
    - коды с исправлением ошибки (код Хэмминга, циклический код)
  - б) дублирование или многократное резервирование данных на дисках
- 3. Программное (program diversity): аналог структурного, но резервные модули не аппаратные, а программные:
  - разработаны независимыми командами
  - и/или выполняют упрощенные версии алгоритмов → постепенное ухудшение (graceful degradation) качества работы системы, но без полного останова
- 4. Временное: повторение действий, начиная с некоторого запомненного прошлого состояния процесса контрольной точки (checkpoint) или, иначе, точки восстановления (recovery point)
  - Возврат к точке восстановления называется откатом (rollback)

(Вопросы 5, 6)


### Структурное резервирование



### Дублирование модулей

(Dual Modular Redundancy, DMR) Средство контроля: обнаруживается отказ одного из модулей

(Вопрос 7)



#### Троирование модулей


(Triple Modular Redundancy, TMR) Средство *маскирования* неисправности: отказ одного из модулей не виден извне

- Модуль голосования узкое место в смысле надежности
- Модули отдельные устройства или целые компьютеры
- Главный бортовой вычислитель космического корабля Аполлон троирован, у Шаттла – четверирован (Вопрос 8)

### Временное резервирование


- Дешевый вид резервирования (как и информационное резервир.)
- Эффективное средство против сбоев
- Точку восстановления (ТВ) состояние для возможного отката можно реализовать двумя способами:
- 1. В устойчивой памяти (напр., на диске) запоминается текущий контекст процесса и его промежуточные результаты (данные в локальной памяти и на диске)
  - Если единственным результатом процесса является файл, то достаточно запоминать только его текущее состояние резервную копию (backup copy) файла
- 2. Запоминается последовательность промежуточных действий (шагов) процесса, а откат производится путем выполнения обратных действий функция Undo
  - Это удобно в диалоговых системах, где естественным образом вычленяются шаги диалога
  - В базах данных и файловых системах этот способ называется журнализацией (logging) событий
- NB: в приложениях MS Office применяются оба эти способа

### Дублирование компьютеров



- ТВ точка восстановления на двухвходовом диске
- Сторожевой таймер (Watch Dog) переключает шину при прекращении синхросигналов (heartbeats) от активного процессора

### Дублирование серверов



- Оба сервера имеют одинаковый ІР-адрес
- Интернет-протокол VRRP (Virtual Router Redundancy Protocol) протокол резервирования с помощью виртуального рутера:
  - нормальный режим: виден только первичный сервер А
  - > при крахе А автоматически становится виден запасной Б
    - т.е., машина Б активируется только при недоступности машины А
    - отказу подвергаются все текущие сеансы клиентов; они не рестартуют автоматически на машине Б

## Отказоустойчивые транзакции

- Транзакция (Тр) это составная операция с данными файлов последовательность элементарных операций (read, write) для выполнения определенной функции
  - Пример Тр: обновление нескольких взаимосвязанных записей в базе данных (БД), скажем, перевод суммы денег с одного счета на другой в банковской системе и регистрация этой операции в специальном файле – аналоге бухгалтерской книги
- Тр завершается либо операцией commit (фиксировать), либо abort (аварийно завершить)
- Во время выполнения Тр может быть аварийно завершена из-за локального (не системного) отказа
  - напр., из-за отсутствия элемента данных с заданным именем
- Чтобы при этом не возникало противоречивого состояния данных, Тр должна быть атомарной: либо выполняться полностью, либо не выполняться вовсе

### Атомарные транзакции

- Журнализация для атомарности записывать в журнале (log) информацию обо всех модификациях данных, сделанных Тр (вначале только в основной памяти, затем на диске)
- Каждая запись журнала содержит поля:
  - Имя Тр, которая выполнила write; имя записанного элемента данных
  - Старое значение элемента данных до write и новое значение после write
    - эти записи <u>предшествуют</u> реальному выполнению write
  - Информация о начале Тр и ее завершении (commit либо abort)
- Журнал используется для восстановления после любого отказа, не приводящего к потере информации в нем. Алгоритм восстановления использует две процедуры:
  - Undo возвратить значения всех измененных данных к старым значениям
  - Redo установить значения всех измененных данных в новые значения
- Если Тр выполнила abort, то выполняется undo
- Если произошел системный отказ (при нем обычно теряются данные в основной памяти), то:
  - для всех незавершенных Тр выполняется undo
  - для всех завершенных Тр выполняется redo (Вопрос 9)
- Если отказ произошел при записи в журнал, то не страшно:
  - транзакция либо еще и не начиналась (идет только попытка записать намерение ее произвести)
  - либо уже закончилась идет попытка записать, что транзакция уже выполнена

## Точка восстановления транзакций

- Чтобы не просматривать весь журнал и делать лишние redo, периодически ставится контрольная точка
  - все записи, находящиеся в основной памяти, записываются на диск и в журнал выводится запись checkpoint
- После этого применять алгоритм восстановления нужно только для тех транзакций, которые выполнены позже последней контрольной точки
- Таким образом выполняется откат к контрольной точке, поэтому ее называют также точкой восстановления (recovery point)

### Спецификация RAID

- RAID Redundant Array of Independent Disks избыточный массив независимых дисков
- Цель повышение производительности и отказоустойчивости дисковых подсистем
  - Производительность повышается благодаря обмену с несколькими дисками одновременно
  - Устойчивость относительно как искажения блоков данных на дисках, так и отказов дисков / контроллеров в целом
    - Контроль исправности с помощью контрольных сумм блоков
    - Восстановление с помощью дублирования блоков и контроля четности
- Различные варианты (комбинации) "распыления" блоков файла по дискам, их дублирования и контроля называются уровнями RAID
- Стандартизовано 6 уровней, из которых наиболее употребительны 0, 1, 3 и 5 уровни.

## Уровни RAID (1)

### RAID 0 – параллельные диски


- Блоки файла «распыляются» по нескольким параллельно работающим дискам
- Производительность возрастает, надежность уменьшается по сравнению с одним диском.

### RAID 1 – зеркальные диски

- Блоки файла дублируются на двух разных дисках
- Специальный RAID-контроллер считывает обе копии и выдает только те блоки, которые прошли контроль исправности
  - без такого контроллера процесс эмулируется программно
- Объем дискового оборудования удваивается
- Система работоспособна даже при полностью отказавшем одном диске

## Уровни RAID (2)

RAID 3 – параллельные диски + контрольный диск четности:



- Диск D3 хранит контрольные суммы (попарно) всех блоков, записанных на D1 и D2
- поразрядные суммы двоичных кодов по модулю 2
- При отказе одного из дисков D1 или D2 содержимое отказавшего блока восстанавливается путем повторного применения XOR
- Параллельных дисков м.б. > 2, тогда сумма XOR вычисляется для всех параллельных блоков сразу
- Система нечувствительна к отказу одного диска
- Объем дискового оборудования увеличивается на 1 диск, а не вдвое, как при простом дублировании в RAID 1

#### RAID 5 – распыление блоков + контроль четности

• Как RAID 3, но без специального контрольного диска: блоки данных и XORкодов записываются на всех дисках вперемешку

## Средства отказоустойчивости в W2k (1)

- Атомарные транзакции в NTFS
  - у дисковых файлов не бывает ошибочных промежуточных состояний
- Программная эмуляция RAID 0, 1 или 5 (по выбору) только для серверов
  - Вариант рабочей станции поддерживает только RAID 0
- Консоль восстановления системы (System Restore)
  - возвращает компьютер к предыдущему состоянию, если установка нового приложения или драйвера привело к отказу системы
  - по умолчанию точки восстановления (ТВ) создаются ежедневно, а также после установки приложений или драйверов
  - пользователь может в любой момент создать собственную ТВ
- Средство автоматического восстановления системы (Automated System Recovery, ASR)
  - поддерживает перезапуск приложений после отказа


## Средства отказоустойчивости в W2k (2)

- Служба теневого копирования томов (Volume Shadow Copy Service, VSS)
  - периодически делает "снимок" текущего содержимого общего ресурса (диска или папки), а затем отслеживает изменения этого ресурса
  - записываются только изменения файлов
  - хранятся до 64 последовательных версий, в зависимости от размера выделенного дискового пространства
  - VSS действует только в томах NTFS, а разделы FAT32 игнорирует
  - существует служба VSS на сервере Windows Server 2003 и клиентская часть VSS

## Отказоустойчивое расширение W2k

### Отказоустойчивый сервер ftServer фирмы Stratus

- Каждый аппаратный компонент, включая процессоры, дублирован (DMR), а материнские платы троированы (TMR)
- Каждая команда обрабатывается на каждом из резервированных элементов синхронно и параллельно
- В случае ошибки вывод данных с неисправного блока на системную шину автоматически блокируется, а блок переходит в режим самотестирования



### Отказоустойчивость в Unix/Linux

- Атомарные транзакции в файловой системе Linux XFS
  - XFS может восстанавливаться после отказов менее чем за секунду
  - журнализация XFS позволяет отказаться от длительных проверок целостности файловой системы программой FSCHK, часами работающей на больших системах
- Программный RAID в ОС FreeBSD:
- Дисковая подсистема управляется встроенным в ядро механизмом GEOM
  модульной дисковой структурой, на основе которой созданы:
  - gstripe (RAID 0)
  - gmirror (RAID 1)
  - graid3 (RAID 3)
  - gconcat (объединение нескольких дисков в единый дисковый раздел

### Заключение

- Повышение надежности вычислительных систем достигается как улучшением их качества для уменьшения вероятности отказов (безотказность), так и быстрым автоматическим восстановлением (отказоустойчивость)
- Идеальная отказоустойчивость восстановление в латентном периоде отказа: оно не дает повреждению проявиться вовне в виде отказа
- Отказоустойчивость достигается введением избыточности резервов четырех видов и средств контроля и управления резервами
- Самое распространенное (из-за дешевизны) резервирование временное в сочетании с информационным
- Все больше средств отказоустойчивости встраивается в современные ОС

### Вопросы

- 1. Понятно, как экспериментально измеряется MTBF порядка часов или дней: несколько образцов ставятся на испытания на месяцы или годы, и статистика их отказов усредняется по времени. А как оценить MTBF очень надежного элемента (например, интегральной схемы), если оно порядка сотен лет?
- 2. Почему надежность (безотказность) вычислительной аппаратуры удалось повысить в последние десятилетия на несколько порядков, а сделать это для программ нет?
- 3. Одна из причин ненадежности программных продуктов (ПП) их большая сложность по сравнению с аппаратурой. Какое простое рассуждение подтверждает, что сложность даже не очень больших программ выше, чем сложность компьютеров, на которых они выполняются?
- 4. Предположим, ферма содержит 10 тысяч серверов повышенной надежности с MTBF=30 лет. Сколько в среднем серверов будут отказывать за день после начального периода «выжигания дефектов», скажем, на второй год работы?
- 5. В протоколах TCP/IP реализовано циклическое кодирование 64-байтных блоков передаваемых данных (с восстановлением 2-кратных и обнаружением 3-х кратных ошибок при декодировании) и с переспросом непринятых или сильно искаженных блоков. Каким видам резервирования это соответствует?
- 6. Какой из четырех видов резервирования пригоден для противостояния сбоям, но бесполезен при устойчивых отказах?
- 7. Что должна делать система, если в схеме дублирования возник сигнал ошибки?
- 8. Предложите схему и принцип четырехкратного модульного резервирования.
- 9. Почему это необходимо делать? Что случится, если не выполнять redo?c