

MyCAT介绍

1.1. 什么是MyCAT?

简单的说, MyCAT就是:

②一个彻底开源的,面向企业应用开发的"大数据库集群"

②支持事务、ACID、可以替代Mysq1的加强版数据库

②一个可以视为"Mysql"集群的企业级数据库,用来替代昂贵的Oracle集群

②一个融合内存缓存技术、Nosql技术、HDFS大数据的新型SQL Server

②结合传统数据库和新型分布式数据仓库的新一代企业级数据库产品

②一个新颖的数据库中间件产品

MyCAT的目标是:低成本的将现有的单机数据库和应用平滑迁移到"云"端,解决数据存储和业务规模迅速增长情况下的数据瓶颈问题。

1.2. MyCAT的关键特性

②支持 SQL 92标准

②支持Mysql集群,可以作为Proxy使用

図支持JDBC连接ORACLE、DB2、SQL Server,将其模拟为MySQL Server使用

②支持galera for mysql集群, percona-cluster或者mariadb cluster, 提供高可用性数据分片集群

2自动故障切换, 高可用性

②支持读写分离,支持Mysq1双主多从,以及一主多从的模式


②支持全局表,数据自动分片到多个节点,用于高效表关联查询

②支持独有的基于E-R 关系的分片策略,实现了高效的表关联查询

②多平台支持, 部署和实施简单

1.3. MyCAT架构






如图所示: MyCAT使用Mysql的通讯协议模拟成了一个Mysql服务器,并建立了完整的Schema(数据库)、Table(数据表)、User(用户)的逻辑模型,并将这套逻辑模型映射到后端的存储节点 DataNode(MySQL Instance)上的真实物理库中,这样一来,所有能使用Mysql的客户端以及编程语言都能将MyCAT当成是Mysql Server来使用,不必开发新的客户端协议。

2.Mycat解决的问题

性能问题 数据库连接过多 E-R分片难处理 可用性问题 成本和伸缩性问题

QFEDU 干锋教育



2.1. Mycat对多数据库的支持














3. 分片策略

MyCAT支持水平分片与垂直分片:

②水平分片:一个表格的数据分割到多个节点上,按照行分隔。

◎垂直分片:一个数据库中多个表格A, B, C, A存储到节点1上, B存储到节点2上, C存储到节点3上。





MyCAT通过定义表的分片规则来实现分片,每个表格可以捆绑一个分片规则,每个分片规则指定一个分片字段并绑定一个函数,来实现动态分片算法。

Schema:逻辑库,与MySQL中的Database(数据库)对应,一个逻辑库中定义了所包括的Table。

Table:表,即物理数据库中存储的某一张表,与传统数据库不同,这里的表格需要声明其所存储的逻

辑数据节点DataNode。在此可以指定表的分片规则。

DataNode: MyCAT的逻辑数据节点,是存放table的具体物理节点,也称之为分片节点,通过

DataSource来关联到后端某个具体数据库上

DataSource: 定义某个物理库的访问地址,用于捆绑到Datanode上

4. Mycat的下载及安装

4.1. 下载mycat

官方网站:

http://www.mycat.org.cn/

github地址

https://github.com/MyCATApache

4.2. Mycat安装

● 第一步:把MyCat的压缩包上传到linux服务器

● 第二步:解压缩,得到mycat目录

● 第三步: 进入mycat/bin, 启动MyCat

• 启动命令: ./mycat start



● 停止命令: ./mycat stop

● 重启命令: ./mycat restart

•

● 注意:可以使用mysql的客户端直接连接mycat服务。默认服务端口为8066

5.Mycat分片

5.1.需求

• 把商品表分片存储到三个数据节点上。

5.2.安装环境

● mysql节点1环境

• 数据库名: db1、db3

• ip:10.0.159.131

● mysql节点2环境

● 数据库名:db2

• ip:10.0.159.141

MyCat安装到节点1上(需要安装jdk)

5.3. 配置schema.xml

5.3.1. Schema.xml介绍

Schema.xml作为MyCat中重要的配置文件之一,管理着MyCat的逻辑库、表、分片规则、DataNode以及DataSource。弄懂这些配置,是正确使用MyCat的前提。这里就一层层对该文件进行解析。

schema 标签用于定义MyCat实例中的逻辑库

Table 标签定义了MyCat中的逻辑表

dataNode 标签定义了MyCat中的数据节点,也就是我们通常说所的数据分片。

dataHost标签在mycat逻辑库中也是作为最底层的标签存在,直接定义了具体的数据库实例、读写分离 配置和心跳语句。

注意:若是LINUX版本的MYSQL,则需要设置为Mysql大小写不敏感,否则可能会发生表找不到的问题。在MySQL的配置文件中my.cnf 位置在etc目录下[mysqld]中增加一行

lower_case_table_names = 1

5.3.2. Schema.xml配置



```
<!DOCTYPE mycat:schema SYSTEM "schema.dtd">
<mycat:schema xmlns:mycat="http://io.mycat/">
       <schema name="TESTDB" checkSQLschema="false" sqlMaxLimit="100">
       <!-- auto sharding by id (long) -->
       </schema>
   <dataNode name="dn1" dataHost="localhost1" database="db1" />
<dataNode name="dn2" dataHost="localhost2" database="db2" />
<dataNode name="dn3" dataHost="localhost1" database="db3" />
<dataHost name="localhost1" maxCon="1000" minCon="10" balance="0"</pre>
writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="native" switchType="1"
slaveThreshold="100">
<heartbeat>select user()</heartbeat>
<!-- can have multi write hosts -->
<writeHost host="hostM1" url="10.9.166.101:3306" user="root"</pre>
   password="qishimeiyoumima">
   <!-- can have multi read hosts -->
</writeHost>
</dataHost>
<dataHost name="localhost2" maxCon="1000" minCon="10" balance="0"</pre>
writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="native" switchType="1"
slaveThreshold="100">
<heartbeat>select user()</heartbeat>
<!-- can have multi write hosts -->
<writeHost host="hostM1" url="10.9.166.101:3306" user="root"</pre>
   password="gishimeiyoumima">
   <!-- can have multi read hosts -->
</writeHost>
</dataHost>
</mycat:schema>
```

5.4. 配置server.xml

5.4.1. Server.xml介绍

server.xml几乎保存了所有mycat需要的系统配置信息。最常用的是在此配置用户名、密码及权限。

5.4.2. Server.xml配置



5.5. 配置rule.xml

rule.xml里面就定义了我们对表进行拆分所涉及到的规则定义。我们可以灵活的对表使用不同的分片算法,或者对表使用相同的算法但具体的参数不同。

这个文件里面主要有tableRule和function这两个标签。在具体使用过程中可以按照需求添加 tableRule和function。

此配置文件可以不用修改,使用默认即可。

5.6. 测试分片

mycat 连接端口8066

5.6.1. 创建表

```
配置完毕后,重新启动mycat。使用mysql客户端连接mycat,创建表。
mycat 连接端口8066
__ _____
-- Table structure for p2p_item
_______
DROP TABLE IF EXISTS `p2p_item`;
CREATE TABLE `p2p_item` (
 `id` bigint(20) NOT NULL,
 `title` varchar(100) NOT NULL,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB DEFAULT CHARSET=utf8;
-- Table structure for p2p_user
__ _____
DROP TABLE IF EXISTS `p2p user`;
CREATE TABLE `p2p_user` (
 `id` bigint(20) NOT NULL AUTO_INCREMENT,
 PRIMARY KEY (`id`)
) ENGINE=InnoDB AUTO INCREMENT=37 DEFAULT CHARSET=utf8;
```

5.6.2. 插入数据



```
insert into p2p_item (id,title) values(1,'title1');
insert into p2p_item (id,title) values(2,'title1');
insert into p2p_item (id,title) values(3,'title1');
insert into p2p_item (id,title) values(4,'title1');
insert into p2p_item (id,title) values(5,'title1');
insert into p2p_user values(1);
insert into p2p_user values(2);
insert into p2p_user values(3);
insert into p2p_user values(4);
insert into p2p_user values(5);
insert into p2p_item (id,title) values(5000001,'title1');
insert into p2p_item (id,title) values(10000001,'title1');
```


5.6.3. 分片测试

```
由于配置的分片规则为"auto-sharding-long",所以mycat会根据此规则自动分片。
每个datanode中保存一定数量的数据。根据id进行分片
经测试id范围为:
Datanode1: 1~5000000
Datanode2: 5000000~10000000
Datanode3: 10000001~150000000
当15000000以上的id插入时报错:
[Err] 1064 - can't find any valid datanode :p2p_item -> ID -> 15000001
此时需要添加节点了。
```

6. Mycat读写分离


数据库读写分离对于大型系统或者访问量很高的互联网应用来说,是必不可少的一个重要功能。对于MySQL来说,标准的读写分离是主从模式,一个写节点Master后面跟着多个读节点,读节点的数量取决于系统的压力,通常是1-3个读节点的配置





• Mycat读写分离和自动切换机制,需要mysql的主从复制机制配合。

6.1.Mysql的主从复制



主从配置需要注意的地方

- 1、主DB server和从DB server数据库的版本一致
- 2、主DB server和从DB server数据库数据一致[这里就会可以把主的备份在从上还原,也可以直接将主的数据目录拷贝到从的相应数据目录]
- 3、主DB server开启二进制日志,主DB server和从DB server的server_id都必须唯一



6.2. Mysql主服务器配置

 第一步:修改my.cnf文件:位置/etc/my.cnf 在[mysqld]段下添加: binlog-do-db=db1 binlog-ignore-db=mysql

· 启用二进制日志

log-bin=mysql-bin

·服务器唯一ID,一般取IP最后一段

server-id=134

第二步: 重启mysql服务
 service mysqld restart

第三步:建立帐户并授权slave
 mysql>GRANT FILE ON *.* TO 'backup'@'%' IDENTIFIED BY '123456';
 mysql>GRANT REPLICATION SLAVE, REPLICATION CLIENT ON *.* to 'backup'@'%' identified by '123456';

· 一般不用root帐号,"%"表示所有客户端都可能连,只要帐号,密码正确,此处可用 具体客户端IP代替,如10.10.159.131,加 强安全。

● 刷新权限

mysql> FLUSH PRIVILEGES;

•

查看mysql现在有哪些用户
 mysql>select user,host from mysql.user;

•

第四步: 查询master的状态
 mysql> show master status;

• | File | Position | Binlog_Do_DB | Binlog_Ignore_DB | Executed_Gtid_Set |



- | mysql-bin.000001 | 120 | db1 | mysql | |
- +-----+

6.3. Mysql从服务器配置

```
第一步: 修改my.conf文件
[mysqld]
server-id=131
第二步:配置从服务器
mysql>change master to
master_host='192.168.3.212', master_port=3306, master_user='backup', master_password=
'123456', master_log_file='mysql-bin.000002', master_log_pos=2066;
注意语句中间不要断开,master_port为mysql服务器端口号(无引号),master_user为执行同步操作
的数据库账户,"120"无单引号(此处的120就是show master status 中看到的position的值,这里
的mysql-bin.000001就是file对应的值)。
第二步: 启动从服务器复制功能
Mysql>start slave;
第三步: 检查从服务器复制功能状态:
mysql> show slave status;
.....(省略部分)
Slave_IO_Running: Yes //此状态必须YES
Slave_SQL_Running: Yes //此状态必须YES
.....(省略部分)
注: Slave_IO及Slave_SQL进程必须正常运行,即YES状态,否则都是错误的状态(如: 其中一个NO均
属错误)。
错误处理:
如果出现此错误:
Fatal error: The slave I/O thread stops because master and slave have equal MySQL
server UUIDs; these UUIDs must be different for replication to work.
因为是mysql是克隆的系统所以mysql的uuid是一样的,所以需要修改。
解决方法:
删除/var/lib/mysql/auto.cnf文件, 重新启动服务。
![](congzhuangtai.png)
以上操作过程, 从服务器配置完成。
```

6.4. Mycat配置



Mycat 1.4开始 支持MySQL主从复制状态绑定的读写分离机制, 让读更加安全可靠、配置如下:

```
<dataNode name="dn1" dataHost="localhost1" database="db1" />
<dataNode name="dn2" dataHost="localhost1" database="db2" />
<dataNode name="dn3" dataHost="localhost1" database="db3" />
<dataHost name="localhost1" maxCon="1000" minCon="10" balance="1"</pre>
    writeType="0" dbType="mysql" dbDriver="native" switchType="2"
slaveThreshold="100">
    <heartbeat>show slave status</heartbeat>
    <writeHost host="hostM" url="10.10.159.131:3306" user="root"</pre>
        password="qishimeiyoumima">
        <readHost host="hostS" url="10.10.159.141:3306" user="root"</pre>
        password="qishimeiyoumima" />
        <readHost host="hostS" url="10.10.159.141:3306" user="root"</pre>
        password="qishimeiyoumima" />
        <readHost host="hostS" url="10.10.159.141:3306" user="root"</pre>
        password="qishimeiyoumima" />
    </writeHost>
</dataHost>
```

```
(1) 设置 balance="1"与writeType="0"
Balance参数设置:
1. balance="0", 所有读操作都发送到当前可用的writeHost上。
2. balance="1", 所有读操作都随机的发送到readHost。
3. balance="2", 所有读操作都随机的在writeHost、readhost上分发
WriteType参数设置:
1. writeType="0",所有写操作都发送到可用的writeHost上。
2. writeType="1", 所有写操作都随机的发送到readHost。
3. writeType="2", 所有写操作都随机的在writeHost、readhost分上发。
"readHost是从属于writeHost的,即意味着它从那个writeHost获取同步数据,因此,当它所属的
writeHost宕机了,则它也不会再参与到读写分离中来,即"不工作了",这是因为此时,它的数据已
经"不可靠"了。
基于这个考虑,目前mycat 1.3和1.4版本中,若想支持MySQL一主一从的标准配置,并且在主节点宕机
的情况下,从节点还能读取数据,则需要在Mycat里配置为两个writeHost并设置banlance=1。"
(2) 设置 switchType="2" 与slaveThreshold="100"
switchType 目前有三种选择:
-1:表示不自动切换
1: 默认值, 自动切换
2 : 基于MySQL主从同步的状态决定是否切换
```

switchType="2" 与slaveThreshold="100", 此时意味着开启MySQL主从复制状态绑定的读写分离与

"Mycat心跳检查语句配置为 show slave status , dataHost 上定义两个新属性:

切换机制。



Mycat心跳机制通过检测 show slave status 中的 "Seconds_Behind_Master", "Slave_IO_Running", "Slave_SQL_Running" 三个字段来确定当前主从同步的状态以及 Seconds_Behind_Master主从复制时延。"