本节内容

生产者消费者问题


王道24考研交流群: 769832062

王道考研/CSKAOYAN.COM

问题描述

系统中有一组生产者进程和一组消费者进程,生产者进程每次生产一个产品放入缓冲区,消费者进程每次从缓冲区中取出一个产品并使用。(注:这里的"产品"理解为某种数据)生产者、消费者共享一个初始为空、大小为n的缓冲区。

只有缓冲区没满时,生产者才能把产品放入缓冲区,否则必须等待。 缓冲区没满>生产者生产 只有缓冲区不空时,消费者才能从中取出产品,否则必须等待。 缓冲区没空>消费者消费 缓冲区是临界资源,各进程必须互斥地访问。 互长关系




王道24考研交流群: 769832062

王道考研/CSKAOYAN.COM

系统中有一组生产者进程和一组消费者进程,生产者进程每次生产一个产品放入缓冲区,消费者进程每次从缓冲区中取出一个产品并使用。(注:这里的"产品"理解为某种数据)生产者、消费者共享一个初始为空、大小为n的缓冲区。

只有<mark>缓冲区没满</mark>时,生产者才能把产品放入缓冲区,否则必须等待。 缓冲区没满**今**生产者生产 只有<mark>缓冲区不空</mark>时,消费者才能从中取出产品,否则必须等待。 缓冲区没空**→**消费者消费 缓冲区是临界资源,各进程必须互斥地访问。 五<u>庆</u>关系




PV操作题目分析步骤:

- 1. 关系分析。找出题目中描述的各个进程,分析它们之间的同步、互斥关系。
- 2. 整理思路。根据各进程的操作流程确定P、V操作的大致顺序。
- 3. 设置信号量。并根据题目条件确定信号量初值。(互斥信号量初值一般为1,同步信号量的初始值要看对应资源的初始值是多少)

系统中有一组生产者进程和一组消费者进程,生产者进程每次生产一个产品放入缓冲区,消费者进程每次从缓冲区中取出一个产品并使用。(注:这里的"产品"理解为某种数据)生产者、消费者共享一个初始为空、大小为n的缓冲区。

只有缓冲区没满时,生产者才能把产品放入缓冲区,否则必须等待。 缓冲区没满 > 生产者生产



```
semaphore mutex = 1;//互斥信号量,实现对缓冲区的互斥访问semaphore empty = n;//同步信号量,表示空闲缓冲区的数量semaphore full = 0;//同步信号量,表示产品的数量,也即非空缓冲区的数量
```

```
有产品
                                                 full
                                                          消费者消费
                                 (缓冲区没空)
     生产者、消费者共享一个初始为空、大小为n的缓冲区。
     只有缓冲区没满时,生产者才能把产品放入缓冲
                                                empty
                                                          缓冲区没满
     只有缓冲区不空时,消费者才能从中取出产品,
     缓冲区是临界资源,各进程必须互斥地访问。
                          //互斥信号量,实现对缓冲区的互斥访问
     semaphore mutex = 1;
                          //同步信号量,表示空闲缓冲区的数量
     semaphore empty = n;
                          //同步信号量,表示产品的数量,也即非空缓冲区的数量
     semaphore full = 0;
     producer () {
                                     consumer () {
       while(1){
                                        while(1){
          生产一个产品;
                                           P(full); 消耗一个产品(非空缓冲区)
实现互斥是
          P(empty);
                                           P(mutex);
在同一进程
          P(mutex);
                                           从缓冲区取出一个产品;
中进行一对
          把产品放入缓冲区;
                                           V(mutex);
 PV操作
          V(mutex);
                                           V(empty);
                          实现两进程的同步
                                           使用产品;
          V(full);
                                                   增加一个空闲缓冲区
                          关系,是在其中一
```

个进程中执行P,另

一进程中执行V

王道24考研交流群: 769832062

增加一个产品

王道考研/CSKAOYAN.COM

思考:能否改变相邻P、V操作的顺序?

```
producer () {
                                          consumer () {
       while(1){
                                            while(1){
          生产一个产品;
mutex 的P操
                                                P(mutex);
           P(mutex);
                                                P(full);
 作在前
                                                从缓冲区取出一个产品;
           P(empty);
           把产品放入缓冲区;
                                                V(mutex);
           V(mutex);
                                                V(empty);
                                   能否放到PV
                                                使用产品;
           V(full);
                                   操作之间?
```

若此时缓冲区内已经放满产品,则 empty=0, full=n。

则生产者进程执行① 使mutex变为0,再执行②,由于已没有空闲缓冲区,因此生产者被阻塞。由于生产者阻塞,因此切换回消费者进程。消费者进程执行③,由于mutex为0,即生产者还没释放对临界资源的"锁",因此消费者也被阻塞。

这就造成了生产者等待消费者释放空闲缓冲区,而消费者又等待生产者释放临界区的情况,生产者和消费者循环等待被对方唤醒,出现"死锁"。

同样的,若缓冲区中没有产品,即full=0,empty=n。按③④①的顺序执行就会发生死锁。

因此,实现互斥的P操作一定要在实现同步的P操作之后。

V操作不会导致进程阻塞,因此两个V操作顺序可以交换。

知识回顾与重要考点


PV 操作题目的解题思路:

- 1. 关系分析。找出题目中描述的各个进程,分析它们之间的同步、互斥关系。
- 2. 整理思路。根据各进程的操作流程确定P、V操作的大致顺序。
- 3. 设置信号量。设置需要的信号量,并根据题目条件确定信号量初值。(互斥信号量初值一般为 1,同步信号量的初始值要看对应资源的初始值是多少)

生产者消费者问题是一个互斥、同步的综合问题。

对于初学者来说最难的是发现题目中隐含的两对同步关系。

有时候是消费者需要等待生产者生产,有时候是生产者要等待消费者消费,这是两个不同的"一前一后问题",因此也需要设置两个同步信号量。



易错点: 实现互斥和实现同步的两个P操作的 先后顺序(死锁问题)

刚开始空闲缓冲区的数量为n,

系统中有一组生产者进程和一组消费者进程,生产者进程每次推定冲区产品放入缓冲区为0消费者进程每次从缓冲区中取出一个产品并使用。(注:这里的"产品"理解为某种数据)生产者、消费者共享一个初始为空、大小为n的缓冲区。

只有**缓冲区没满时**,生产者才能把产品放入缓冲区,否则必须等待。 只有缓冲区不空时,消费者才能从中取出产品,否则必须等待。

同步关系。缓冲区满时,生产者要等待消费者取走产品

同步关系。缓冲区空时(即没有产品 时),消费者要等待生产者放入产品



如何用信号量机制(P、V操作)实现生产者、消费者进程的这些功能呢? 信号量机制可实现互斥、同步、对一类系统资源的申请和释放。

> 设置初值 为1的互斥 信号量

设置初值为0的同步信号量(实现"一前一后")

设置一个信号量,初始值即为资源的数量 (本质上也属于"同步问题",若无空闲 资源,则申请资源的进程需要等待别的进 程释放资源后才能继续往下执行)

PV操作题目分析步骤:

- 1. 关系分析。找出题目中描述的各个进程,分析它们之间的同步,
- 2. 整理思路。根据各进程的操作流程确定P、V操作的大致顺序。
- 3. 设置信号量。设置需要的信号量,并根据题目条件确定信号量被
 - 1,同步信号量的初始值要看对应资源的初始值是多少)

生产者每次要消耗(P)一个空闲缓冲区,并生产(V)一个产品。 消费者每次要消耗(P)一个产品, 并释放一个空闲缓冲区(V)。 往缓冲区放入/取走产品需要互斥。

王道考研/CSKAOYAN.COM

刚开始空闲缓冲区的数量为n,

只有缓冲区没满时,生产者才能把产品放入缓冲区,否则必须等待。 只有缓冲区不空时,消费者才能从中取出产品,否则必须等待。

缓冲区是临界资源,各进程必须互斥地访问。 互斥

同步关系。缓冲区满时,生产 者要等待消费者取走产品

同步关系。缓冲区空时(即没有产品时),消费者要等待生产者放入产品



如何用信号量机制(P、V操作)实现生产者、消费者进程的这些功能呢? 信号量机制可实现互斥、同步、对一类系统资源的申请和释放。

> 设置初值 为1的互斥 信号量

设置初值为0的同步信号量(实现"一前一后")

设置一个信号量,初始值即为资源的数量 (本质上也属于"同步问题",若无空闲 资源,则申请资源的进程需要等待别的进 程释放资源后才能继续往下执行)

```
semaphore mutex = 1;
semaphore empty = n;
semaphore full = 0;
```

```
//互斥信号量,实现对缓冲区的互斥访问
//同步信号量,表示空闲缓冲区的数量
//同步信号量,表示产品的数量,也即非空缓冲区的数量
```



△ 公众号: 王道在线



b站: 王道计算机教育



計 抖音: 王道计算机考研