Formation SAP GRC

Création des demandes d’accès

11-10-2023 et 12-10-2023

Projet SH One

Formateur : Sabrinal GUERD

PLAN

- Généralités sur la sécurité dans SAP
- Généralités sur SAP GRC
- Fonctionnalités de SAP GRC AC
- Fonctionnalités de GRC AC ARM « Access Management Request »
- Application sur système





1

Généralités sur la sécurité dans SAP

1. Généralités sur la sécurité dans SAP

Sécurité de la configuration
Paramétrage, RFC, …

Sécurité de la base de donnés




Sécurité des accès
Rôles et autorisations

Gestion des correctifs
Notes SAP

Gestion des accès utilisateurs : Rôles et Autorisations

1. Généralités sur la sécurité dans SAP



IT GRC

2

Généralités sur SAP GRC






2. Généralités sur la solution SAP GRC




Gouvernance **R**isques **C**onformité

Permet de garantir le respect des normes recommandées ainsi que la gouvernance relative à la gestion des autorisations d’accès aux données

2. Généralités sur la solution SAP GRC



2. Généralités sur la solution SAP GRC



2. Généralités sur la solution SAP GRC



Gestion des accès d'urgence

- Attribution et surveillance des accès d'urgence

Gestion des rôles métiers

- Conception de nouveaux profils

Gestion des demandes d'accès



- Automatisation des accès des EU

Analyse des risques d'accès


- Identification et analyse des risques

2. Généralités sur la solution SAP GRC

Gestion des accès d'urgence


 **Firefighter**	Un utilisateur demande un accès urgent en précisant : - FFID - Les transactions qui veut les utiliser
 **Firefighter Owner**	Le validateur du FFID approuve ou non la demande du Firefighter, Chaque FFID à son propre validateur
 **Controller**	Le contrôleur audite et contrôle les accès du FFID

2. Généralités sur la solution SAP GRC



2. Généralités sur la solution SAP GRC

Gestion des demandes d'accès



Gestion du planning
Gestion des intérimaires
Responsable de Structure

Notes d'intérim
Départs (congés, mutation, retraite …etc.)
Arrivés

Email





IT local (RTO/DRC)
Requestor

Création de la demande dans **GRC Access Control** : *Nouvel accès, assignation de rôles pour le responsable intérimaire, activation / verrouillage du compte.*



Support Fonctionnel
Role Owner

Analyse de la demande
Formation et Assistance (cas End User non formé)

Approbation / Rejet de la demande



Support Technique
Security Owner

Génération du rapport de sécurité (violation, conflit, risque, identité, …etc.)
Approbation / Rejet de la demande




Support Technique
Responsable

Approbation / Rejet de la demande

2. Généralités sur la solution SAP GRC

Analyse des risques d'accès



2. Généralités sur la solution SAP GRC


Démonstration sur Système sur les différents modules de GRC AC



3

Fonctionnalités ARM

3. Fonctionnalités de GRC AC



3. Fonctionnalités de GRC AC

1 Création des demandes d'accès

La première étape consiste à accéder au système GRC depuis votre navigateur en cliquant sur le lien :

https://grcapprdv03.corp.sonatrach.dz:44302/nwbc/


Le système supporte l'ensemble des navigateurs web




Le système est accessible seulement à travers le réseau local de SONATRACH

3. Fonctionnalités de GRC AC

1 Création des demandes d'accès






3. Fonctionnalités de GRC AC

1 Création des demandes d'accès


La fenêtre « **Demande d'accès**» s'affiche. Cette fenêtre contient 3 sections à savoir « Détails de la demande », « Accès et détails utilisateur » et « motif de la demande »



3. Fonctionnalités de GRC AC

1 Création des demandes d'accès

1. 1. Détails de la demande



Dans la fenêtre « **Demande d'accès** », commencez par remplir les informations de la section « **Détails de la demande** ».

Choisissez le type de demande : Nouveau / Modifier / supprimer / bloquer / débloquer compte.

Précisez l'utilisateur de compte : Moi-même / autre.


Dans le cas où vous créez la demande pour un autre utilisateur, il faut préciser son ID (SON) dans le champs « utilisateur ».

3. Fonctionnalités de GRC AC

1 Création des demandes d’accès

1. 2. Motif de la demande

Dans la fenêtre « **Demande d’accès** », remplissez la section « **Motif de la demande**».
Dans cette section, vous pouvez mettre une petite description de votre demande




3. Fonctionnalités de GRC AC

1 Création des demandes d'accès

1. 3. Accès utilisateur

Dans la fenêtre « **Demande d'accès** », commencez à remplir les volets un par un commençant par « **Accès utilisateur** »





3. Fonctionnalités de GRC AC


1 Création des demandes d'accès

1. 3. Accès utilisateur

a. Ajouter /consulter rôles (dans le cas d'une demande de type « nouveau / modifier compte »)

Dans le cas d'une demande de type: « **création / modification de compte** », le demandeur peut : Consulter ou Ajouter les rôles

❑ **Consulter des rôles**



Disponible


Affectation	Description	Système	Environnement	Type de poste	Début de validité	Fin de validité	Statut
ZS:GRC_TEC_EAM_FF_P	Firefighter superutilisateur	SP1CLNT100	Production	Rôle individuel	06.06.2022	31.12.9999	ACTIVE
ZS:S4_BASIC_USER_ACCESS_P	ZS:S4_BASIC_USER_ACCESS_P	SP1CLNT100	Production	Rôle individuel	29.05.2022	31.12.9999	ACTIVE
ZS:S4_TEC_BASIS_ADMIN	ZS:S4_TEC_BASIS_ADMIN	SP1CLNT100	Production	Rôle individuel	05.06.2022	31.12.9999	ACTIVE
ZS:S4_TEC_BASIS_ADMIN_DISP_P	ZS:S4_TEC_BASIS_ADMIN_DISP_P	SP1CLNT100	Production	Rôle individuel	29.05.2022	31.12.9999	ACTIVE
ZS:S4_TEC_BASIS_ADMIN_P	ZS:S4_TEC_BASIS_ADMIN_P	SP1CLNT100	Production	Rôle			ACTIVE

3. Fonctionnalités de GRC AC

1 Création des demandes d'accès


❑ Ajouter des rôles

Dans l'onglet « **Accès utilisateur** », cliquez sur le bouton « **Ajouter** ». Ensuite, choisissez « **Rôle** ».



3. Fonctionnalités de GRC AC

1 Création des demandes d'accès



La fenêtre « **Sélectionner les rôles** » apparait :

- **Section 1: Recherche des Rôles**

  Dans cette section, entrez le processus de gestion adéquat au rôle recherché. Ensuite, cliquez sur « **Rechercher** ».

- **Section 2 : Liste des rôles disponibles**

  Cette section affiche la liste des rôles recherchés.

- **Section 3 : Liste des rôles sélectionnés**


  Cette section affiche la liste des rôles choisis à partir de la liste de la section 2 en cliquant sur la flèche.


Enfin cliquez sur « **OK** » afin d'ajouter les rôles sélectionnés à la demande.

3. Fonctionnalités de GRC AC

1 Création des demandes d'accès

Après l'ajout du rôle, vous pouvez modifier **son action d'attribution** « Affecter / Supprimer / modifier la date » ainsi que **les dates début et fin de validité du rôle (cas d'intérim)**






3. Fonctionnalités de GRC AC

1 Création des demandes d'accès

b. Ajouter système (dans le cas d'une demande de type « bloquer / débloquer utilisateur »)




3. Fonctionnalités de GRC AC

1 Création des demandes d'accès

1. 4. Pièces jointes

Dans la fenêtre « **Demande d'accès** », cliquez sur l'onglet « **Pièces jointes** ».

Ensuite, cliquez sur le bouton « **Ajouter** ». Choisissez la pièce jointe (mail, doc , …) et cliquez sur « **Ok** ».




3. Fonctionnalités de GRC AC

1 Création des demandes d'accès

1. 5. Détails utilisateur

- **Personnel**: contient les informations personnels (Nom, prénom)
- **Entreprise** : contient le nom de l'entreprise, fonction et service
- **Communication** : Contient l'adresse E-mail
- **Valeurs par défaut** : langage de connexion, Notation décimale, Format de la date
- **Connexion** : Type d'utilisateur
- **SNC** : Ce paramètre doit être sous la forme suivante: **p:CN=SONxxxx@corp.sonatrach.dz**




3. Fonctionnalités de GRC AC

1 Création des demandes d'accès

1. 6. Paramètres

Vous pouvez ajouter les paramètres du système en cliquant sur le bouton « **Ajouter** »




3. Fonctionnalités de GRC AC

1 Création des demandes d'accès


1. 7. Groupes utilisateurs

Vous pouvez préciser aussi les groupes utilisateurs en cliquant sur le bouton « **Ajouter** ».




3. Fonctionnalités de GRC AC

1 Création des demandes d'accès



Après le remplissage de la demande, cliquez sur le bouton « **Envoyer** ».

Une notification sera envoyée au demandeur.




3. Fonctionnalités de GRC AC

2 Suivi des demandes d'accès

Afin de suivre l'état de votre demande, Allez à la section « **Mon profil** » et cliquez sur « **Statut de la demande** »

Dans la liste des demandes qui s'affiche, sélectionner la demande et cliquez sur « **Ouvrir** ».



Statut de demande - Tous

Modif. demande | Définir nouvelle requête | Personn


Vue: [Vue par défaut] | Statut d'instance | Ouvrir | Aff. journaux attrib. privilèges accès | Version d'impression | Exporter

Clé demande	Date de demande	Priorité	Statut de la demande	Type de demande	Description du processus	Nom d'utilisateur	Description de stade
6000000181	25.05.2022		Décision en attente	Nouveau compte	Workflow d'approbation de la demande d'accès	Sabrinal GUERD	GRAC_ROLEOWNER
6000000180	16.05.2022		Approuvé	Modifier compte	Workflow d'approbation de la demande d'accès	Mourad Reguouat	
6000000179	16.05.2022		Décision en attente	Modifier compte	Workflow d'approbation de la demande d'accès	Amine Abdechakour	GRAC_ROLEOWNER
6000000178	16.05.2022		Approuvé	Modifier compte	Workflow d'approbation de la demande d'accès	Sabrinal GUERD	
6000000177	16.05.2022		Approuvé	Modifier compte	Workflow d'approbation de la demande d'accès	Sabrinal GUERD	

3. Fonctionnalités de GRC AC

2 Suivi des demandes d'accès

Quand la demande s'ouvre, allez à la section « **Journal d'audit** » pour avoir plus de détail




Journal d'audit	Horodatage	Mis à jour par
Demande 6000000181 de type Nouveau compte envoyée par Guerd Sabrinal (SON8413) pr Sabrinal GUERD (SON8413) avec priorité	25.05.2022 15:42:30	Sabrinal,Guerd (SON8413)
Rôle ZC:S4_IPM_CONT_COUT_RCL_P ajouté à demande pour SQ1CLNT400 (SON8413) pr action 'Affecter' avec validité 25.05.2022-31.12.9999	25.05.2022 15:42:30	Sabrinal,Guerd (SON8413)
- fichier modifié par SON8413	25.05.2022 15:42:30	Sabrinal,Guerd (SON8413)
Analyse risques automatique effectuée correct.via ensemble de règles SONATRAC	25.05.2022 15:42:30	Sabrinal,Guerd (SON8413)
La demande est en attente d'approbation au chemin d'accès PATH_NEW_CHG, stade GRAC_ROLEOWNER	25.05.2022 15:42:32	GRC Administrator, (WF-BATCH)
ID d'approbateur : SON4989 (ABDELDJALIL DERRASCHOUK)	25.05.2022 15:42:32	GRC Administrator, (WF-BATCH)
ID d'approbateur : SON5188 (Amine Abdechakour)	25.05.2022 15:42:32	GRC Administrator, (WF-BATCH)
ID d'approbateur : SON8413 (Sabrinal GUERD)	25.05.2022 15:42:32	GRC Administrator, (WF-BATCH)

3. Fonctionnalités de GRC AC

3 Copie d’une demande

Afin de copier une demande existante, cliquez sur « **Demande de copie** » dans la section « **Création de demandes d’accès** »




3. Fonctionnalités de GRC AC

3 Copie d'une demande

3. 1. Sélectionner la demande

Dans la fenêtre « **Copier la demande »,** ajouter le numéro de la demande que vous voulez la copier et sélectionner les attributs copiés



3. Fonctionnalités de GRC AC

3 Copie d'une demande


3. 2. Sélectionner un utilisateur



3. Fonctionnalités de GRC AC

3 Copie d'une demande


3. 3. Entrer détails de la demande



3. Fonctionnalités de GRC AC

3 Copie d'une demande


3. 4. Réviser et envoyer la demande



3. Fonctionnalités de GRC AC

4 Création des comptes en masse

Dans la page d'accueil du système GRC, cliquez sur « **Access Management »**. Ensuite, naviguez à la section « **Création de demandes d'accès »** et cliquez sur «**Demande d'accès**».




3. Fonctionnalités de GRC AC

4 Création des comptes en masse

L'utilisateur peut créer une demande pour plusieurs utilisateurs ayant les mêmes rôles (choisissez type demande « **multiple** ».

Pour ce type de demande, vous devez en premier lieu, ajouter les utilisateurs (télécharger le modèle, le remplir ensuite l'importer). Ensuite, affecter les rôles et ajouter les pièces jointes.




3. Fonctionnalités de GRC AC

4 Création des comptes en masse

4.1. Ajouter les utilisateurs

❑ Télécharger le modèle

Cliquez sur l'onglet « **Utilisateurs** », ensuite cliquez sur le bouton « **Télécharger modèle** »




3. Fonctionnalités de GRC AC

4 Création des comptes en masse

4.1. Ajouter les utilisateurs

❑ Remplir le modèle

Une fois le formulaire téléchargé, remplissez les différents champs et sauvegardez le fichier.




4 Création des comptes en masse

4.1. Ajouter les utilisateurs

❑ Importer le modèle

Une fois le formulaire rempli et sauvegardé, vous devez l'importer en cliquant sur le bouton « **Importer** ». Ensuite, vous choisissez le fichier et cliquez sur le bouton « **OK** »




3. Fonctionnalités de GRC AC

4 Création des comptes en masse

4.2. Affecter des rôles

Naviguez à la section « **Accès Utilisateur** » et ajouter les rôles




4 Création des comptes en masse

4.3. Ajouter des pièces jointes

Cliquez sur l'onglet « **Pièces jointes** ».


Ensuite, cliquez sur le bouton « **Ajouter** ». Choisissez la pièce jointe (mail, doc , …) et cliquez sur « **Ok** ».



3. Fonctionnalités de GRC AC


5 Recherche et affichage des demandes

Dans la page d'accueil du système GRC, cliquez sur « **Access Management »**. Ensuite, naviguez à la section «**Administrations des demandes d accès »** et cliquez sur « **Demandes de recherche** ».



3. Fonctionnalités de GRC AC


5 Recherche et affichage des demandes



3. Fonctionnalités de GRC AC

5 Recherche et affichage des demandes

Section 1 : Critères de recherche




Il existe plusieurs critères de recherche qui aident à la recherche des demandes créées.

Vous pouvez chercher les demandes par:

- Numéro de la demande
- Nom de demandeur
- Nom de l'utilisateur
- …

Il existe aussi d'autres critères, il suffit de dérouler la liste des critères


Après l'ajout des différents critères, cliquez sur le bouton « **Rechercher** »



3. Fonctionnalités de GRC AC

5 Recherche et affichage des demandes

Section 2 : Affichage du résultat de la recherche



ID de processus	est	Workflow d'approbation de la …
Numéro de demande	est	
Processus de gestion	est	
Domaine fonctionnel	est	
Nom d'un job d'arrière-plan	est	
Numéro d'identification d'un job	est	
ID gestionnaire	est	
Créé par : nom de famille	est	guerd
Créé par : prénom	est	
Nom de famille du gestionnaire	est	

Rechercher | Réinitialiser | Sauvegarder variante comme: | Sauvegarder

Résultats

Journal d'audit | Statut d'instance | Ouvrir | Administration | Annuler l'instance


Vue: [Vue par défaut] | Exporter

Numéro/clé de demande	Description type demande	Description priorité	Statut d'instance	Statut d'approbation d'insta…	Créé par	En suspens par	DateEch.
6000000607	Modifier compte		Terminé	Approuvé	Guerd,Sabrina (SON8413)		31.03.2022
6000000500	Modifier compte		Terminé	Approuvé	Guerd,Sabrina (SON8413)		22.03.2022
6000000498	Nouveau compte		Terminé	Approuvé	Guerd,Sabrina (SON8413)		22.03.2022
6000000420	Modifier compte		Terminé	Approuvé	Guerd,Sabrina (SON8413)		14.03.2022
6000000419	Modifier compte		Terminé	Approuvé	Guerd,Sabrina (SON8413)		14.03.2022
6000000291	Modifier compte		Terminé	Approuvé	Guerd,Sabrina (SON8413)		03.03.2022
6000000288	Modifier compte		Terminé	Approuvé	Guerd,Sabrina (SON8413)		03.03.2022
6000000286	Nouveau compte		Terminé	Approuvé	Guerd,Sabrina (SON8413)		03.03.2022
6000000285	Modifier compte		Terminé	Approuvé	Guerd,Sabrina (SON8413)		03.03.2022
6000000283	Nouveau compte		Terminé	Approuvé	Guerd,Sabrina (SON8413)		03.03.2022

3. Fonctionnalités de GRC AC

6 Recherche et affichage des rôles

Dans la page d'accueil du système GRC, cliquez sur « **Access Management »**. Ensuite, naviguez à la section «**Gestion des rôles»** et cliquez sur « **Recherche de rôle** ».




3. Fonctionnalités de GRC AC

6 Recherche et affichage des rôles

6.1. Rechercher les rôles


Dans la fenêtre qui s'affiche, vous pouvez entrer le critère de recherche et cliquez sur le bouton « **Rechercher** ». La liste des rôles va être affichée.



3. Fonctionnalités de GRC AC

6 Recherche et affichage des rôles

6.2. Afficher les détails d'un rôle



Dans la liste des rôle, sélectionner le rôle. Ensuite, cliquez sur le bouton « **Ouvrir** »



4

Application sur système

سوناطراك

sonatrach

L’Énergie du changement

