## ЛЕКЦИЯ 9 СЪЗДАВАНЕ НА КОМПОНЕНТИ ОТ ВИСОКО РАВНИЩЕ

- Разделяне на модела CedarBog
- Компоненти от високо равнище в модела CedarBog
- Разделяне на модели с региони
- Състояния и преходи между състояния в йерархични модели

### ВЪВЕДЕНИЕ

SIMPLEX MDL поддържа йерархични модели. Това означава, че компонента може да се изгради от подкомпоненти, които са свързани чрез връзки (Connections).

Разгледахме модела CedarBog като единична компонента. Възможно е модела да се раздели. Едно от най-важните свойства на SIMPLEX MDL е, че се позволява моделите да бъдат разделяни по произволен начин без това да влияе върху симулационните резултати.

Ще представим примерно разделяне на модела CedarBog, което съдържа слънцето като източник, езерото, околната среда и мъртвата органична материя.

BASIC COMPONENT Sun1

USE OF UNITS

TIMEUNIT = [a]

DECLARATION OF ELEMENTS

**CONSTANTS** 

Pi(REAL) := 3.14

#### DEPENDENT VARIABLES

**CONTINUOUS** 

```
suns (REAL[kJ/m^2]) := 0 [kJ/m^2] # Слънчева енергия
```

#### DYNAMIC BEHAVIOUR

```
suns := 95.9[kJ/m^2] * (1+0.635 * SIN (2[1/a] * Pi *T));
```

END OF Sun1

Всяка от тези четири компоненти е независима основна компонента. Те са свързани заедно в компонентата от по-високо равнище CedarBog\_High1.

BASIC COMPONENT Lake1

USE OF UNITS TIMEUNIT = [a]

**DECLARATION OF ELEMENTS** 

CONSTANTS
Bio\_Fac (REAL[a]) := 1E-15 [a]

## STATE VARIABLES CONTINUOUS

```
p(REAL[t]) := 0[t], # Растения
```

h(REAL[t]) := 0[t], # Тревопасни

c (REAL[t]) := 0 [t] # Месоядни

## DEPENDENT VARIABLE CONTINUOUS

 $sun\_bio(REAL[t/a]) := 0[t/a]$ 

SENSOR VARIABLE CONTINUOUS

sun (REAL[kJ/m^2]) := 95.9 [kJ/m^2] # Слънчева енергия

DYNAMIC BEHAVIOUR

sun\_bio := sun \* Bio\_Fac;

#### DIFFERENTIAL EQUATIONS

```
p' := sun\_bio - 4.03[1/a] * p;
h' := 0.48[1/a] * p - 17.87[1/a] * h;
c' := 4.85[1/a] * h - 4.65[1/a] * c;
END
```

END OF Lake1

- Променливи, които правят достъпна стойността на променлива от друга компонента се наричат сензорни променливи.
- Ако от вън се внесе променлива, тя трябва да се декларира като сензорна променлива.
- Такъв е случая за променливата sun в компонентата Lake1. Не е необходима съответна декларация за променлива, която ще се експортира. В компонентата Sun1 няма индикация, че друга компонента ще има достъп до променливата suns. Това означава, че всяка величина на модела в компонентата е достъпна отвън без това да се знае вътре в компонента. Този подход се нарича glass-box-concept. Той има предимството, че други компоненти могат да декларират сензорни променливи без да е нужно да се изменя компонентата, чийто променливи са достъпни. В частност не е необходимо да се прекомпилира компонента.

Връзката символизира причинена зависимост, а не поток от материал или енергия. Динамичното поведение на компонентата Lake1 се влияе от променливата sun, чието поведение се определя в компонента Sun1. Това означава, че има причинна връзка от компонента Sun1 към компонента Lake1.

**BASIC COMPONENT Organic1** 

USE OF UNITS

TIMEUNIT = [a]

DECLARATION OF ELEMENTS

STATE VARIABLES CONTINUOUS

o(REAL[t]) := 0[t]

# Мъртва органична материя

#### SENSOR VARIABLES

#### **CONTINUOUS**

```
р (REAL[t]), # Растения
```

h (REAL[t]), # Тревопасни

c (REAL[t]) # Месоядни

#### DYNAMIC BEHAVIOUR

#### DIFFERENTIAL EQUATIONS

o' := 2.55[1/a] \* p + 6.12[1/a] \* h + 1.95[1/a] \* c; END

END OF Organic1

Ще разгледаме основните компоненти Organic1 и Environ1. Тяхното поведение се влияе от променливите на състоянието р, h и с от компонентата Lake.

**BASIC COMPONENT Environ1** 

USE OF UNITS
TIMEUNIT = [a]

DECLARATION OF ELEMENTS

STATE VARIABLES
CONTINUOUS
e (REAL[t]) := 0 [t]

#### SENSOR VARIABLES

#### **CONTINUOUS**

```
р (REAL[t]), # Растения
```

h (REAL[t]), # Тревопасни

c (REAL[t]) # Месоядни

#### DYNAMIC BEHAVIOUR

#### DIFFERENTIAL EQUATIONS

e' := 1.00[1/a] \* p + 6.90[1/a] \* h + 2.70[1/a] \* c;

**END** 

**END OF Environ1** 

Досега бяха описани само основни компоненти. Чрез деклариране на променливи като сензорни, техните стойности се внасят отвън. Връзката все още не е описана. Все още имаме да определим кои променливи от кои компоненти ще се свържат. Тази връзка се дефинира в компоненти от високо равнище.

HIGH LEVEL COMPONENT CedarBog\_High1

#### **SUBCOMPONENTS**

Environ1,

Organic1,

Lake1,

Sun1

#### **COMPONENT CONNECTIONS**

```
Lake1.c --> Organic1.c;
```

Lake1.h --> Organic1.h;

Lake1.p --> Organic1.p;

Sun1.suns --> Lake1.sun;

Lake1.c --> Environ1.c;

Lake1.h --> Environ1.h;

Lake1.p --> Environ1.p;

END OF CedarBog\_High1

#### Забележка:

Динамичното поведение на модела се описва в основната компонента. Компонентите от високо равнище описват само структурата на модела.

Различни връзки могат да имат начало в един и същ елемент.

$$A.s \rightarrow (B.x, C.y)$$
;

е синоним на:

 $A.s \rightarrow B.x;$ 

 $A.s \rightarrow C.y;$ 

Не са позволени множество връзки към един и същ елемент, за да се осигури уникалност.

За да се изпълни модела са необходими следните стъпки:

- 1) Редактират се основните компоненти Sun1, Lake1, Organic1 и Environ1 и компонентата от високо равнище CedarBog\_High1.
- 2) Използва се командата Check Version, за да провери синтаксиса на основните компоненти, за да се преведат в С код. Това ги привежда в състояние Checked (проверена).
- Командата Check Version за компонента от високо равнище CedarBog\_High1 води до изпълнението на следните действия:
- 1) Синтактична проверка на компонентата CedarBog\_High1 и всички нейни подчинени компоненти и превеждането им в С код.
- 2) Проверка на съгласуваността. Тук се проверява дали са валидни връзките, създадени в компонентата от високо равнище.
- Командата Prepare version компилира всички компоненти в обектен код и ги привежда в състояние Prepared (подготвена).

Тогава трябва да се създаде и инсталира модел. На него трябва да му се даде име MCedarBog-Version1. Допълнително трябва да се създаде и стартира нов експеримент ECedarBog-Version1.

Създава се наблюдател. В йерархично структуриран модел трябва да се даде пълния път на наблюдателя, за да следи съответните променливи. Това означава, че трябва да се отбележат имената на моделните величини и имената на компонентите, които той съдържа.

Сега разделяме допълнително модела CedarBog. Компонентата Lake се разбива на три подкомпоненти, за да представи индивидуалните пластове вода. Приема се, че наситеността на слънчевата радиация е различна във всеки пласт.

Трите нива са идентични като структура и динамики. Това означава, че всичките три нива могат да се разглеждат като инстанции на класа Layer2.

Всички константи са запазени заедно, заради опростеност. Трябва да се отчита, че динамичното поведение на всяко равнище да може да се различава. Единственото изменение е добавянето на константата f, която представя различната сила на слънчевата радиация. В описанието на класа Layer2 константата f се инициализира с f : = 1. Тогава всяка инстанция ще получи своя собствена стойност.

Забележка:

Компонентата Layer2 може да се изпълни също като независима основна компонента.

BASIC COMPONENT Layer2

```
USE OF UNITS
TIMEUNIT = [a]
```

DECLARATION OF ELEMENTS
CONSTANT

```
f (REAL) := 1, # Слънчев фактор
Bio_Fac (REAL[a]) := 1E-15 [a]
```

```
STATE VARIABLES
```

#### **CONTINUOUS**

```
p(REAL[t]) := 0[t],
```

$$h(REAL[t]) := 0[t],$$

$$c (REAL[t]) := 0 [t],$$

o 
$$(REAL[t]) := 0 [t],$$

$$e(REAL[t]) := 0[t]$$

#### DEPENDENT VARIABLE

#### **CONTINUOUS**

$$sun\_bio(REAL[t/a]) := 0[t/a]$$

#### SENSOR VARIABLE

#### **CONTINUOUS**

$$sun (REAL[kJ/m^2]) := 0 [kJ/m^2]$$

#### DYNAMIC BEHAVIOUR

```
sun_bio := sun * Bio_Fac;
```

#### DIFFERENTIAL EQUATIONS

```
\begin{split} p' &:= f * sun\_bio - 4.03[1/a] * p; \\ h' &:= 0.48[1/a] * p - 17.87[1/a] * h; \\ c' &:= 4.85[1/a] * h - 4.65[1/a] * c; \\ o' &:= 2.55[1/a] * p + 6.12[1/a] * h + 1.95[1/a] * c; \\ e' &:= 1.00[1/a] * p + 6.90[1/a] * h + 2.70[1/a] * c; \\ END \end{split}
```

END OF Layer2

- В моделното описание за Lake2 трябва първо да регистрираме списъка на подкомпонентите, които той съдържа. Това са трите инстанции на класа Layer2, наречени Layer2\_1, Layer2\_2 и Layer2\_3.
- В началото трите пласта се инициализират идентично. Те са идентични инстанции на един компонентен клас.
- Последователно всички променливи във всяка инстанция могат да получат индивидуални стойности при инициализация. Това се извършва от компонентата от високо равнище, в случаят компонентата Lake2.
- Като допълнение трябва да декларираме променливите в Lake2. В компонентите от по-високо равнище, които са сами по себе си подкомпоненти и могат също да съдържат подкомпоненти, променливите не могат да бъдат променяни.

- Те само могат да преминат от едно равнище в йерархията към друго.
- Декларацията на моделните величини, които се разпространяват отгоре надолу, се извършва чрез входна връзка. Моделните величини, които са декларирани във входна връзка отговарят на сензорни променливи. В този случай връзка може да се създаде при следващото по-високо равнище.
- Декларацията на входна връзка трябва да декларира към коя моделна величина в коя компонента ще премине съответната променлива.
- Затова входната връзка има функции от две части. Тя декларира моделна величина в компонентата и определя с какво ще се свърже тази моделна величина.

Изходните еквиваленти се използват в компонентата от високо равнище, за да декларират моделна величина, която има същата функция в компонентата от повисоко равнище, която има в основната компонента. Тогава те могат да получат достъп отвън чрез връзки съответни на концепцията на стъклената кутия.

По същото време изходните еквиваленти (като входни връзки) описват коя моделна величина от подчинената компонента ще се използва.

# Компоненти от високо равнище в модела CedarBog HIGH LEVEL COMPONENT Lake2

#### **SUBCOMPONENTS**

Layer2\_1 OF CLASS Layer2,

Layer2\_2 OF CLASS Layer2,

Layer2\_3 OF CLASS Layer2

#### INPUT CONNECTIONS

sun --> (Layer2\_1.sun, Layer2\_2.sun, Layer2\_3.sun);

#### **OUTPUT EQUIVALENCES**

```
o1 := Layer2_1.o;
 e1 := Layer2_1.e;
 o2 := Layer2_2.o;
 e2 := Layer2_2.e;
 o3 := Layer2_3.o;
 e3 := Layer2_3.e;
INITIALIZE
 Layer2_1.f := 1;
 Layer2_2.f := 0.8;
 Layer2_3.f := 0.6;
```

END OF Lake2

- Компонентите Sun2, Organic2 и Environ2 са на същото равнище от йерархията като компонентата Lake2. Те са основни компоненти.
- Четирите компоненти Sun1, Lake2, Organic2 и Environ2 трябва да са свързани на най-високото равнище на абстракция в компонентата CedarBog\_High2.

BASIC COMPONENT Sun2

USE OF UNITS
TIMEUNIT = [a]

DECLARATION OF ELEMENTS

**CONSTANTS** 

Pi(REAL) := 3.14

DEPENDENT VARIABLES

**CONTINUOUS** 

suns  $(REAL[kJ/m^2]) := 0 [kJ/m^2]$ 

#### DYNAMIC BEHAVIOUR

suns := 95.9[kJ/m^2] \* (1+0.635 \* SIN (2[1/a] \* Pi \*T));

END OF Sun2

BASIC COMPONENT Organic2

USE OF UNITS
TIMEUNIT = [a]

DECLARATION OF ELEMENTS

DEPENDENT VARIABLES
CONTINUOUS
o (REAL[t]) := 0 [t]

SENSOR VARIABLES

**CONTINUOUS** 

o1 (REAL[t]),

o2 (REAL[t]),

o3 (REAL[t])

#### DYNAMIC BEHAVIOUR

$$o := o1 + o2 + o3;$$

END OF Organic2

**BASIC COMPONENT Environ2** 

USE OF UNITS
TIMEUNIT = [a]

DECLARATION OF ELEMENTS

DEPENDENT VARIABLES
CONTINUOUS
e (REAL[t]) := 0 [t]

SENSOR VARIABLES

**CONTINUOUS** 

e1 (REAL[t]) := 0 [t],

e2 (REAL[t]) := 0 [t],

e3 (REAL[t]) := 0 [t]

DYNAMIC BEHAVIOUR

$$e := e1 + e2 + e3;$$

END OF Environ2

HIGH LEVEL COMPONENT CedarBog\_High2

#### **SUBCOMPONENTS**

Environ2,

Organic2,

Lake2,

Sun2

#### COMPONENT CONNECTIONS

```
Lake2.e1 --> Environ2.e1;
Lake2.e2 --> Environ2.e2;
Lake2.e3 --> Environ2.e3;
Sun2.suns --> Lake2.sun;
Lake2.o1 --> Organic2.o1;
Lake2.o2 --> Organic2.o2;
Lake2.o3 --> Organic2.o3;
```

END OF CedarBog\_High2

Пълният синтаксис за компоненти от високо равнище има вида:

```
high_level_component::=HIGH LEVEL COMPONENT identifier
```

```
[ dimension_constant_definition_part ]
  subcomponent_declaration
[ input_connection_part ]
[ output_equivalence_part ]
[ component_connection_part ]
[ initialization_part ]
  END OF identifier
```

```
Описанието на езика дава следното за input_connection_part:
```

Всички input\_connections са последвани от ключовите думи INPUT CONNECTION или алтернативно INPUT CONNECTIONS.

```
Input_connections имат следната форма:
```

Тя свързва името на моделната величина с input\_ident чрез символа '-->'.

input\_ident се дава чрез:

input\_ident ::= indexed\_identifier '.' identifier

Може да се види, че са позволени само пътища с две равнища. Същото е вярно и за изходните еквиваленти и инициализацията.

В частност е възможно директно да се инициализира само от едно равнище на йерархията към следващо. Следният израз не е позволен:

#### **INITIALIZE**

Lake2.Layer2 $_1.f := 1$ ;

Ако константата f в компонентата CedarBog\_High2 се инициализира, тя първо трябва да се направи достъпна чрез изходен еквивалентен израз в компонента Lake2.

#### **OUTPUT EQUIVALENCE**

 $f1 := Layer2_1.f;$ 

f1 е нормална моделна величина в компонента Lake2, на която може да се присвои стойност в следващата повисока компонента CedarBog\_High2 чрез следния израз:

#### **INITIALIZE**

Lake.f1 : = 1;

За да бъде възможен достъп до моделна величина от подчинени компоненти, в наблюдателя са позволени по-дълги пътища в прозореца за параметрите. Ако например променливата на състоянието р от компонента Layer2\_3 трябва да се запише от наблюдател OLayer2\_3 (наблюдател за променливата на състоянието Layer2\_3), верният път е:

CedarBog\_High2/Lake2/Layer2\_3/p

#### Забележки:

- Компонентите се обработват от стартиращи контроли в реда, в който са декларирани в компонента от високо равнище. Наредбата няма влияние върху симулационния резултат.
- Когато се компилира йерархичен модел, потребителят трябва да се уверим, че сме избрали правилната текуща версия за всички подчинени компоненти.

Моделите Queue и Transport се състоят от индивидуални секции, които се комбинират от основна компонента. Тези секции могат да се изнесат в независими компоненти, които се свързват, за да формират цялостен модел.

Разделяне на модел Queue.

Моделът Queue се състои от източник, опашка, сървър и контейнер. Източникът, сървърът с опашка и контейнера ще бъдат конвертирани в основни компоненти.

HIGH LEVEL COMPONENT Queue5
SUBCOMPONENTS

Source5,

Station5,

Sink5

#### COMPONENT CONNECTION

Source5.OutputP --> Station5.WaitP;

Station5.OutputP --> Sink5.WaitP;

END OF Queue5

В компонентата Source5 новосъздадените работи се събират в регион OutputP. В компонентата от високо равнище Queue5 този регион се свързва с региона WaitP в компонента Station5. Региона WaitP се декларира като сензорна променлива в компонента Station5. Работите се изтриват оттук както се изисква и се преместват в региона Station.

Няма разлика между GET и SEND командите в основна компонента.

Могат да се променят региони, но не и сензорни региони. Сензорните региони не могат да стоят отляво на ADD, GET, SEND, REMOVE или PLACE команда.

**BASIC COMPONENT Source5** 

MOBILE SUBCOMPONENTS OF CLASS Customer5

DECLARATION OF ELEMENTS

STATE VARIABLES

**DISCRETE** 

TArrive (REAL) := 0,

Protocol (LOGICAL) := FALSE

RANDOM VARIABLES

Arrive (REAL) : EXPO

(Mean:=15,LowLimit:=0.5,UpLimit:=75)

**LOCATIONS** 

OutputP (Customer5) := 0 Customer5

#### DYNAMIC BEHAVIOUR

```
# Създаване на задача
WHENEVER T >= TArrive
DO
OutputP^: ADD 1 NEW Customer5;
TArrive^:= T + Arrive;
IF Protocol
DO DISPLAY ("T= %f New customer \n",T); END
END
```

**END OF Source5** 

- Station е деклариран като регион. На него е присвоена подвижна компонента от клас Customer5. На следващия цикъл работата ще се намира в Station. От дясната страна, мястото, от което е преместена подвижната компонента е сензорен регион.
- GET и SEND трябва да се изберат подходящо, за да осигурят, че лявата страна на присвояването съдържа региони.
- За да се постигне това временния регион WaitP се въвежда в спад. Това се използва само за прехвърляне на подвижни компоненти в региона Sink. Тогава те могат да се унищожат.

BASIC COMPONENT Station5

MOBILE SUBCOMPONENTS OF CLASS Customer5

DECLARATION OF ELEMENTS

STATE VARIABLES

**DISCRETE** 

TWork (REAL) := 0,

Protocol (LOGICAL) := FALSE

#### RANDOM VARIABLES

Work (REAL) : EXPO (Mean:=10,LowLimit:=0.32,UpLimit:=50)

#### LOCATIONS

Station (Customer5) := 0 Customer5,

OutputP (Customer5) := 0 Customer5

#### SENSOR LOCATION

WaitP (Customer5)

#### DYNAMIC BEHAVIOUR

```
# Начало на обработката
```

```
WHENEVER (NUMBER(Station)=0) AND (NUMBER(WaitP)>0)
```

DO Station<sup>^</sup>: FROM WaitP GET Customer5[1];

 $TWork^{\wedge} := T + Work;$ 

IF Protocol

DO DISPLAY ("T= %f Cust. enters Station \n",T); END

**END** 

```
# Край на обработката
WHENEVER (T \ge TWork) AND
 (NUMBER(Station)=1)
DO
 Station<sup>^</sup>: TO OutputP SEND Customer5[1];
 IF Protocol
 DO DISPLAY ("T= %f Cust. leaves Station \n",T);
 END
END
END OF Station5
```

**BASIC COMPONENT Sink5** 

MOBILE SUBCOMPONENTS OF CLASS Customer5

DECLARATION OF ELEMENTS

STATE VARIABLES
DISCRETE
Protocol (LOGICAL) := FALSE

#### **LOCATIONS**

Sink (Customer5) := 0 Customer5

SENSOR LOCATION WaitP (Customer5)

#### DYNAMIC BEHAVIOUR

# Преместване на задачи към контейнера WHENEVER NUMBER(WaitP) >= 1 DO Sink^: FROM WaitP GET Customer5[1];

**END** 

```
# Унищожаване на задачи
WHENEVER NUMBER(Sink) >= 4
DO
 Sink<sup>^</sup>: REMOVE Customer5{ALL};
 IF Protocol
 DO DISPLAY("T= %f 4 Customers destroyed \n",
 T); END
END
```

END OF Sink5

Всички преходи на състоянията са начално в една основна компонента. Добра идея е да се направят индивидуални сегменти като WaitP или Station1 в отделни компоненти, които са свързвани заедно в компонента от високо равнище Trans2.

Поради тяхната подобност, всяка от компонентите QTaxi1, QTaxi2 и Road1, Road2 се разглежда като членове на класове съответно QTaxi\_2 и Road\_2.

#### HIGH LEVEL COMPONENT Trans2

#### **SUBCOMPONENTS**

WaitP2,

QTaxi1 OF CLASS QTaxi\_2,

QTaxi2 OF CLASS QTaxi\_2,

Road1 OF CLASS Road\_2,

Road2 OF CLASS Road\_2,

Station1\_2,

Station2\_2

#### COMPONENT CONNECTIONS

```
# Региони
```

```
QTaxi1.LocQTaxi --> Station1_2.LocQTaxi;
```

WaitP2.LocWaitP --> Station1\_2.LocWaitP;

Station1\_2.LocSta1 --> Road1.LocSta;

Road1.LocRoad --> QTaxi2.LocRoad;

QTaxi2.LocQTaxi --> Station2\_2.LocQTaxi;

Station2\_2.LocSta2 --> Road2.LocSta;

Road2.LocRoad --> QTaxi1.LocRoad;

```
# Променливи на състоянието

Station1_2.TLoad --> Road1.TLoad;

Station2_2.TUnload --> Road2.TLoad;
```

#### **INITIALIZE**

```
Road1.RoadN := 1;
Road2.RoadN := 2;
QTaxi1.QTaxiN := 1;
QTaxi2.QTaxiN := 2;
```

END OF Trans2

Аналогично се извършва инициализацията с 10 таксита на Trans1 в компонента QTaxi1. Инициализацията се извършва след създаването на експеримента и първото изпълнение чрез избирането на Break0. Тогава може да се използва командата Model Parameters в контекстното меню.

В прозореца на измененията QTaxi1 може да се разшири и тогава да се избере региона LocQTaxi. След натискане на бутона Change се появява входно поле, в което на броя на подвижните компоненти може да се даде стойност 10. В дясната част на прозореца на измененията се показва командата

AddMobile/Trans2/QTaxi1/LocQTaxi 10

Промяната може да се провери чрез проверка на стойностите за следващия сегмент на следващото изпълнение. Това се постига чрез избиране на Break0 и изпълняване на командата Show Initial State.

BASIC COMPONENT QTaxi\_2

MOBILE SUBCOMPONENTS OF CLASS Taxi2
DECLARATION OF ELEMENTS
STATE VARIABLES

QTaxiN(INTEGER) := 1, # Номер на QTaxi

Protocol(LOGICAL) := FALSE, # Контрол на

протокола

TaxiOu(INTEGER) := 0 # Taкси излиза от маршрут

TRANSITION INDICATORS

Print

**LOCATIONS** 

LocQTaxi (Taxi2) := 0 Taxi2

SENSOR LOCATIONS

LocRoad(Taxi2)

### DYNAMIC BEHAVIOUR

```
ON START
DO
 IF QTaxiN = 1
 DO
  LocQTaxi^: FROM LocQTaxi GET Taxi2{ALL i}
  CHANGING
   TaxiN^{\wedge} := i;
  END
```

```
IF Protocol
  DO
   DISPLAY(" T= %f Component QTaxi%ld \n", T,
 QTaxiN);
   DISPLAY(" Numbering of Taxis \n\n");
  END
 END
END
```

```
IF NUMBER(LocRoad) > 0
DO
 WHENEVER T >= LocRoad: Taxi2[1]. TTravel
 DO
  LocQTaxi<sup>^</sup>: FROM LocRoad GET Taxi2[1];
  TaxiOu<sup>^</sup> := LocRoad:Taxi2[1].TaxiN;
   SIGNAL Print;
 END
END
```

```
# Изходна функция
ON Print
DO
 IF Protocol
 DO
  DISPLAY(" T= %f Component QTaxi%ld \n", T,
  QTaxiN);
  DISPLAY(" Taxi Number %ld enters QTaxi%ld \n\n",
         TaxiOu, QTaxiN);
 END
END
END OF QTaxi_2
```

BASIC COMPONENT WaitP2

MOBILE SUBCOMPONENTS OF CLASS

Customer2

DECLARATION OF ELEMENTS
STATE VARIABLES

TNext(REAL) := 0

Protocol(LOGICAL) := FALSE

### RANDOM VARIABLES

ZArrive(REAL):

EXPO(Mean:=10,LowLimit:=0.32,UpLimit:=50)

TRANSITION INDICATORS

Print

**LOCATIONS** 

LocWaitP(Customer2) := 0 Customer2

DYNAMIC BEHAVIOUR

WHENEVER T >= TNext

DO

LocWaitP<sup>^</sup>: ADD 1 NEW Customer2;

 $TNext^* := T + ZArrive;$ 

SIGNAL Print;

**END** 

```
ON Print
DO IF Protocol
 DO
  DISPLAY(" T = \%f Component WaitP \n", T);
  DISPLAY(" Cust. enters WaitP\n");
  DISPLAY(" Next generation TNext = \%f \n",TNext);
  DISPLAY(" Number of cust. in WaitP2 = %ld
  \n'', NUMBER(LocWaitP));
 END
         END OF WaitP2
END
```

BASIC COMPONENT Station1\_2
MOBILE SUBCOMPONENTS OF CLASS Taxi2,Customer2
DECLARATION OF ELEMENTS

**CONSTANTS** 

Load(REAL) := 3

STATE VARIABLES

TLoad (REAL) := 0,

Protocol(LOGICAL) := FALSE

### TRANSITION INDICATORS

Print1,

Print2

LOCATIONS

LocSta1(Taxi2) := 0 Taxi2

### SENSOR LOCATIONS

LocWaitP(Customer2),

LocQTaxi(Taxi2)

```
DYNAMIC BEHAVIOUR
WHENEVER (NUMBER(LocWaitP) > 0) AND
 (NUMBER(LocQTaxi) > 0) AND
    (NUMBER(LocSta1) = 0)
DO
 LocSta1<sup>^</sup>: FROM LocQTaxi GET Taxi2[1];
 SIGNAL Print1;
END
```

```
IF NUMBER(LocSta1) = 1
DO
 WHENEVER NUMBER(LocSta1:Taxi2[1].Seat) = 0
 DO
  LocSta1:Taxi2[1].Seat^: FROM LocWaitP GET
       Customer2{ALL i \mid i \le 4};
  TLoad^{\wedge} := T + Load;
  SIGNAL Print2;
 END
END
```

```
ON Print1
DO
 IF Protocol
 DO
  DISPLAY(" T = \%f Component Station 1 \n'', T);
  DISPLAY(" Taxi Number %ld enters Station1 \n\n",
          LocSta1:Taxi2[1].TaxiN);
 END
END
```

```
ON Print2
DO
 IF Protocol
 DO
  DISPLAY(" T= %f Component Station1 \n",T);
  DISPLAY(" Taxi Number %ld, Num. cust. %ld \n",
         LocSta1:Taxi2[1].TaxiN,
         NUMBER(LocSta1:Taxi2[1].Seat));
  DISPLAY(" End loading in T = \% f \ln, TLoad);
 END
END
END OF Station1_2
```

BASIC COMPONENT Station2\_2

MOBILE SUBCOMPONENTS OF CLASS Taxi2, Customer2

DECLARATION OF ELEMENTS

**CONSTANT** 

Unload(REAL) := 2

STATE VARIABLES

TUnload (REAL) := 0,

Protocol(LOGICAL) := FALSE,

CustomN (INTEGER) := 0

### TRANSITION INDICATORS

Print1,

Print2

### **LOCATIONS**

LocSta2(Taxi2) := 0 Taxi2

### SENSOR LOCATIONS

LocQTaxi(Taxi2)

DYNAMIC BEHAVIOUR

```
WHENEVER (NUMBER(LocSta2) = 0) AND (NUMBER(LocQTaxi) >0)
```

DO

LocSta2<sup>^</sup>: FROM LocQTaxi GET Taxi2[1];

SIGNAL Print1;

**END** 

```
IF NUMBER(LocSta2) =1
DO
 WHENEVER NUMBER(LocSta2:Taxi2[1].Seat) >0
 DO
  LocSta2:Taxi2[1].Seat^: REMOVE Customer2{ALL};
  TUnload^{\wedge} := T + Unload;
  CustomN<sup>^</sup> := NUMBER(LocSta2:Taxi2[1].Seat);
  SIGNAL Print2;
 END
END
```

```
ON Print1
DO
 IF Protocol
 DO
  DISPLAY(" T = \%f Component Station 2 \n'', T);
  DISPLAY(" Taxi number %ld enters Station2 \n\n",
          LocSta2:Taxi2[1].TaxiN);
 END
END
```

```
ON Print2
DO
 IF Protocol
 DO
  DISPLAY(" T = \%f Component Station 2 \n'', T);
  DISPLAY(" Taxi number %ld num. cust. %ld \n",
         LocSta2:Taxi2[1].TaxiN,CustomN);
  DISPLAY(" Unloading ends in %f \n\n",TUnload);
 END
       END OF Station2_2
END
```

BASIC COMPONENT Road\_2
MOBILE SUBCOMPONENTS OF CLASS Taxi2
DECLARATION OF ELEMENTS

STATE VARIABLES

**DISCRETE** 

RoadN (INTEGER) := 1,

Protocol(LOGICAL) := FALSE,

TaxiIn (INTEGER) := 0

CONTINUOUS

TaxiTT(REAL) := 0

#### SENSOR VARIABLES

TLoad(REAL) := 0

#### RANDOM VARIABLES

ZTravel(REAL) :GAUSS(Mean:=36,Sigma:=10,LowLimit:=0,UpLimit:=72)

#### TRANSITION INDICATORS

Print

#### **LOCATIONS**

LocRoad(Taxi2 ORDERED BY INC TTravel) := 0 Taxi2

#### SENSOR LOCATIONS

LocSta(Taxi2)

```
DYNAMIC BEHAVIOUR
```

```
ON ^T >= TLoad^
        LocRoad<sup>^</sup>: FROM LocSta GET Taxi2[1]
DO
  CHANGING
    TTravel^* := T + ZTravel;
  END
 TaxiIn^ := LocSta:Taxi2[1].TaxiN;
 TaxiTT^{*} := T + ZTravel;
 SIGNAL Print;
END
```

```
ON Print
DO
 IF Protocol
 DO
  DISPLAY(" T= %f Component Road%ld \n", T, RoadN);
  DISPLAY(" Taxi number %ld enters Road%ld \n",
         TaxiIn, RoadN);
  DISPLAY(" End travelling in T = \% f \ln T;
 END
          END OF Road 2
END
```

Масиви от компоненти.

Разглеждаме модела Queue5.

Вместо само един сървър сега моделът ще използва последователност от три сървъра.

Начално можем да използваме концепцията на класа и да декларираме различни инстанции на клас Station. Компонентата Station представя описанието на класа.

Моделът може да се подобри от един от тези три сървъра чрез заместване на компонента от високо равнище Queue5 с компонента от високо равнище Queue6.

Тъй като компонентата Station се среща няколко пъти в модела, извежданията не могат да се асоциират уникално с всеки един сървър, когато протоколът е включен (Protocol = TRUE). Информацията може да се идентифицира чрез даване на всеки сървър на уникален номер StationN. Инициализацията се осъществява в компонента от високо равнище Queue6.

HIGH LEVEL COMPONENT Queue6

### **SUBCOMPONENTS**

Source6,

Station\_1 OF CLASS Station6,

Station\_2 OF CLASS Station6,

Station\_3 OF CLASS Station6,

Sink6

### COMPONENT CONNECTION

END OF Queue6

```
Source6.OutputP --> Station_1.WaitP;
 Station_1.OutputP --> Station_2.WaitP;
 Station_2.OutputP --> Station_3.WaitP;
 Station_3.OutputP --> Sink6.WaitP;
INITIALIZE
 Station 1.StationN := 1;
 Station_2.StationN := 2;
 Station 3.StationN := 3;
```

**BASIC COMPONENT Station6** 

MOBILE SUBCOMPONENTS OF CLASS

**Customer6** 

**DECLARATION OF ELEMENTS** 

STATE VARIABLES

DISCRETE

TWork (REAL) := 0,

StationN (INTEGER) := 0,

Protocol (LOGICAL) := FALSE

### RANDOM VARIABLES

Work (REAL) : EXPO (Mean := 10,LowLimit:=0.32,UpLimit:=50)

### **LOCATIONS**

Station (Customer6) := 0 Customer6,

OutputP (Customer6) := 0 Customer6

### SENSOR LOCATION

WaitP (Customer6)

```
DYNAMIC BEHAVIOUR
WHENEVER (NUMBER(Station)=0) AND
  (NUMBER(WaitP)>0)
DO
 Station<sup>^</sup>: FROM WaitP GET Customer6[1];
 TWork^{\wedge} := T + Work;
 IF Protocol
 DO DISPLAY ("T= %f Cust. enters Station%ld \n",T,
  StationN); END
END
```

```
WHENEVER (T \ge TWork) AND
 (NUMBER(Station)=1)
DO
 Station<sup>^</sup>: TO OutputP SEND Customer6[1];
 IF Protocol
 DO DISPLAY ("T= %f Cust. leaves Station%ld
 \n",T, StationN); END
END
```

END OF Station6

По-нататъшно опростяване може да се направи чрез използване на възможностите SIMPLEX MDL, за да се декларират масиви от компоненти.

Позволени са всички операции. Това дава възможност за много ясна и сбита бележка за големи модели с много връзки между компонентите на един и същ клас.

HIGH LEVEL COMPONENT Queue7

**SUBCOMPONENTS** 

Source7,

ARRAY [3] Station7,

Sink7

### COMPONENT CONNECTION

```
Source7.OutputP --> Station7[1].WaitP;
Station7[i OF 1..2].OutputP -->
Station7[i+1].WaitP;
Station7[3].OutputP --> Sink7.WaitP;
```

### **INITIALIZE**

Station7{ALL i}.StationN := i;

END OF Queue7

# Състояния и преходи между състоянията в йерархични модели

- С добавянето на подкомпоненти трябва да се прибавят понататъшните състояния.
- Разглеждаме йерархичен модел с подкомпоненти и компоненти от високо равнище, които ще бъдат използвани, за да илюстрират състояния и преходите между състоянията. На най-ниското равнище са основните компоненти A1, A2, B1, B2 и C. Компонентите B1, B2 и C са част от компонента D на следващото по-високо равнище. Накрая компонентите A1, A2 и D се свързват, за да формират компонента E.
- Компонента D се състои от подкомпоненти В1, В2 и С. Сама по себе си D е подкомпонента на Е. От гледна точка на D, Е е подкомпонента.

Състояния, използвани в управлението на моделната библиотека.

• Непроверена.

Компонента има такова състояние веднага след като се създаде. Това може да се случи или чрез редактиране (текстово или графично) или чрез операция за копиране. Също в това състояние влизат версиите, чийто MDL код се променя и чийто синтаксис и интерфейси все още не са проверени за вярност.

• Синтаксис Наред.

В това средно състояние синтаксиса на компонента е бил променен, но не и съвместимостта на интерфейсите към подкомпонентите.

• Проверена.

MDL компилаторът е превел компонента в С код успешно.

• Подготвена.

Тук се компилира С кода в обектен код.

Компонента влиза в състояние Синтаксис Наред, когато е сигурно, че описанието на модела в SIMPLEX MDL е вярно. Проверката дали подчинени компоненти са съвместими с компоненти от високо равнище вече не се изпълнява.

### Пример:

Компонентите от високо равнище могат например да опишат две променливи в различни компоненти, които ще се свързват. Ако описанието е синтактично вярно, компонентата може да влезе в състояние Синтаксис наред. В това състояние не е сигурно, че и двете променливи са декларирани в компоненти от ниско равнище, тъй като няма извършена проверка за съвместимост.

Само компоненти от високо равнище могат да бъдат в състояние Синтаксис наред. Основните компоненти на най-ниското равнище на йерархията не могат да бъдат в това състояние.

- 1. Компонента в състояние Непроверена се премества в състояние Синтаксис Наред чрез MDL компилатор, когато се определи, че синтаксиса му е правилен.
- 2. Преходът от състояние Синтаксис Наред към Проверена се извършва, когато MDL компилатора успешно провери съвместимостта на компонентата.
- 3. Компонента е в състояние подготвена, когато С кода е компилиран успешно.
- 4. Когато MDL кода на всяка компонента се промени, тя се връща в състояние Непроверена.

Ако се направят по-нататъшни промени надолу в йерархията на симулационния модел вместо на MDL кода на самата компонента, тогава всички компоненти от по-високо равнище, които са били поне в състояние Проверена, се връщат към състояние Синтаксис наред. Това е следствие от факта, че въпреки че, MDL кода на компонента от високо равнище е все още синтактично коректен, измененията на подчинените компоненти могат да причинят интерфейсите вече да не са верни. Например променлива, която се нуждае от компоненти от високо равнище може да се преименува или изтрива в подчинена компонента.

#### Забележки:

- Системата на моделна библиотека съхранява и управлява файлове, отговарящи на всички предишни състояния на компонента в по-напреднало състояние.
- MDL версията на основна компонента, която е например в състояние Проверена, все още съществува. Командата Edit version... получава достъп до тази MDL версия. Тази команда става налична, когато се избере компонентна версия.
- Когато се измени компонента чрез командата Edit version..., компонентата влиза в състояние Неопределена. Файлът, съдържащ С версията на компонента (в състояние Проверена) се изтрива.

Процесът на превод, и на преходи между състоянията са засегват от потребителските команди New component, Copy, Edit version..., Check version и Current version.

• New component – нова компонента

Създава нова компонента. Компонентата е в състояние Непроверена.

• Сору – копиране

Компонентата е в състояние Непроверена.

• Edit version... - редактиране на версия...

Сменя компонента.

Изменената компонента влиза в състояние Непроверена. Ако модела е йерархичен, управлението на моделната библиотека осигурява, че състоянието на всички компоненти от високо, равнище се променя на Синтаксис Наред. Всички компоненти, които са подкомпоненти на променената компонента запазват състоянието си.

- Check version
- Синтактична проверка и проверка за съвместимост . Превеждане на С.
- Командата Check version премества компонента от състояние Неопределена в състояние Проверена.
- Тогава основните компоненти имат проверен синтаксис. Ако има синтактични грешки, се извежда съобщение за грешка. Грешката може да се поправи с командата Edit version... Когато синтаксисът е правилен се извършва превод в С. Тогава компонентата е в състояние Проверена.

- Ако командата Prepare version е приложена на компоненти от високо равнище, се извършват следните действия:
- 1. Синтактична проверка на компоненти от по-високо равнище и преход в С.

Състояние на компонентата Синтаксис Наред.

- 2. Превод на всички подчинени компоненти.
- Тези компоненти преминават в състояние Проверени.
- 3. Проверка за съвместимост.
- Премества компонентите от по-високо равнище в състояние Проверени. Ако проверката за съвместимост открива грешка, компонентата от повисоко равнище остава в състояние Синтаксис Наред.

– Prepare version – подготви версия

Компилира до обектен код.

Командата Prepare version привежда компонентата от състояние Checked в състояние Prepared. Компонента и всичките му подкомпоненти се компилират в обектен код и преминават в състояние Подготвена.

Командата Prepare version съдържа извикване на командата Check version за всички компоненти, които все още не са в състояние Проверени. Така командата Prepare version прави възможен прехода от състояние Непроверена в състояние Подготвена. Извикването (ръчно) на Check version в такъв случай не е необходимо.

- Current version текуща версия
- Една версия се избира като текуща версия, която се използва в йерархичния модел.
- При йерархичните модели е важно да се осигури, че когато се представят няколко версии на подчинени компоненти, вярната версия се избира за текуща.
- Истинското преимущество на концепцията на версията се изяснява, когато се използват йерархично структурирани модели. Управлението на моделната библиотека автоматично осигурява, че от всички възможни версии винаги се използва текущата. Не са необходими промени за описанието на модела, когато се промени версия.

Следващата фигура показва компонента С в 2 различни версии. Командата Current version може да се използва, за да се специфицира текущата версия. Текущата версия е тази, която се интегрира в модела.

Фигурата показва също, че версиите могат да имат различни нива на сложност. Всички версии трябва да имат идентичен интерфейс към външния свят. Може да се види, че входната и изходната точка е една и съща, въпреки различната вътрешна структура.

Концепцията на версията има две приложения:

- Могат да се изучат изменения на модела.
- Първо се изгражда проста версия (бърз прототип), която може да се замести по-късно от по-подробна версия.