Канален слой: Контрол на грешките

Канален слой: Контрол на грешките

Справяне с:

Изгубени кадри

- Кадри недостигнали до получателя Установени с помощта на поредни номера
- Възстановени чрез повторно предаване (за трафик чувствителен към загуби) или интерполация/екстраполация (за трафик чувствителен към закъснения)

Повредени кадри

Разпознаваем кадър пристига, но някои битове (в неизвестни позиции) са сгрешени

2 подхода:

- Бракуване на кадъра, т.е. данните, пренасяни от кадъра, не се изпращат към горния слой (за трафик чувствителен към загуби)
- Признаване на кадъра, като се разчита на горните слоеве да се справят с грешките.

 — Укриване/маскиране на грешки (error concealment)

- Заглавната част на кадъра трябва да е без грешки
 Грешките в данните се коригират в по-горните слоеве с помощта на използване на излишъка в тях (redundancy) или с помощта на
- интерполация/екстраполация на другите им стойности За трафик чувствителен към загуби (глас, видео, мултимедия)
- Намалява изискванията към надеждността и потреблението на енергия, но с цената на по-големи изчислителни усилия

Контрол на грешките: Видове

- Закъсняващ контрол, използващ обратна връзка (Backward Error Control, BEC)

 Всеки кадър съдържа само достатъчно излишна информация, позволявща на получателя да открие дали има грешки, но не и тяхното местоположение.

 Използва се повторно предаване на сгрешения кадър

 За прупосорни кадър

 - За двупосочни канали

3

5

- Използва се в каналния, мрежовия и транспорния слой ${
 m extbf{Ho-manko}}$ излишък / ${
 m extbf{no-eвтин}}$ метод
- Изпреварващ контрол, без обратна връзка (Forward Error Control, FEC)
 - Всеки кадър съдържа повече излишна информация, така че получателят може да открие кои точно от получените битовете са сгрешени.

 - Корекция на грешките се извъшва чрез инвертиране на битовете, за които е установено, че са сгрешени. За еднопосочни канали (напр. носители на информация като CD, DVD) или канали с голямо време за разпространение на сигнала (сателитни, космически)
 - Използва се във физическия слой при предаване по зашумени (напр безжични) канали или в по-горните слоеве за мултимедиен трафик, предаван в реално време

ARO: Схеми за потвърждение

По-голям излишък / по-скъп метод

2

Закъсняващ контрол, използващ обратна връзка (ВЕС)

- Базиран на алгоритми за контрол на грешките и схеми за контрол на повторното предаване
 - Известни с общото наименование "Автоматична заявка за повторно предаване" (Automatic Repeat reQuest, ARQ)
 - Целта на ARQ е да превърне ненадеждния канал в надежден
- Използва кодиране в канала (channel coding), за постигане на надеждно откриване на грешки.
 - <u>Примерни кодове:</u> проверка по четност (parity check), контролна сума (checksum), цикличен код (CRC).

4

Откриване на грешки Положителна квитанция Отрицателна Положителна квитанция с повторно предаване с повторно предаване (Positive Acknowledgment with Retransmission, PAR) (<u>N</u>egative <u>A</u>cknowledgement Повторно предаване (timeout) NAK)

ARQ: PAR

- Получателят връща положителна квитанция/потвърждение (АСК) за успешно получените (без грешки) кадри
- Подателят предава повторно кадрите, които не са били потвърдени в рамките на определен период от време (timeout)
- Квитанцията има същия номер като:
 - Следващия кадър, очакван от получателя
 - По-често използван метод
 - или последния успешно получен кадър

проф. Иван Ганчев

6


ARQ: NAK

- Получателят връща отрицателна квитанция (NAK) за кадър, в който е била открита грешка.
- Подателят предава повторно кадъра
- Видове реализации
 - Подателят предава повторно всички кадри, започвайки от този, за който е била получена отрицателна квитанция.
 - Връщане към N-та позиция назад (Go-Back-N)
 - Подателят предава повторно <u>само кадъра</u>, за който е била получена отрицателна квитанция.
 - Избирателно отхвърляне (Selective-Reject)

• Различни подходи

- Selective-Reject игнорира кадрите получени непоред и изпраща NAK само за повредените кадъра
- Go-Back-N изпраща NAK и за кадрите получени непоред

7



8

ARQ: Stop-and-Wait

Подател

- Предава един кадър и стартира таймер
- Спира и изчаква потвърждение преди изпращането на следващия кадър
- Ако получи NAK преди изтичане на времето (или не получи ACK или NAK до изтичане на времето), предава повторно кадъра.
 - Повторно предаваните копия имат същия номер като оригиналния кадър, което позволява на получателя да открива дубликатите (т.е. копията на един и същ кадър).
- Ако получи АСК преди изтичане на времето, предава следващия кадър, номериран по mod 2 (т.е. употребяват се редуващи номера: 0, 1, 0, 1, ...)


• Получател

- Получава кадър и го проверява за грешки
- Ако няма грешки, отговоря с АСК.
- Ако има грешки, отговоря с NAK (или мълчание).

9



10



Stop-and-Wait ARQ: Изгубено ACK
Sender

Time out

Lost

ACK 1

ACK 1


ACK 1


Time

Time


Time


12





ARQ: Метод на плъзгащия се прозорец (прозорец на подателя) Window size (W) Sent and acknowledged acknowledge sent Cannot be sent 7 0 1 2 2 4 to fix the size of the window **Pointer** Moves to the right when frames are sent Moves to the right when ACKs are received 15







проф. Иван Ганчев

ARQ: Go-Back-N

- Базиран на метода на плъзгащия се прозорец

 Прозорец (с размер *W*), използван за контролиране броя на кадрите, които могат да се изпратят по канала без да се чака потвърждение.
- Подател
 - Може да изпрати няколко кадъра (един след друг) Използва буфер с размер, побиращ до $W=2^{m-1}$ кадъра.
- Стартира отделен таймер за всеки изпратен кадър
- Получател

 - Приема кадрите само поред!

 Т.е. отхвърля кадри, които са получени правилно, но не поред. Използва буфер само за 1 кадър

 - Използва буфер само за 1 кадър
 Ако приетият кадър е с очаквания пореден номер,
 го проверява за грешки:

 Ако има грешки, изпраща потвърждение АСК.

 Ако има грешки, изпраща потвърждение АСК.


 Ако има грешки, отговоря с NАК (или не отговаря изобщо).

 Отхърля съответния кадър без грешка.

 докато не получи пак този кадър без грешка.

 Подателят грябва да се върне обратно и да изпрати отново този кадър,
 и вечики следващи кадри от прозорена, независимо дали вече са били и всички следващи кадри от прозореца, независимо дали вече изпратени или не!
 Ако полученият кадър не е с очаквания поредния номер, го
 - отхвърля (заедно с всички следващи кадри до получаването на този същия кадър) и отговоря с NAK (или с мълчание).

19



20



Go-Back-N ARQ: Повреден кадър Data 0 ACK 3 NAK 3 Подател: Получател: • Получава NAKi • Открива грешка в кадър i• Предава повторно кадър i и всички • Изпраща NAK*i* следващи кадри от прозореца!

21


22



Go-Back-N ARQ (без NAK): Изгубен кадър 01234567012 0 1 2 3 4 5 6 7 Initial 2 3 4 5 6 7 Arriva 2 3 4 5 6 7 Arriv 0 1234567 Ar 01234567 012 34567012 адри 1, 2 и 3 е отговор на 01234567012 Figure 11.17

23






28

Go-Back-N ARQ: Предимства и недостатъци

- Предимства
 - Малък буфер за получателя
 - Проста логика за подателя
- Недостатъци
 - Увеличен брой повторни предавания
 - Вероятно повторно предаване на кадри, получени вече веднъж правилно (но не поред)
 - Излишен разход на енергия
 - Сериозен проблем за мобилни устройства, захранвани с батерии.

27



Рiggybacking

Всеки кадър има 2 номериращи полета:

Пореден номер на самия кадър

Пореден номер на АСК/NАК в обратната посока


Ако даден възел има за изпращане данни и АСК/NАК, той ги изпраща заедно в един кадър, а не в 2 отделни кадъра.


Спестяват се комуник. ресурси


Ако даден възел има данни за изпращане, но няма нови АСК/NАК, той повтаря последното изпратено АСК/NAK.


Котато другия комуникиращ възел получи дублиращо АСК/NAK, той просто го игнорира.


Ако възел има ново АСК/NAK за изпращане, но не и нови данни, той изпраща АСК/NAK контролен кадър.

















Хибридни ARQ (Hybrid ARQ, H-ARQ)

- Съчетават изпреварващ контрол (FEC) с ARQ за постигане на <u>по-ефективно използване на канала</u> и <u>по-висока производителност</u>
- Ако е необходимо повторно предаване, получателят запазва кадъра и по-късно го комбинира с неговите повторно предадени копия за възстановяването му без грешки.
 - Дори ако повторно предадените копия са повредени, тяхната комбинация може да доведе до безгрешен вариант.
- Работи по-добре от оригиналния ARQ в условия, предразполагащи към <u>лошо качество на сигнала</u>, но за сметка на значително <u>по-ниска производителност</u> в условия, позволяващи <u>добро качество на сигнала</u>.
- Използва в стандартите HSDPA и HSUPA, като осигурява високоскоростно предаване на данни в UMTS клетъчни мрежи, както и в стандарта IEEE 802.16-2005 за мобилен широколентов безжичен достъп (WiMAX).

38

H-ARQ: Схеми за реализация


- Комбинирано преследване (chase combining, CC)
 - Подателят предава повторно всеки път едно и също копие на кадъра (кодирано със слаб/олекотен FEC)
 - <u>Вариация:</u> FEC се прилага само за повторно предаваните копия; оригиналният кадър се предава без FEC.
 - Получателят (декодерьт) съчетава различните копия на кадъра, претеглени според техния SNR
 - Например, с помощта на мажоритарен вот (бит по бит).
- Нарастващ излишък (incremental redundancy, IR)
 - Подателят изпраща копия на кадъра с различен излишък, в съответствие с показателя за качество на канала (feedback channel quality indicator, CQI).
 - Представя се по-добре от СС, но с цената на повишена сложност.
 - По-голям буфер в приемника
 - По-сложна схема

39

Кодиране в канала (шумоустойчиво кодиране)

- Видове грешки и кодове
- Принципи за откриване и коригиране на грешки
- Примерни кодове
 - За откриване на грешки
 - За коригиране на грешки

40



Видове кодове


- За изолирани грешки
 - $-\frac{\text{Кодове за откриване на грешки}}{(\text{проверка по четност, ...})}$
 - Кодове за коригиране на грешки (кодове на Хеминг, конволюционни кодове, ...)
- За пакетни грешки
 - Кодове за откриване на грешки (циклични кодове, ...)
 - Кодове за коригиране на грешки (код на Рийд-Соломон, ...)
- Техника за декорелиране на пакетни грешки (interleaving)
 - Позволява използването на код за изолирани грешки за борба с пакетни грешки

41


Кодове, използвани по-нататък в лекцията

- Блокови кодове
 - Информационната поредица е разделена на блокове
 - Контролни битове се добавят към всеки блок
- Системни кодове
 - Информационните битове се предават директно, без промяна.
- Линейни кодове
 - Контролните битове са <u>линейна функция</u> на информационните битове, например XOR.

43



45



47

Кодове за откриване/коригиране на грешки:
 Кодова дума/комбинация Redundancy
 Data (k) bits (r) bits

 Total k+r bits


 k/n - кодова скорост


В блоковите кодове, информационните битове са разделени на блокове, състоящи се от k бита. След това към всеки блок се добавят r контролни бита (чрез използване на някаква математическа функция). Получената n-битова комбинация (n=k+r) се нарича k00000 дума.

44












Кодове за откриване/коригиране на грешки: Синдром Data 1010000000010101 Няма грешки (иоже би)! Accept Generating Checking function function S#O Obtain the Има грешки syndrome (S) 1011101 (с абсолютна Redundancy check увереност)! Receive Sender Data & redundancy check 1011101 1010000000010101




51
















Контролна сума в ТСР/IР протоколен стек

• 16-битови секции, сумирани по mod 2¹⁶

- Прост код

- Слаба защита от грешки

- Подобрение: Включване на позиционни компоненти, добавящи произведението на данните и тяхната позиция към сумата.

• Контролна сума на Флетчър (Fletcher).

• Контролна сума на Адлер (Adler) – по-добър код!

• IPv4

- Само заглавната част на пакета е защитена

• TCP, UDP, ICMP, ...

- Защитени са заглавната част + полето за данни

• IPv6

- Няма контрол на грешките!

59 60

Циклични кодове

(Cyclic Redundancy Check, CRC)


- Много добре дефинирана структура
- Прости за реализация
- Всяко циклично преместване на битове в кодова дума води до друга кодова дума на същия код
- Генерират се от генераторен полином (generator)
 - Всички валидни кодови думи на даден код се делят без остатък на генераторния полином
- Лесно е да се провери дали дадена кодова дума е получена с грешки
 - Ако остатъкът от това деление е различен от 0
- Кодовите думи се представят също като полиноми

CRC (n, k) код Може да се запише и като *CRC-r* $m{n}$: дължина на код. дума $m{k}$: брой на инф. битове Генераторен полином $r = \vec{n} - k$: брой на контр. битове G(x)Подател Генерира r контролни бита \cdot r е степента на генераторния полином G(x)+ x + 1За целта добавя r нули след инф. битове (блока с данни, който трябва да се кодира). Разделя резултата на G(x) и определя *остатька* Остатъкът съдържа контрол. битове Добавя остатька след инф. битове • Т.е. (данни | остатьк) = кодова дума Изпраща n=k+r бита 0 1 Валидна код. дума, която се дели без остатък на *G(x)* Получател Разделя получената код. дума на G(x)• Ако ocmam + b = 0 = 0 код. дума вероятно НЕ съдържа грешки
• Ако ocmam + b = 0 код. дума bcom + b = 0 е с грешки


62

64

61



CRC (7, 4) код: Кодиране и декодиране Dataword Ако S≠0, един или повече 1001 битове са повредени. AKO S = 0: а. Всички битове са ОК, *или* b. Някои битове са с грешки. но декодерът не е успял да ги e 0 0 0 1001 x^3+x+1 $d_3 d_2 d_1 d_0$ $x^3 + x + 1$ (1011)(1011)Unreliable 0 0 1 1 1 0 1001110 Codeword Codeword Figure 10.14 Forouzan, B.A., Data Communications and Networking, 4th ed., McGraw-Hill, 200



СКС (7, 4) код: Декодиране Соdeword 1 0 0 1 1 1 0 (чрез деление на полиноми) 1010 1010 0 ← Codeword 10110011 10110001 1 0 ← Codeword 1 0 1 1 1 0 1 1 ⊕010 0 0 0 0 ⊕1011 00000 m1000 0 0 0 0 0 0 0 Syndrome 0 1 1 Syndrome Figure 10.16 Datawore B.A., Data Communications

11

CRC-*r* код: Откриваща способност

Може да открие:

- Всички еднократни грешки
 - Ако генераторният полином има повече от един член и коефициентът пред свободния му член (x^0) е 1
- Всички двукратни грешки
 - Ако генераторният полином <u>не</u> дели ($x^t + 1$); 0 < t < n-1
- Всички грешки с нечетна кратност
 - Ако генераторният полином се дели на (x+1)
- Всички пакетни грешки с дължина $\leq r$
- Повечето пакетни грешки с дължина > r
 - Вероятността за неоткрита грешка е 2-г

69			

Циклични кодове: Примери от практиката Name Polynomial Application $r^8 + r^2 + r + 1$ CRC-8 ATM header ViMax heade $x^{10} + x^9 + x^5 + x^4 + x^2 + 1$ CRC-10 ATM AAL $x^{16} + x^{12} + x^5 + 1$ CRC-16 HDLC $x^{32} + x^{26} + x^{23} + x^{22} + x^{16} + x^{12} + x^{11} + x^{10} + x^{11} + x^{10} + x^{11} + x^{10} + x$ CRC-32 LANS PPP $x^{8} + x^{7} + x^{5} + x^{4} + x^{2} + x + 1$ ATM AAL5 Forouzan, B.A., Data Communications and Networking, 4th ed., McGraw-Hill, 200

70

С кодово разстояние 3

- Коригират еднократни грешки (напр. в данни, запазени в комп. архив)
- Откриват двукратни грешки


73

- Битовете в кодовата дума са номерирани отляво надясно, започвайки с 1
 - Контролните битове са с номера, представляващи степен на 2 (т.е. 1, 2, 4, ...)
 - Информационните битове използват останалите номера
- Стойността на контролен бит r_i се определя чрез събиране по mod2 (XOR) на съответните информационни битове, чийто номер (в двоично представяне) съдържа 1 в позиция i.
- При декодирането всеки контролен бит се използва за проверка (по четност) на съответните (формирали го) информационни битове и на самия него.
- Резултатът от всяка такава проверка формира един (съответен) бит на синдрома S.
 - Ако S = 0, приетата кодова дума се счита за валидна.
 - Ако $S \neq 0$, то кодовата дума е невалидна и <u>със сигурност</u> съдържа грешка/и.
- В случай на еднократна грешка (т.е. сгрешен един бит) синдромът S (превърнат в десетичен вид) показва точно номера на сгрешения бит (и декодерът трябва само да го инвертира, за да коригира грешката).


Код на Хеминг (7, 4): Позиции и номера на контролните битове 3 5 7 d_1 ď۶ d₄ r_3 d₃ r_2 redundancy bits How many redundancy bits we need? (n.k) code rule: n+1 ≤ 2^r where $\mathbf{k} = \text{no.}$ of data bits and $\mathbf{r} = \text{no.}$ of redundancy bits How to set the redundancy bits amongst the data bits? $2^0 = 1$ $2^1 = 2$ - position of r₁ - position of r2 $2^2 = 4$ - position of r₃


72

71




Код на Хеминг (7, 4): Пример за определяне стойността на контролните битове данни: 1100 0 определяне 0 стойността на Г определяне 0 0 стойността на Г2 5 определяне 1 0 стойността на Г кодирани данни: 0111100









Код на Хеминг (15, 11): Позиции и номера на контролните битове 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 redundancy bits How many redundancy bits we need? (n,k) code rule: n+1 ≤ 2^r where $\mathbf{k} = no$. of data bits and $\mathbf{r} = no$. of redundancy bits How to set the redundancy bits amongst the data bits? 2^0 = 1 - position of \mathbf{r}_1 2^1 = 2 - position of \mathbf{r}_2 2^2 = 4 - position of \mathbf{r}_3 2^3 = 8 - position of \mathbf{r}_4