

Канален слой (DLL)

Комуникация без грешки по канала (между два съседни възела)

1



2



3

5

Канален слой: Услуги

(предоставяни на мрежовия слой)

- Услуга без потвърждение и без изграждане на съединение (unacknowledged connectionless service)
- Услуга с потвърждение, но без изграждане на съединение (acknowledged connectionless service)
- Услуга с потвърждение и с изграждане на съединение (acknowledged connection-oriented service)


4


Канален слой: Функции (1)

- Формиране на кадри
 - Потокът от битове на физическия слой се групира в отделни кадри
- Синхронизация на кадри
 - Началото и края на всеки кадър трябва да се разпознава
- Прозрачност за данните
 - Битовете в полето *Информация/Данни* на кадъра трябва да преминат през канала като през прозрачна "тръба за данни"
- Контрол на потока
 - Подателят да НЕ изпраща по-голям брой кадри от този, който получателят може да обработи.
- Контрол на грешките
 - Всяка грешка, предизвикана от преносната система, трябва да бъдат констатирана и остранена по някакъв начин.


Канален слой: Функции (2) Адресация — В канал с множествен достъп (например WLAN), трябва да е ясно кой с кого комуникира. Контрол и данни по един и същ канал Получателят трябва да може да различава контролните кадри от кадрите, пренасящи данни. Управление на канала Процедури за управление на стабилен обмен на данни Чрез използване на управляващи кадри


1

















Канален слой: Контрол на потока

Процедури, използвани за задаване/договаряне на обема данни, които подателят може да изпрати на получателя без да чака потвърждение.

- Гарантира, че:
 - Подателят няма да претовари получателя (предотвратява се препълването на буфера на получателя), или
 - Получателят няма излишно да престоява, чакайки данни от
- Влия се от:
 - Времето за предаване
 - Времето, необходимо за 'инжектиране' на битове в канала.
 - Времето за разпространение
 - Времето, необходимо на 1 бит, за да премине през канала.
- Допуска се, че всички кадри са успешно получени, т.е. няма изгубени кадри или кадри, пристигащи с грешки.

14



Контрол на потока: Старт-стопен метод Подателят изпраща 1 кадър и спира • Най-лесен метод за контрол на Получателят приема кадъра и го потока потвърждава на подателя Работи добре за предаване След получаване на потвърждението (АСК), на няколко подателят изпраща следващия кадър. големи кадри Неефективен <u>Получателят</u> може да **регулира потока** за предаване чрез <u>забавяне или неизпращане на</u> на можество потвърждение! малки кадри

Контрол на потока: Receiver Старт-стопен метод Контрол на потока (чрез забавяне на потвърждението) ACK ACK • Използва се в безжичните комуникационни стандарти, например Wi-Fi (WLAN) и Bluetooth (WPAN) Произведението 'скорост *закъснение' е толкова малко, Time че дори 1 цял кадър не може да се 'побере' вътре в канала

17

Контрол на потока: Метод на плъзгащия се прозорец Позволява наличието на множество номерирани кадри в канала Подателят може да изпрати до \boldsymbol{W} кадъра без потвърждение (ACK) • W е размерът на прозореца При изпращане кадрите се номерират циклично Поредният номер е ограничен от размера (m) на съответното поле, използвано за номериране на кадрите. • Кадрите се номерират по модул 2^m , т.е. от θ до 2^{m} -1Размерът на прозорежа може да се променя, но обикновено със скок, а не плавно. Напр. $W=0 \leftrightarrow 7 \leftrightarrow 127$ Получателят може да потвърждава кадри без да позволява по-нататъшно предаване (Receive Not Ready), т.е. анонсира W=0! • Трябва да изпрати нормално потвърждение, за да възобнови предаването. прозорец 3 4 5 6 7 0 1 2 3 4 5

18

Метод на плъзгащия се прозорец: Подобрения

(използвани в по-горните слоеве, напр. в транспортния слой)

- Променлив размер прозореца
 - Каналният слой обикновено използва фиксиран размер на прозореца
- Байтово-ориентиран
 - В каналния слой методът е кадрово-ориентиран
- Действителният размер на прозореца не е задължително да бъде максималният възможен
 - Например, при използване на 3-битова номерация, подателят и получателят могат да се договорят да използват прозорец с размер 4 (вместо 7).
 - Новият размер на прозореца се задава и анонсира от получателя!
 - Използва се за целите на контрола на потока

Метод на плъзгащия се

- Получател прозорец: Подобрения (прод.)
 - Може да потвърждава PDU без да позволява по-нататъшно предаване, например чрез:
 - Анонсиране на нулев размер на прозореца
 - След това подателят изпраща периодично специални пробни съобщения на получателя, за да го предупреди/подсети, че все още чака за анонсирането на ненулев размер на прозореца.
 - Използва се в <u>транспортния слой</u>
 Изпращане на *Receive Not Ready (RNR)* сигнал, който потвърждава получаването на стари PDU, но забранява предаването на бъдещи PDU.
 - След това трябва да се изпрати нормално потвърждение
 - за възобновяване на предаването
 - Използва се в каналния слой
- Може да открие (да се досети за наличието на) задръствания по трасето, защото неговите PDU не се потвърждават навреме.
- Намалява размера на прозореца, за да намали натоварването на мрежата.
- Използва се в транспортния слой