# **OOP Lab7 Report**

## 1 实验概述

## 1.1 实验目的

- 编写一个分配器,兼容 std::allocate 的相关接口,使其可以被 std::vector 等容器使用
- 优化分配器的性能

## 1.2 实验环境

• 操作系统: macOS 15.3

• 编译器: Apple clang version 16.0.0

编译参数: -g -00CPU: Apple M4

## 2 实验过程

### 2.1 类模板定义

首先我们需要给出我们的类模板定义。根据 cppreference 上对 allocator 的描述,我们的分配器的类模板 mAllocator 对外暴露的类型与接口函数如下代码所示:

```
template<class _Tp, size_t BlockSize = 4096>
 1
     class mAllocator {
 2
 3
     public:
         using _Not_user_specialized = void;
 4
 5
         using value_type = _Tp;
         using pointer = value_type*;
 6
 7
         using const_pointer = const value_type*;
 8
         using reference = value_type&;
 9
         using const reference = const value type&;
         using size type = std::size t;
10
         using difference_type = std::ptrdiff_t;
11
         using propagate_on_container_move_assignment = std::true_type;
12
13
         using is_always_equal = std::true_type;
14
         template <class _Up> struct rebind {
15
             using other = mAllocator<_Up, BlockSize>;
16
17
         };
18
         mAllocator() noexcept;
19
         mAllocator(const mAllocator& mallocator) noexcept;
20
21
         template<class _Up> mAllocator(const mAllocator<_Up>& other) noexcept;
22
         ~mAllocator();
23
24
         pointer address(reference x) const noexcept;
25
         const_pointer address(const_reference x) const noexcept;
         pointer allocate(size_type n, const _Not_user_specialized* hint = 0);
26
27
         void deallocate(pointer p, size_type n);
28
         size_type max_size() const noexcept;
```

```
29
30     template<class _Up, class... Args>
31     void construct(_Up* p, Args&&... args);
32
33     template<class _Up>
    void destroy(_Up* p);
35  }
```

模板参数 \_Tp 和 BlockSize 分别指定了分配器实例针对的数据类型,以及分配器在底层一次申请的内存大小。

为了使我们的分配器可以被 std::vector 等容器使用, 我们需要实现以下接口函数:

- mAllocator() noexcept: 构造函数
- mAllocator(const mAllocator& mallocator) noexcept: 拷贝构造函数
  - 拷贝构造函数无需任何操作,因为分配器是全局性的,内部变量均为 static 类型
- ~mAllocator(): 析构函数
- pointer address(reference x) const noexcept: 获取引用 x 的地址
- pointer allocate(size\_type n, const \_Not\_user\_specialized\* hint = 0): 为 n 个类型为 \_Tp 的数据分配空间,但不进行构造操作
- void deallocate(pointer p, size\_type n):释放 n 个类型为 \_Tp 的数据的空间,释放前不进行析构操作
- template<class \_Up, class... Args> void construct(\_Up\* p, Args&&... args): 为 p 处的数据进行 \_Up 类型的构造,参数为 args
- template<class \_Up> void destroy(\_Up\* p): 为 p 处的数据进行 \_Up 类型的析构

#### 2.2 分配操作的实现

在调用 allocate 进行内存分配时,我们可以通过 n \* sizeof(\_Tp) 算出申请的总内存空间。对于不同大小的内存申请,我们采取不同的策略:

- 对于总申请空间大于 128 Byte 的情况, 我们直接调用 malloc 进行空间分配, 并返回 malloc 返回的指针。
- 对于总申请空间小于 128 Byte 的情况, 我们根据申请空间大小从对应的 free\_slot\_list 中获得可用的 slot
  - 若 free\_slot\_list 为空,则从内存池中分配一段连续空间,接入 free\_slot\_list
  - 若内存池空间不足,则调用 malloc ,以 BlockSize 为单位进行空间分配,使用新申请的空间作为新的内存池

下面我们来具体实现以上策略:

#### 2.2.1 数据结构

对于总申请空间小于 128 Byte 的情况, 我们使用 slot 作为分配的单元。 slot 的结构如下所示:

其中,next 用于 free\_slot\_list 中链表的构建,data 用于存储实际的数据。我们使用联合体来表示 slot ,是 因为一个 slot 要么在空闲链表中,要么已经被分配,因此 next 和 data 不会被同时使用,所以我们可以将他们存储在同一内存地址。

为了方便管理, 我们将 slot 的大小限定为不大于 128 的范围内的 8 的倍数:

这样我们便可以直接通过申请空间 size 来确定其所属的 free\_slot\_list, 其映射关系在函数 get\_slot\_index 中定义:

```
1 | int get_slot_index(size_t size) {
2     return size > 128 ? -1 : (size - 1) >> 3;
3     }
```

在此基础上,我们可以定义 mAllocator 需要的数据结构:

```
      1 | static slot_t* free_slot_list[SLOT_SIZE_NUM]; // 空闲链表组

      2 | static uint8_t* memory_pool_start; // 内存池的起始地址

      3 | static uint8_t* memory_pool_end; // 内存池的结束地址
```

### 2.3 分配操作

我们先实现 allocate 函数的上层逻辑,即根据申请空间的大小选择不同的分配方式:

```
template<typename _Tp, size_t BlockSize>
     typename mAllocator<_Tp, BlockSize>::pointer mAllocator<_Tp, BlockSize>::allocate(size_type n, const
     _Not_user_specialized* hint) {
 3
        int alloc_size = n * sizeof(value_type);
 4
         int index = get_slot_index(alloc_size);
 5
         if (index == -1) {
 6
             return reinterpret_cast<pointer>(MallocAllocator::allocate(alloc_size));
 7
         } else {
 8
             if (free_slot_list[index] == nullptr) {
9
                 extend_free_slot_list(alloc_size);
10
             slot_t* slot = free_slot_list[index];
11
             free_slot_list[index] = slot->next;
12
             return slot->data;
13
14
         }
```

我们先根据 n 和 \_Tp 计算所需的空间大小,然后调用 get\_slot\_index 得到其对应的 free\_slot\_list 的编号。若编号为 -1,说明大于 128 Byte,直接调用 MallocAllocator::allocate 进行分配(实际上是 malloc 的简单封装);若编号不为 -1,则优先从 free\_slot\_list[index] 中获取可用 slot,若没有,则需要调用 extend\_free\_slot\_list 延长空闲槽链表。

接着我们来看 extend\_free\_slot\_list: 这个函数需要从内存池中获取一定大小的空间,并插入到空闲槽链表中。鉴于这个函数被调用的次数可能很多,我们采用一个 prefetch 的策略: 每次调用 extend\_free\_slot\_list 时,向空闲槽链表中插入 DEFAULT ALLOC SLOT 个大小与申请空间大小相同的 slot,以避免该函数被频繁调用。

```
template<class _Tp, size_t BlockSize>
 1
     void* mAllocator<_Tp, BlockSize>::extend_free_slot_list(size_type size) {
 2
        int count = DEFAULT_ALLOC_SLOT;
 3
        int slot_index = get_slot_index(size);
 4
        int alloc_size = SLOT_SIZE_AVAILABLE[slot_index];
 5
        if (slot_index == -1) {
 6
            return nullptr;
 7
        }
 8
9
         slot_t* slot = reinterpret_cast<slot_t*>(alloc_slot_mempool(alloc_size, count));
10
         for (int i = 0; i < count; i++) {
11
            slot->next = free_slot_list[slot_index];
12
            free_slot_list[slot_index] = slot;
13
            slot = reinterpret_cast<slot_t*>(reinterpret_cast<uint8_t*>(slot) + alloc_size);
14
15
         }
        return free slot list[slot index];
16
17
   }
```

extend\_free\_slot\_list 需要向内存池申请空间,而这个操作由 alloc\_slot\_mempool 函数实现:该函数会先通过 memory\_pool\_start 和 memory\_pool\_end 计算出内存池的剩余大小,与所需的空间大小进行比较。若足够,则直接从内存池中分配空间,并更新 memory\_pool\_start;若不足,则需要申请一块新的内存池。

```
template<class _Tp, size_t BlockSize>
 1
     void* mAllocator<_Tp, BlockSize>::alloc_slot_mempool(size_type size, int count) {
 3
         size_type alloc_size = size * count;
 4
         if (memory_pool_start + alloc_size > memory_pool_end) {
 5
            inflate_mempool(alloc_size);
         }
 6
 7
         slot_t* slot = reinterpret_cast<slot_t*>(memory_pool_start);
 8
         memory_pool_start = reinterpret_cast<uint8_t*>(memory_pool_start) + alloc_size;
9
         return slot;
10
11 }
```

申请新的内存池的操作由 inflate\_mempool 函数实现。该函数直接调用 malloc 申请对应大小的内存作为内存池,申请的空间大小为模板参数 BlockSize 的倍数,最后更新 memory pool start 和 memory pool end。

```
template<class _Tp, size_t BlockSize>
 1
 2
     void mAllocator<_Tp, BlockSize>::inflate_mempool(size_type size) {
 3
         size_type alloc_size = (size + BLOCK_SIZE - 1) / BLOCK_SIZE * BLOCK_SIZE;
 4
 5
         memory_pool_start = static_cast<uint8_t*>(malloc(alloc_size));
 6
         if (!memory_pool_start) {
 7
             memory_pool_end = nullptr;
 8
             throw std::bad_alloc();
9
         }
10
11
         memory_pool_end = memory_pool_start + alloc_size;
   }
12
```

借助上述函数,我们便实现了 allocate 操作。对于 deallocate,我们同样需要根据空间大小进行不同的操作:

- 如果待释放的空间大于 128 Byte,则通过 MallocAllocator::deallocate 进行释放(实际上是 free 的简单 封装)
- 如果待释放的空间不大于 128 Byte,则将这块空间所属的 slot 加入对应的 free\_slot\_list 中,实现空间的回收

```
template<typename _Tp, size_t BlockSize>
 2
     void mAllocator<_Tp, BlockSize>::deallocate(pointer p, size_type n) {
 3
         if (p == nullptr) {
 4
             throw std::bad_alloc();
 5
 6
         int free_size = n * sizeof(value_type);
 7
 8
         int index = get_slot_index(free_size);
 9
         if (index == -1) {
10
             MallocAllocator::deallocate(static_cast<void*>(p));
11
         } else {
             slot_t* slot = reinterpret_cast<slot_t*>(p);
12
             slot->next = free_slot_list[index];
13
             free_slot_list[index] = slot;
14
         }
15
    }
16
```

除了 allocate 和 deallocate 之外,其他的函数实现较为简单,此处略。

## 3 实验结果

#### 3.1 时间测量

我们将 c++ 的 chrono 库中的计时器封装到一个类 Timer 中,其在构造时开始计时,在析构时停止计时并输出计时 结果:

```
class Timer {
  private:
    std::chrono::high_resolution_clock::time_point start_time;
    std::chrono::high_resolution_clock::time_point end_time;
    std::chrono::duration<double, std::milli> duration;
```


```
public:
 7
 8
         Timer() {
 9
             start_time = std::chrono::high_resolution_clock::now();
10
         ~Timer() {
11
             end_time = std::chrono::high_resolution_clock::now();
12
             duration = end_time - start_time;
13
             std::cout << "Time elapsed: " << duration.count() << " ms" << std::endl;</pre>
14
15
    };
16
```

我们在测试代码 test\_allocator.cpp 的 testVec = new vecWrapper\*[TESTSIZE]; 语句之后实例化了一个 Timer 开始计时,在程序结束时 Timer 自动析构并输出程序耗时。

### 3.2 测试

我们编写了自动化测试脚本 autobench.py, 其可以多次运行测试程序,自动获取程序运行的最长时间、平均时间和最短时间,并绘制结果图。

我们的实现中,extend\_free\_slot\_list 函数中的预取参数 DEFAULT\_ALLOC\_SLOT 可以通过宏定义进行调整。我们选取了 1,2,4,8,12,16,20,24 这八组数据进行测试。重复运行 40 次,测试结果如下图所示:



P.S. 灰色线表示最短时间, 白色线代表平均时间, 实心部分代表最长时间

从图上可以看出,我们可以看到 DEFAULT\_ALLOC\_SLOT 取值为 1, 2, 12, 16, 20 时,其速度均超过了使用标准库 std::allocator 的版本。其中平均耗时最短为 20.736410 ms,相对标准库的加速比为 1.0427。最快耗时最短为 10.889500 ms,相对标准库的加速比为 1.2718。