
AVL stromy


Jsou určitým způsobem vyvážené binární vyhledávací stromy s příznivou (logaritmickou) časovou složitostí všech operací – vyhledání, přidání, odebrání.

Název AVL nemá žádný mnemonický význam. Je odvozen od jmen svých tvůrců, kterými jsou dva Rusové Adelson-Velskii a Landis.

Vyváženost v AVL stromu je zajištěna podmínkou, že pro každý uzel *u* stromu musí platit, že rozdíl mezi výškou jeho levého podstromu a výškou jeho pravého podstromu je nejvýše 1. Přitom výškou podstromu zde rozumíme maximum ze vzdáleností od uzlu *u* k listům daného podstromu, tedy vzdálenost mezi uzlem *u* a uzly, které jsou naspodu podstromu. Pokud uzel nemá daného následníka (levého, pravého), je výška tohoto podstromu 0.



Při operaci přidání prvku do stromu je přidán nový uzel, při operaci odebrání prvku ze stromu je naopak uzel zrušen. Tyto operace v příslušném místě, kde byl uzel přidán nebo zrušen, mění tvar stromu a mohou tím způsobit porušení uvedené podmínky vyvážení v některém místě stromu. Proto je po operaci přidání nebo odebrání nutné ověřit, zda k této situaci nedošlo. Aby toto ověřování proběhlo efektivně, je v každém uzlu uložena proměnná *b* (*b*=balance), která je označovaná jako faktor vyvážení uzlu a která obsahuje informaci o jeho stávajícím vyvážení.




Uzel je vyvážený, jestliže jeho faktor vyvážení je 1, 0 nebo -1. Při přidání prvku do stromu nebo odebrání prvku ze stromu se v důsledku změny tvaru stromu může v některém uzlu jeho faktor vyvážení změnit na 2 nebo -2. V tom případě je zapotřebí udělat transformaci, která obnoví vyvážení daného uzlu.


Jsou dva typy transformací pro vyvážení uzlu

- jednoduché rotace RR, LL
- dvojité rotace RL, LR


Jednoduchá rotace RR




Dvojitá rotace RL




Jednoduchá rotace LL



Dvojitá rotace LR



Orientační přehled rotací



Přidání prvku


Operace přidání prvku do AVL stromu znamená, že na příslušném místě nejprve ke stromu přidáme nový uzel, do něhož vložíme nový prvek, a následně aktualizujeme v příslušných místech stromu údaje o vyvážení v uzlech a přitom ověřujeme, zda v některém uzlu nedošlo k narušení vyvážení stromu. A pokud ano, uzel vhodnou transformací vyvážíme.

Označení:

x - přidávaný prvek

- 1. Vyhledáme prvek x ve stromu. Vyhledání může skončit třemi způsoby:
 - Prvek *x* byl ve stromu nalezen. Tím přidávání končí, neboť prvek *x* už je ve stromu obsažen a nelze ho tudíž přidat.


- Vyhledání skončilo v uzlu u, ve kterém je uložen prvek c, přičemž x < c a přitom uzel u nemá levého následníka. V tom případě přidáme ke stromu nový uzel v jako levého následníka uzlu u a do něho nový prvek x vložíme.
- Vyhledání skončilo v uzlu u s prvkem c, přičemž x > c a přitom uzel u nemá pravého následníka. V tom případě přidáme ke stromu nový uzel v jako pravého následníka uzlu u a do něho nový prvek x vložíme.
- 2. Po přidání uzlu procházíme uzly stromu po cestě od přidaného uzlu *v* směrem ke kořenu. Pro každý procházený uzel *u* na cestě aktualizujeme jeho faktor vyvážení. Tento proces může být přerušen, pokud při aktualizaci zjistíme, že uzel je nevyvážený, nebo může být ukončen, kdy se dostaneme do místa, od kterého už faktory vyvážení nejsou přidáním uzlu ovlivněny (změněny).
- 3. Aktualizace faktoru vyvážení uzlu *u*
 - Pokud přidaný prvek je v levém podstromu aktuálního uzlu *u*, jeho faktor vyvážení zvýšíme o 1.



zvětšení výšky levého podstromu po přidání prvku *x*


Po aktualizaci faktoru vyvážení mohou nastat případy:

• Faktor vyvážení uzlu *u* je nyní 0. V tomto případě přidání prvku *x* nemá vliv na faktory vyvážení dalších uzlů na cestě ke kořenu a operace přidání tím celkově skončila.




vyrovnání výšek podstromů uzlu u po přidání prvku x

■ Faktor vyvážení uzlu *u* je nyní 1. Je-li uzel *u* již kořen, aktualizace faktorů vyvážení skončila. Jinak aktuální uzlem *u* učiníme předchůdce současného uzlu *u* a opět uděláme krok 3.



zvětšení výšky levého podstromu uzlu u po přidání prvku x

- Faktor vyvážení uzlu *u* je nyní 2. Uzel *u* je nevyvážený vyvážíme ho vhodnou transformací (RR, RL). Po vyvážení:
 - o Je-li uzel *u* již kořen, operace přidání je ukončena.
 - Je-li po vyvážení hodnota faktoru vyvážení uzlu u rovna 0, operace přidání je rovněž ukončena (maximum z výšek podstromů uzlu u se transformací snížilo o 1, tudíž už to nemá vliv na faktor vyvážení předchůdce uzlu u). Jinak přejdeme k předchůdci uzlu u a opět uděláme krok 3.
- Pokud přidaný prvek je v pravém podstromu aktuálního uzlu *u*, jeho faktor vyvážení snížíme o 1.




zvětšení výšky pravého podstromu po přidání prvku x


Po aktualizaci faktoru vyvážení mohou nastat případy:


- Faktor vyvážení uzlu *u* je nyní 0. V tomto případě přidání prvku *x* nemá vliv na faktory vyvážení dalších uzlů na cestě ke kořenu a operace přidání tím skončila.
- Faktor vyvážení uzlu *u* je nyní -1. Je-li uzel *u* již kořen, operace přidání skončila. Jinak aktuální uzlem *u* učiníme předchůdce současného uzlu *u* a opět uděláme krok 3.
- Faktor vyvážení uzlu *u* je nyní -2. Uzel *u* je nevyvážený vyvážíme ho vhodnou transformací (LL, LR). Po vyvážení:
 - o Je-li uzel *u* již kořen, operace přidání skončila.

O Je-li po vyvážení hodnota faktoru vyvážení uzlu u rovna 0, operace přidání je ukončena (maximum z výšek podstromů uzlu u se transformací snížilo o 1, tudíž už to nemá vliv na faktor vyvážení předchůdce uzlu u). Jinak přejdeme k předchůdci uzlu u a opět uděláme krok 3.

Příklady








Odebrání prvku

Operace odebrání prvku z AVL stromu znamená na příslušném místě zrušení uzlu ve stromu. Následně aktualizujeme v příslušných místech stromu údaje o vyvážení v uzlech a ověřujeme, zda v některém uzlu nedošlo k narušení vyvážení stromu, a pokud ano, uzel vhodnou transformací vyvážíme.

Označení:

x - odebíraný prvek


- 1. Vyhledáme prvek x ve stromu. Vyhledání může skončit třemi způsoby:
 - Prvek *x* nebyl ve stromu nalezen není co odebrat.
 - Prvek byl nalezen v uzlu *v*, který má nejvýše jednoho následníka. Tento uzel zrušíme.
 - Prvek byl nalezen v uzlu *v*, který má dva následníky. V tomto případě do uzlu *v* přesuneme buďto nejpravější (největší) prvek z jeho levého podstromu anebo nejlevější (nejmenší) prvek z jeho pravého podstromu a uzel, z kterého byl prvek přesunut, zrušíme.
- 2. Po zrušení uzlu procházíme uzly stromu na cestě od zrušeného uzlu směrem ke kořenu. Pro každý procházený uzel *u* na cestě aktualizujeme jeho hodnotu vyvážení *b*.
- 3. Aktualizace faktoru vyvážení uzlu *u*
 - Pokud zrušený uzel byl v levém podstromu aktuálního uzlu *u*, jeho faktor vyvážení snížíme o 1.



zmenšení výšky levého podstromu po zrušení uzlu

Po aktualizaci faktoru vyvážení mohou nastat případy:

- Faktor vyvážení uzlu *u* je nyní -1. V tomto případě zrušení uzlu nemá vliv na faktory vyvážení dalších uzlů na cestě ke kořenu a operace odebrání tím skončila.
- Faktor vyvážení uzlu *u* je nyní 0. Je-li uzel *u* již kořen, operace odebrání skončila. Jinak aktuální uzlem *u* učiníme předchůdce současného uzlu *u* a opět uděláme krok 3.
- Faktor vyvážení uzlu *u* je nyní -2. Uzel *u* je nevyvážený vyvážíme ho vhodnou transformací (LL, LR). Po vyvážení:
 - o Je-li uzel *u* již kořen, operace odebrání skončila.
 - O Je-li po vyvážení faktor vyvážení uzlu u roven -1, operace přidání je ukončena (maximum z výšek podstromů uzlu u se transformací zvýšilo o 1, tudíž už to nemá vliv na faktor vyvážení předchůdce uzlu u). Jinak přejdeme k předchůdci uzlu u a opět uděláme krok 3.
- Pokud zrušený uzel je v pravém podstromu aktuálního uzlu *u*, jeho faktor vyvážení zvýšíme o 1.




zmenšení výšky pravého podstromu po zrušení uzlu


Po aktualizaci faktoru vyvážení mohou nastat případy:

• Faktor vyvážení uzlu *u* je nyní 1. V tomto případě zrušení uzlu nemá vliv na faktory vyvážení dalších uzlů na cestě ke kořenu a operace přidání tím skončila.

- Faktor vyvážení uzlu *u* je nyní 0. Je-li uzel *u* již kořen, operace odebrání skončila. Jinak aktuální uzlem *u* učiníme předchůdce současného uzlu *u* a opět krok 3.
- Faktor vyvážení uzlu *u* je nyní 2. Uzel *u* je nevyvážený vyvážíme ho vhodnou transformací (RR, RL). Po vyvážení:
 - \circ Je-li uzel u již kořen, operace přidání skončila.
 - Je-li po vyvážení faktor vyvážení uzlu u roven 1, operace přidání je ukončena (maximum z výšek podstromů uzlu u se transformací zvýšilo o 1, tudíž už to nemá vliv na faktor vyvážení předchůdce uzlu u). Jinak přejdeme k předchůdci uzlu u a opět uděláme krok 3.

Příklady





Časová složitost operací v AVL stromu

Výška AVL stromu je maximálně $1.44 \times h$, kde h je výška úplně vyváženého binárního stromu se stejným počtem prvků n. Pro výšku úplně vyváženého stromu platí:

$$h = \lfloor \log_2(n) \rfloor .$$

Tedy operace vyhledání v AVL stromu má logaritmickou složitost.

U operací přidání a odebrání navíc aktualizujeme faktory vyvážení uzlů na cestě od přidaného nebo odebraného uzlu směrem ke kořenu a případně děláme rotace pro obnovení jejich vyvážení. Délka cesty je závislá na výšce stromu a tím logaritmicky závisí na počtu prvků ve stromu. V každém uzlu děláme konečný počet operací (aktualizaci *b* a případně rotaci). Tudíž i tato fáze má logaritmickou složitost a operace přidání i odebrání prvku mají celkově logaritmickou složitost.

Závěr: Operace vyhledáním, přidání prvku a odebrání prvku v AVL stromu mají logaritmickou složitost.

Pseudokód:

```
RR(n)
    1 ← n.left
    n.left ← l.right
    l.right ← n
    if l.b = 1
```

```
n.b \leftarrow 0
      1.b \leftarrow 0
   else
     n.b \leftarrow 1
      1.b \leftarrow -1
   return 1
LL(n)
   r \leftarrow n.right
  n.right \leftarrow r.left
   r.left \leftarrow n
  if r.b = -1
     n.b \leftarrow 0
      r.b \leftarrow 0
  else
     n.b \leftarrow -1
      r.b \leftarrow 1
   return r
RL(n)
   n.left \leftarrow LL(n.left)
   return RR(n)
LR(n)
  n.right \leftarrow RR(n.right)
  return LL(n)
```