# FreeMarker2.3.10

—Programmer's Guide (中文版)

翻译: Magice (魔冰)

**QQ**: 8163090

前言	3
一、快速入门	4
<b>1.1</b> 、创建配置实例	
1.3、获取模版(template)	5
<b>1.4</b> 、把模版与数据模型合并	
二、数据模型(Data Model)	
<b>2.1</b> 、基础类型	
2.2、Scalar 类型(单值对应的 Data Model)	
2.3、容器类型 2.4、方法变量	
2.5、转换器变量	
2.6、节点变量	
2.7、对象包裹	12
三、配置(Configuration)	15
3.1、基础	15
3.2、共享变量	
3.3、配置参数	
3.4、加载模板	
四、其它说明	
· · · / · = /-/·	
<b>4.1</b> 、变量	
4.3、多线程	
4.5、Bean 包裹	

## 前言

FreeMarker官方参考文档总共有四份,它们分别是

- Designer's Guide (网上已有翻译,主要从 FreeMarker 的概念上介绍)
- Programmer's Guide(本文档所以翻译的部分,主要从框架的设计方面介绍)
- XML Processing Guide (对 XML 数据模型处理的介绍)
- Reference (FreeMarker 的参考文档,语言使用介绍)

中文翻译之所以选择 Programmer's Guide 是因为个人觉得该部分对如何实现 FreeMarker 进行了比较深入的阐述。有助于读者很好的了解其运作机制,以及去理解其他模板引擎(如 Velocity)的工作机理。

注:由于原文档部分内容直译可能难于被读者理解,所以有些地方采用意译为主,因此在翻译用词上难 免 可 能 会 有 出  $\lambda$  , 大 家 对 翻 译 的 内 容 有 任 何 意 见 都 可 以 给 我 直 接 发 邮 件 告 知 motomagice@yahoo.com.cn

## 一、快速入门

### 1.1、创建配置实例

首先你需要创建一个 Configuration(freemarker.template.Configuration)的实例,设置其中的某些属性。Configuration 是存放 FreeMarker 的 Application 级别配置信息的一个重要地方。同时,它还负责创建及预解析模版(template)。

在应用系统的生命周期中(servlet)你只需要初始化创建一次 Configure 实例(<u>因为它</u>保存的是全局配置信息)

```
Configuration cfg = new Configuration();

// 指定一个加载模版的数据源

// 这里我设置模版的根目录
cfg.setDirectoryForTemplateLoading(new File("/where/you/store/templates"));

// 指定模版如何查看数据模型.这个话题是高级主题...

// 你目前只需要知道这么用就可以了:
cfg.setObjectWrapper(new DefaultObjectWrapper());
```

你仅仅只需要这么一个配置就可以了。注意:如果你的系统中有多个独立的模块都要使用 FreeMarker 那么你就需要多个 Configuration 实例(也就是说你每一个组建都需要一个私有的配置)

### 1.2、创建数据模型(Data Model)

如果配置简单的数据模型,你可能只需要 java.lang 和 java.util 以及一些 Java Beans 来构建 FreeMarker 的数据库模型。

- 字符串使用 java.lang.String.
- 数字使用 java.lang.Number
- 布尔使用 java.lang.Boolean
- 数组以及序列使用 java.util.List
- Hashes (一种容器类型可以包含的多种基本类型) 使用 java.util.Map
- 对于 hashes 类型的数据模型你也可以使用 bean 对象来存放,而数据项必须和 bean 对象的属性项名称要一致。例如 product 有一个 price 属性,那么 FreeMarker 则可以通过 product.price 来获取相应的值。

让我们来看一看怎么创建下面这个数据模型。

以下是创建该模型的 java 代码:

```
//创建一个 hash 类型作为数据模型的 root
Map root = new HashMap();
//把字符串 user 放置到 root 中
root.put("user", "Big Joe");
//再创建一个 hash 类型名字叫做 latestProduct
Map latest = new HashMap();
//同样把它放置到 root 中
root.put("latestProduct", latest);
//放置 url 和 name 属性到 latest
latest.put("url", "products/greenmouse.html");
latest.put("name", "green mouse");
```

对于数据模型中的 latestProduct 属性来说,你也可以使用普通 Java Bean 存储,但是 bean 必须要拥有 url 和 name 两个属性(也就是它有 getURL()这些方法),对于 FreeMarker 模版来说两种定义数据库模型(Map,bean 方式)的方式实质上是一样的。

### 1.3、获取模版(template)

模版对象一般就是指代 freemarker.template.Template 实例。通常你可以从一个 Configuration 实例中获取模版实例。你可以通过 getTemplate 这个方法来获得。

```
Template temp = cfg.getTemplate("test.ftl");
```

当你调用如上代码的时候,它将会创建一个与 test.ftl 对应的模版实例,也就是读取/where/you/store/templates/test.ftl 路径下的文件然后解析(编译)。模版对象一般存储的是经过解析过的模版内容。

如果 Configuration 实例配置缓存 Template 实例策略的话,那么当你再次要获取 test.ftl 的时候,那么就可以从缓存中获得,而不会重新生成一个新的模版实例。

### 1.4、把模版与数据模型合并

我们都知道,<mark>数据模型+模版=输出</mark>,而我们一旦拥有数据模型(root)和一个模版(template)那么我们就可以把他们合并获得输出。

以上这个过程是通过 template 类的 process 方法来实现的,该方法需要两个参数一个是表示数据模型的 root 一个表示输出的 Writer。它把解析过的文件输出到 Writer 上。简单起见,我把输出指定到了控制台(标准输出)

```
Writer out = new OutputStreamWriter(System.out);
temp.process(root, out);
out.flush();
```

由于 Template 实例是无状态的,一旦你获取了一个模版实例,那么你可以与不同的数据库模型多次合并。另外 test.ftl 文件是在 Template 实例被创建的时候就读取的,而不是等到调用 process 的时候才读取。

#### 1.5、完整的代码

```
import freemarker.template.*;
import java.util.*;
import java.io.*;
public class Test {
  public static void main(String[] args) throws Exception {
      /* 一般在应用的整个生命周期中你仅需要执行一下代码一次*/
      /* 创建一个合适的 configuration */
      Configuration cfg = new Configuration();
      cfg.setDirectoryForTemplateLoading(new
                                     File("/where/you/store/templates"));
      cfg.setObjectWrapper(new DefaultObjectWrapper());
      /* 而以下代码你通常会在一个应用生命周期中执行多次*/
      /*获取或创建一个模版*/
      Template temp = cfg.getTemplate("test.ftl");
      /*创建一个数据模型 Create a data model */
      Map root = new HashMap();
      root.put("user", "Big Joe");
      Map latest = new HashMap();
      root.put("latestProduct", latest);
```

```
latest.put("url", "products/greenmouse.html");
latest.put("name", "green mouse");

/* 合并数据模型和模版*/
Writer out = new OutputStreamWriter(System.out);
temp.process(root, out);
out.flush();
}
```

注意: 简单起见, 以上代码是没有考虑异常处理的。

## 二、数据模型(Data Model)

#### 2.1、基础类型

但是你在转换这些对象的时候,必须选取适合的包裹类(Wrapper,这些包裹类来实现普通对象到 TemplateModel 对象的转化工作,但你也可以自己定制一些 Wrapper)。既然模版可以访问的数据模型必须都是转化成 TemplateModel 后的对象,所以你首先应该熟悉各个实现 TemplateModel 接口的子类。

TemplateModel 主要有三个子类,每一个子类分别表示一种 FreeMarker 的基本类型,比如 hashes 类型用 TemplateHashModel 表示, sequence 类型实现用 TemplateSequenceModel来表示, numbers类型用 TemplateNumberModel来表示, 另外,自己也可以定制其他的数据模型的转化。

举个例子,如果你想转化 java.sql.ResultSet 为 sequence,那么你只需要写一个实现了 TemplateSequenceModel 接口的对象,并且该对象可以读取 ResultSet 然后并把 其转换成相应的 TemplateModel,其实你要做的仅仅是生成一个 ResultSet 的包装类,并且继承 TemplateSequenceModel 接口。注意:一个类可以实现多个 TemplateModel 类型的接口,这也就是为什么 FreeMarker 的变量会有多种的原因。

注意:在包 freemarker.template 中提供了以上这些接口的默认实现。例如,你要转换一个 String 类型那么你直接可以使用 SimpleScalar,同样要转换一个 Map 类型你可以使用 SimpleScalar,诸如此类等等。

如果你放置到 root 数据模型中的对象本身就是实现了 TemplateModel 接口的实例,那么 Object Wrapper 并不会去对该对象进行任何转换。

### 2.2、Scalar 类型(单值对应的 Data Model)

FreeMarker 中的 scalar 类型可以表示如下的四种基本类型

- Boolean
- Number
- String
- Date

每种类型都是 TemplateTypeModel 接口的实现,Type 是以上类型名称的替换。这些接口只有一个方法 getAsType(),它返回以上 java 基本类型所表示的值(也就是boolean,Number,String 类型的值)。

注意:由于历史版本的原因,String 所对应的类型是 TemplateScalarModel 而不是 TemplateStringModel。

以上接口的实现都可以在 freemarker.template 包中找到。但是 boolean 类型的值是用 TemplateBooleanModel.TRUE 和 TemplateBooleanModel.FALSE 来表示的。 Scalars 类型在 FTL(FreeMarker 模版)中都是不可变类。也就是该类型在赋值之后是不能改变的,除非生成一个新的实例。

#### 数据类型中存在的难点

FreeMarker 数据类型方面还有些许复杂,这是因为 java API 通常不区分 java.util.Date-s(也就是说表示日期的,表示时间的都可以用 Date 类来存储)。为了能够用文本准确的表示 Date 的值,FreeMarker 必须的准确的知道 Date 对象里面存放的到底是哪一种日期格式。不幸的是 Java API 只能区分数据库中定义的日期格式,因为据库语言会明确的使用 date, time 以及 timestamp 这三种类型来对日期进行存储,而相应的 java.sql 包中有 3 种类型与之对应。

而在 FreeMarker 中时这么处理的,TemplateDateModel 接口有 getAsDate(),int getDateType()两个方法。你可以通过其 getAsDate()获得一个 java.util.Date 对象,另外可以通过 getDateType()再获得一个整数,而该整数用以指明究竟使用日期的哪种表达。该整型变量的值分别是 DATE, TIME, DATETIME 和 UNKNOWN,并且都是常量.

那么什么又是 UNKNOWN 类型呢?在 FreeMarker 中当 TemplateDateModel 不知道存放在其中的日期是什么类型(date,time,timestamp)时将会用 UNKNOW 表示。

### 2.3、容器类型

在 FreeMarker 中一般有三种类型可以充当容器。

#### Hashes

Hashes 类型是实现了 TemplateHashModel 接口的实例。TemplateHashModel 容器类型包含两个方法 get(String key)它可以根据给定的 key 返回容器包含的子变量 boolean isEmpty()它可以判定容器是否包含有子变量。如果容器中不包含任何变量的话,那么 get 方法会返回 null。

我们通常会使用实现该接口且名字叫 SimpleHash 的类来表示 Hashes 类型。其内部实现机制其实是使用 java.util.Hash 来存储子变量。你也可以通过该实例提供的方法来加入或者去除子变量。另外该类型的容器是不变类型(immutable)。

#### sequences

sequences 通常是实现了 TemplateSequenceModel 接口的 java 对象。该类型包含两个方法 TemplateModel get(int index)和 int size()。我们通常会使用实现该接口且名字叫 SimpleSequence 的类来表示 sequence 类型,其内部机制其实是使用 java.util.List 来存储子变量。SimpleSequence 有新增子变量的方法。

#### Collections

collections 通常是实现了 TemplateCollectionModel 接口的 java 对象。该类型包含 一 个 方 法 TemplateModelIterator iterator()。 该 接 口 类 似 java.util.Iterator。但是它返回的是 TemplateModels 而不是 Object-s。异常的时会抛出 TemplateModelExceptionS。我们通常会使用实现该接口且名字叫 SimpleCollection 的类来表示 collections 类型。

### 2.4、方法变量

方法变量通常是实现了 TemplateMethodModel 接口的类,该接口有一个方法 TemplateModel exec(java.util.List arguments)。当你使用方法表达式(method call expression) 调用一个方法(exec)的时候,实际上是在执行 exec。方法表达式的参数其实就是方法参数的变形。方法的返回值也就是方法表达式的返回值。

由于方法接口 TemplateMethodModelEx 继承自 TemplateMethodModel 接口,所以方法也可以当作变量一样被放置到 root 中。而显然方法接口是没有默认实现的,因为这些实现都要你亲自书写。

举个例子,有一个方法它返回第一个字符串首次出现在第二个字符串中的位置。如果在第二个字符串中找不到,那么则返回**-1**。

如果你把方法变量按照如下的方式放置到 root 中

```
root.put("indexOf", new IndexOfMethod());}
```

那么你就可以按照如下的方式在模版中使用

```
<#assign x = "something">
${indexOf("met", x)}
${indexOf("foo", x)}
```

以下是输出:

```
2
-1
```

如果你想访问运行时的 FTL 环境, 对变量进行读写那么你需要获取 Environment.getCurrentEnvironment().

### 2.5、转换器变量

转换器是实现 TemplateTransformModel 接口的类。你可以在freemarker.template.utility包下面找到一些有用的转换器实现。

#### ● 扩展你自己的转换器

转换器接口有一个方法 Writer getWriter(Writer out, Map args)。该方法 将会转换标签之间的内容,首先把标签之间的内容读取到 Writer 对象中,再由 Writer 对象对其中的内容施行转换处理,转换后的内容会再次存储到 Writer 中。调用 flush 方法后会把内容输出。不需要你去调用 out.close(),当到达结束标签的时候 close 会自动被调用。

以下是一个转换标签之间内容为大写的例子

```
import java.io.*;
import java.util.*;
import freemarker.template.TemplateTransformModel;

class UpperCaseTransform implements TemplateTransformModel {
    public Writer getWriter(Writer out, Map args) {
        return new UpperCaseWriter(out);
    }

    private class UpperCaseWriter extends Writer {
        private Writer out;
    }
}
```

```
UpperCaseWriter (Writer out) {
    this.out = out;
}

public void write(char[] cbuf, int off, int len)
    throws IOException {
    out.write(new String(cbuf, off, len).toUpperCase());
}

public void flush() throws IOException {
    out.flush();
}

public void close() {
  }
}
```

如果你把该变量放置到 root 数据模型中

```
root.put("upperCase", new UpperCaseTransform());
```

那么再模板文件中, 你可以如下使用:

```
blah1
<@upperCase>
blah2
blah3
</@upperCase>
blah4
```

输出如下:

```
blah1
BLAH2
BLAH3
blah4
```

通常更好的做法是把一些可能公用的变量放置到 Configure 对象中当作为共享变量。 另外一点你需要认识到,如果转换器是有状态的话,那么它必须存储在 Writer 实例中,而 不是 TemplateTransformModel。那么 TemplateTransformModel 应当是无状态的, 而且仅仅是创建 Writer 的工厂类。

考虑一下标签嵌套的情况和共享变量被多个线程同时访问的情况。FreeMarker 是这么处理标签 嵌套 的 , 其 返 回 的 Writer 可 能 是 实 现 了 一 个 freemarker.template.TransformControl 接口。该接口的方法可以回调,那么就给了 Writer 对象一个机会是否执行嵌套在其中的标签(如 <@myTransform>和 </@myTransform>之间还有标签)请参考 API 获得更加详细的介绍。

### 2.6、节点变量

节点变量是对树状数据结构中节点的表述。节点变量可以用来处理 XML 文档,但是也可以用来处理具有树状组织接口的数据结构。一个节点变量具有以下一些属性,这些属性都是由 TemplateNodeModel 接口提供的。

#### ● 基本属性:

TemplateSequenceModel getChildNodes(): 一个节点具有一系列的孩子节点 (除了那些叶子节点外)而孩子节点属于节点变量。

TemplateNodeModel getParentNode(): 一个节点很显然有且只有一个父节点,除了根节点外。

● 可选属性:(具体情况下,没有意义的属性一般返回 null)

String getNodeName(): 节点的名字也就是宏的名字,当你使用 rescurse 和 visit 指令的时候需要首先知道节点的名字。

String getNodeType(): 标识节点的类型 element, text, comment String getNamespaceURI(): 返回该节点的所处的名字空间(与 FreeMarker 的名字空间没有任何联系)

对于 FreeMarker,直接使用内建的节点类型(node built-ins),大多数情况下,节点变量仅仅提供节点访问的基本功能,更详细的例子在"FreeMarker deals with XML"

#### 2.7、对象包裹

你在API中可以看到,FreeMarker数据容器(root)可以放置任意的对象,而不一定就是实现了TemplateModel接口的对象。这是为什么呢?!因为FreeMarker提供的容器实例会在其内部把放置在其中的对象自动转换成实现了TemplateModel接口的对象。比如说,如果你放置一个String对象在容器中,它就会把String对象在内部自动转换成SimpleScalar。

至于何时发生转换,这是容器自身逻辑的问题。但是最晚也会在获取子变量的时候进行转换,因为获取子变量方法会返回 TemplateModel 对象而不是 Object 对象。例如,SimpleHash,SimpleSequence 和 SimpleCollection 使用延迟转换策略(laziest strategy);它们会在第一次获取子变量的时候把其他类型的对象转换成 TemplateModel类型。

至于什么类型的对象可以被转换,以及具体转换成何种类型,一方面容器自身可以处理,另一方面也可以把它委托给 ObjectWrapper 实例去处理。ObjectWrapper 是一个接口具有一个方法 TemplateModel wrap(java.lang.Object obj)。用户可以传递一个 Object 对象,它就会返回一个与之对应的 TemplateModel 对象,或者抛出异常。这些转换规则是写死在 ObjectWrapper 实现里面的。

FreeMarker 提供的 ObjectWrapper 重要的实现有:

- ObjectWrapper.DEFAULT\_WRAPPER: 它可以把 String 转换成 SimpleScalar, Number 转换成 SimpleNumber, List 和 array 转换成 SimpleSequence, Map 转换成 SimpleHash, Boolean 转换成 TemplaeBooleanModel.TRUE/FALSE 等等。(对于其他的类型对象的转换就要调用 BEANS WRAPPER)
- ObjectWrapper.BEANS\_WRAPPER: 它可以使用反射访问任意 JavaBean 的属性(后面有单独的一章专门介绍该对象)

我们来看一个具体的例子,来观察 SimpleXxx 究竟是如何工作的,SimpleHash,SimpleSequence 和 SimpleCollection 使用 DEFAULT\_WRAPPER 来包裹子变量,所以以下这个例子是讲解的 DEFAULT\_WRAPPER 处理原理。

```
Map map = new HashMap();
map.put("anotherString", "blah");
map.put("anotherNumber", new Double(3.14));
List list = new ArrayList();
list.add("red");
list.add("green");
list.add("blue");
//将会使用 default wrapper
SimpleHash root = new SimpleHash();
root.put("theString", "wombat");
root.put("theNumber", new Integer(8));
root.put("theMap", map);
root.put("theList", list);
```

假如 root 是数据模型的根,那么以下的数据模型可以表述如下:

注意在 theMap 和 theList 中的对象也可被当作子变量访问,这是因为当你试图以 theMap.anotherString 访问数据的时候,SimpleHash 会悄悄的把其替换成 SimpleScalar 对象。当你把任意的对象放置到 root 中时,DEFAULT\_WRAPPER 将会调用 BEANS\_WRAPPER 来对其进行转换。

```
SimpleHash root = new SimpleHash();

//放置一个简单的 String 对象
root.put("theString", "wombat");

//放置任意的一个 java objects:
root.put("theObject", new TestObject("green mouse", 1200));
```

假定 TestObject 类如下:

```
public class TestObject {
    private String name;
    private int price;

public TestObject(String name, int price) {
        this.name = name;
        this.price = price;
    }

// JavaBean 属性
    // 注意这些属性你不能直接访问
    // 你必须给它们写 getter 方法
    public String getName() {return name;}
    public int getPrice() {return price;}

// A method
    public double sin(double x) {
        return Math.sin(x);
    }
}
```

以上所表示的数据模型是:

因此我们在模板中合并他们

```
${theObject.name}
${theObject.price}
${theObject.sin(123)}
```

输出结果是:

```
green mouse
1200
-0,45990349068959124
```

你或许在之前的手册中已经看到,我们是用 java.util.HashMap 作为数据模型的 root,而不是 SimpleHash 或其它对象。这是因为当 Template.process(...)处理的 时候会自动依据 Configuration 级别指定的 object\_wrapper 对其进行转换。

object\_wrapper 默认的配置是 ObjectWrapper.DEFAULT\_WRAPPER,如果你想改变包裹策略,如ObjectWrapper.BEANS WRAPPER,你可以做以下修改:

```
cfg.setObjectWrapper(ObjectWrapper.BEANS_WRAPPER);
```

注意,你可以在这里设置任何实现了 ObjectWrapper 接口的对象,也就是说你可以 定制你自己的包裹类。

## 三、配置(Configuration)

### 3.1、基础

Configuration 是一个存放应用级别(application level)公共配置信息,以及模版(Template)可使用的全局共享变量的一个对象。同时它还负责模版(Template)实例的创建以及缓存。Configuration 实际上是 freemarker.template.Configuration 对象的实例,使用其构造函数创建。通常应用使用一个共享的单实例 Configuration 对象。

Configuration 对象可被 Template 对象的方法使用,每一个模版实例都关联与一个 Configuration 实例,它是通过 Template 的构造函数被关联进去的,通常是你使用这个方法来 Configuration.getTemplate 获得模版对象的。

### 3.2、共享变量

**共享变量**是那些定义给所有模版(Template)使用的变量。你可以通过 configuration 对象的 setSharedVariable 方法来添加共享变量。

```
Configuration cfg = new Configuration();
...
cfg.setSharedVariable("to_upper", new UpperCaseTransform());
cfg.setSharedVariable("company", "FooInc.");
ObjectWrapper.DEFAULT_WRAPPER
```

所有与该 configuration 对象关联的模版实例都就可以通过获得 to\_upper 转换器, company 来获得字符串,因此你不需要再一次次的往 root 中添加这些变量了。如果你往 root 添加同名的变量,那么你新添加的变量将会覆盖之前的共享变量。

#### 警告!

如果 configuration 对象被多线程调用,那么不要使用 TemplateModel 实现类作为共享变量,因为他们是非线程安全的。例如基于 servlet 的 web 站点就是这种情况。

Configuration 对象初始化时已经包含一些共享转换器变量:

名字	类
capture_output	freemarker.template.utility.CaptureOutput
compress	freemarker.template.utility.StandardCompress
html_escape	freemarker.template.utility.HtmlEscape
normalize_newlines	freemarker.template.utility.NormalizeNewlines
xml_escape	freemarker.template.utility.XmlEscape

### 3.3、配置参数

配置参数是那些可以影响 FreeMarker 运行行为的那些命名参数。例如 locale, number\_format

配置参数存储在 Configuration 实例中,它可以被模版实例(Template)修改。例如,你在 Configuration 中设置了 locale 等于"en\_US",那么所有的模版对象都会使用,"en\_US"除非你在单个模版实例中利用 setLocale 方法修改了默认配置。因此 configuration 设置的参数可以当作是默认参数,它可以被 Template 一级设置的参数覆盖,而它们两者设置的参数信息又可以被环境中设置的参数所覆盖(也就是模版文件指令设置的)如下:

```
$\{1.2\}
<\pre>setting locale="en_US">
$\{1.2\}
```

这种调用方式你可以想象成3个层(配置对象层,模版层,运行环境层)下面表格中显示了每一层对于参数的设置:

	Setting A	Setting B	Setting C	Setting D	Setting E	Setting F
Layer 3: Runtime environment	1	-	-	1	-	-
Layer 2: Template	2	2	-	-	2	-
Layer 1: Configuration	3	3	3	3	-	-

那么配置参数的最终结果分别是: A = 1, B = 2, C = 3, D = 1, E = 2.而 F 参数很可能就是 null 。 如果要查询可设置的参数列表,你可以查阅 FreeMarker API 文档的以下两个部分:

freemarker.core.Configurable.setSetting(String, String): 所有层的配置

freemarker.template.Configuration.setSetting(String,String):

Coniguration 层的配置

### 3.4、加载模板

#### 模版加载器

模版加载器是基于抽象路径("index.ftl"或"products/catalog.ftl")加载原始数据的那些对象。而究竟加载何种资源(目录中的文件数据还是数据库中的数据)取决于具体的加载器实现。当你调用 cfg.getTemplate 时,FreeMarker 将会询问你之前配置给 Configuration 对象的模版加载器,有该模版加载器负责文件的载入。

#### 内建的模版加载器

你可以用以下三个方法来设置模版加载的三种方式

void setDirectoryForTemplateLoading(File dir);

或者

void setClassForTemplateLoading(Class cl, String prefix);

或者

void setServletContextForTemplateLoading(Object servletContext, String path);

以上第一种方式显示的指定了一个文件系统中的目录,FreeMarker 将会在此目录记载 模版,不用说,此目录必须存在,否在会抛出异常。

第二种方式以一个 Class 作为一个输入参数,当你想使用 ClassLoader 的方式来加载模版的时候,你就可以使用这种方式,这种方式将会调用来寻找模版文件,同时这种模版 加载的方式要比前一种稳定一些尤其是在生产系统中。你可以很容易的把资源文件,以及图标等打包到.jar 文件中。

第三种方式把 web 应用的上下文以及基路径(相对与 WEN-INF 的父路进来说)作为

参数。该种方式的模版加载器将会从 web 应用上下文种加载模版。

#### 从多个位置加载模版

如果你想从多个位置加载模版的话,你可以分别创建与不同位置对应的单个模版加载器,然后把它们包裹到一个名叫 MultiTemplateLoader 模版加载器中,最终通过方法setTemplateLoader (TemplateLoader loader)把其设置给 Configuration 对象,以下有一个从两个不同位置加载模版的例子:

```
import freemarker.cache.*; // template loaders live in this
package
...

FileTemplateLoader ftl1 = new FileTemplateLoader(new
File("/tmp/templates"));
FileTemplateLoader ftl2 = new FileTemplateLoader(new
File("/usr/data/templates"));
ClassTemplateLoader ctl = new ClassTemplateLoader(getClass(),
    "");
TemplateLoader[] loaders = new TemplateLoader[] { ftl1, ftl2,
    ctl };
MultiTemplateLoader mtl = new MultiTemplateLoader(loaders);
```

FreeMarker 将会首先在路径/tmp/templates 中搜索模版文件,如果没有找到那么回到路径/usr/data/templates 中搜索,如果还没有找到,那么则会尝试用 class-loader 的方式加载。

#### 从其他资源中获取模版文件

如果在这些内建的模版加载器中没有一个符合你的要求,那么你可以自己定制一个模版加载器,只需要实现 freemarker.cache.TemplateLoader 接口就可以了,然后通过方法setTemplateLoader(TemplateLoader loader)把其传递给Configuration对象。

#### 缓存模版

FreeMarker 缓存模版的意思就是,当你通过 getTemplate 方法获取一个模版的时候,FreeMarker 不仅会返回一个 Template 对象,而且会缓存该对象,当你下一次以相同的路径请求模版的时候,它就会返回缓存中的模版对象。如果你改变了模版文件,那么当你下一次获取模版的时候,FreeMarker 会自动重新加载,重新解析模版。虽然如此,但是如果直接判断一个文件是否修改过是一个耗时的操作,那么 FreeMarker 在 Configuration 对象级别提供了一个配置参数 "update delay"。该参数的意思是 FreeMarker 多长时间去判断一次模版的版本,默认设置是 5 秒钟,也就是每个 5 秒就会判断模版是否经过修改,如果你想实时的判断,那么设置该参数为 0。另外一点需要注意,并不是所有的加载器都支持这种

判断方式,举例来说基于 class-loader 的模版加载器就不会发现你修改过模版文件。

对于删除缓存中的模版 FreeMarker 是这么做的,你可以使用 Configuration 对象方法 clearTemplateCache 以手工的方式清楚缓存中的模版对象。而实际上缓存部分可以作为一个组建加入到 FreeMarker 中(也就是它可以使用第三方缓存方案)你可以通过设置 cache\_storage 这个参数来实现。对大多数开发者来 FreeMarker 自带的 freemarker.cache.MruCacheStorage 实现已经足够了。这个缓存使用 2 个级别的 Most Recently Used(最近最多用)策略。在第一个级别,所有的缓存条目都是使用强引用(strongly referenced: 条目并不会被 JVM 所清楚,与其相对的弱引用 softly reference)直到达到最大时间,那些最近最少使用的条目就会被迁移到二级缓存。在这个级别条目都是使用弱引用直到达到过期。若引用与强引用的区域的大小是可以在构造函数中设置的,例如你想把强引用区域设置为 20,弱引用区域设置为 250,那你可以使用以下代码:

cfg.setCacheStorage(new freemarker.cache.MruCacheStorage(20, 250))

由于MruCacheStorage 是默认的缓存实现,那么你也可以这样设置:

cfg.setSetting(Configuration.CACHE\_STORAGE\_KEY, "strong:20, soft:250");

当你创建一个新的 Configuration 时,其默认使用 MruCacheStorage 缓存实现且默认的值 maxStrongSize 等于 0,maxSoftSize 等于 Integer.MAX\_VALUE(也就是理论最大值)。但是对于高负荷的系统来说,我们建议 maxStrongSize 设置成一个非 0 的数值,不然会导致频繁的重新加载,重新解析模版。

#### 3.5、异常处理

#### 可能产生的异常

FreeMarker产生的异常一般可归以下几类:

- FreeMarker 初始化阶段产生的异常:通常在你的应用中仅需要初始化 FreeMarker 一次,而当在这个时间段类产生的异常就叫做初始化异常。
- 加载解析模版期的异常: 当你通过 Configuration.getTemplate() 方法获取模版的时候(如果模版之前没有被缓存),将会产生两类异常。

IOException: 由于模版没有找到,或在读取模版的时候发生其他的

IO 异常,比如你没有读取该文件的权限等等。

freemarker.core.ParseException 由于模版文件的语法使用不正确。

● 执行期间的异常。: 当你调用 Template.process(...)方法的时候,会 抛出两类异常。

IOException 往输出写数据时候发生的错误。

freemarker.template.TemplatException其他运行期产生的异常。比如一个最常见的错误就是模版引用了一个不存在的变量。

#### 异常的定制

由于客户一般不会直接使用该章节的内容去进行 FreeMarker 的配置 (FreeMarker 官方也不赞成自己定义异常),所以以下的内容将略去。

## 四、其它说明

### 4.1、变量

在这一章中主要介绍模版是怎么样访问变量的,以及如何存储变量。

当你调用 Template.process 方法时, FreeMarker 内部会创建一个Environment 对象直到 process 方法调用结束。这个变量存放着 FreeMarker 运行期的状态以及经由 assign, macro, local global 等创建的变量。当你需要读取某个变量的时候, FreeMarker 就会按照次序去查找, 如果找到匹配的变量, 那么就会返回。

- 1、在 Environment 对象中:
  - 1、循环变量是经由 list 指令创建的。
  - 2、在宏变量中可以创建 local 变量。
  - 3、在当前的命名空间中,你可以使用 assign 来给变量取值。
  - 4、使用 global 指令创建的变量,可以像使用数据模型中的数据一样在所有的命令空间都可以使用。
- 2、在数据库模型对象中:
  - 这其中的变量是通过 process 方法被传递进去的。
- 3、在共享变量中:
  - 这些是设置在 Configuration 对象中的变量。

### 4.2、字符编码

像大多数 java 应用一样,FreeMarker 也是使用"UNICODE"编码,虽然如此,但是有些情况下还是要面对字符编码问题(charsets),因为它必须与外界使用的多种多样的字符集进行交互。

#### 输入的字符编码

当 FreeMarker 加载模版的时候,它必须得知道被加载文件的字符编码,你可以使用 encoding 设置来指定编码。这个设置仅仅在你调用 Configuration 对象的 getTemplate 方法 的时候起作用。对于 eccoding 这个参数提供了 getter 以及 setter 方法,当你使用 getter 方法获取编码的时候,它会基于你传递的 locale 来查找一张表(这张表是由 locale, encoding 对应组成的)来确定具体的 encoding,如果找不到的话,将会使用默认的 encoding(默认的 encoding 通常用 setDefaultEncoding 来设置)

同时你也可以使用ftl指令来指定页面的编码方式。

总之,把你所有的页面编码设置成为UTF-8将会是最好的办法。

#### 输出字符编码

原则上 FreeMarker 将不对输出字符编码进行处理,因为输出是通过对象来实现的。因此这部分的翻译也就不在赘述,最好的办法依然是设置所有的字符编码为 UTF-8。

### 4.3、多线程

在多线程的环境下 Configuration 对象,Template,以及数据模型都应该按照不变类去处理(也就是只读对象)。即就是,你只管创建它们而不能做修改。这可以帮助我们避免使用开销巨大的同步块。同时,你也要清楚你使用 getTemplate 获得模版对象一般是从缓存中获取的,所有你如果修改它的话,那么其他线程对它的使用就会出错(除非你是在单线程下访问的)

同样的道理,我们也不建议你书写修改数据模型,共享变量值的方法。

总之,不要去修改可能在多线程环境下使用的变量。

### 4.5、Bean 包裹

freemarker.ext.beans.BeansWrapper 这个类实际上也是一个 object wrapper 对象,最初被用来包裹任意的 POJO 成为 TemplateModel。而对象 DefaultObjectWrapper 是其的一个实现。所以这里讲的大部分理论都适合于对象 DefaultObjectWrapper,但是除了这一点: DefaultObjectWrapper 可以包裹 String, Number, Date, array, Collection (like List), Map, Boolean 等类型,而 BeansWrapper 不可以。

在以下的几种情况之下你需要使用 BeansWrapper:

- 在模板执行期间要可以修改 Collections, Maps(DefaultObjectWrapper 对象不允许这么做,这是因为使用该对象包裹的时候仅仅是创建了一个副本)
- 如果想让等 array, Collection and Map 对象的标识标识保存直到被传 递给包裹类的方法之后,也就是说,包裹类的方法可以调用未包裹之前的对象。
- 如果模板可以使用未包裹之前对象的方法。