將可攜系統升級成 python 3.8.2

- 1.先新增 data 資料夾,在 data 下新增資料夾 py382、wscite432、portablegitwscite432、portablegit。
- 2.到 https://www.python.org/downloads/release/python-382/下載Windows x86 web-based installer.
- 3.開始下載,必須將 pip 選項取消,接著按下 next 並將檔案下載至資料夾 py382。4.到 https://www.scintilla.org/SciTEDownload.html 下載 full 64-bit download ,下載完成後解壓縮到資料夾 wscite432。
- 5.建立新的 start.bat 及 stop.bat。(下方)
- 6.下載 MSYS2 msys2-x86 64-20190524.exe 至 data 下。
- 7.到 https://bootstrap.pypa.io/get-pip.py 頁面,滑鼠右鍵另存新檔到 data 下。
- 8.輸入指令
- python get-pip.py
- pip install flask bs4 lxml pelican markdown flask_cors leo9.git clone 自己的倉儲
- start.bat

```
@echo off
set Disk=y
subst %Disk%: "data"
%Disk%:
set HomePath=%Disk%:\home
set HomeDrive=%Disk%:\home
set Home=%Disk%:\home
set USERPROFILE=%Disk%:\home
REM 將系統 Python 程式的 io 設為 utf-8
set PYTHONIOENCODING="utf-8"
#REM for putty
#Set GIT_HOME=%CDisk%:\portablegit\bin\
#Set GIT_SSH=%Disk%:\putty\plink.exe
set PYTHONPATH=%Disk%:\py382\DLLs;%Disk%:\py382\Lib;%Disk%:\py382\Lib\site-packages;
set PYTHONHOME=%Disk%:\py382
set path_python=%Disk%:\py382;%Disk%:\py382\Scripts;
set path_msys2=%Disk%:\msys64\mingw64\bin;
set path_git=%Disk%:\portablegit\bin;
set path_tcc=%Disk%:\tcc;
path=%Disk%:;%path_python%;%path_msys2%;%path_git%;%path_tcc%;
start /MIN cmd.exe
start /MIN cmd.exe
start /MIN cmd.exe
start /MIN cmd.exe
start /MIN %Disk%:\wscite\SciTE.exe
start /MIN %Disk%:\wscite\SciTE.exe
Exit
```

stop.bat

```
@echo off
set Disk=y
path=%PATH%;

taskkill /IM python.exe /F
taskkill /IM pythonw.exe /F
taskkill /IM scite.exe /F

REM 終止虛擬硬碟與目錄的對應
subst %Disk%: /D
REM 關閉 cmd 指令視窗
taskkill /IM cmd.exe /F

EXIT
```