## Grundlagen der Informatik

# Speicherung und Interpretation von Information


#### Römische Zahlen

I	1		X	10		С	100
ΙΙ	2	ĺ	XX	20	Ì	CC	200
III	3	Ì	XXX	3 0		CCC	300
ΙV	4	Ì	XL	40	Ì	CD	400
V	5	Ĺ	L	5 0	İ	D	500
VI	6	İ	LX	60	j	DC	600
VII	7	Ĺ	LXX	70	İ	DCC	700
VIII	8	Ĺ	LXXX	80	i	DCCC	800
ΙX	9	i	XC	90	i	CM	900
		i			i _	M	1000
		'					

#### Römische Zahlen

- Ziffern: I = 1, V = 5, X = 10, L = 50, C = 100, D = 500, M = 1000
- Ziffern I, X, C, M dürfen beliebig oft nebeneinander stehen
- Ziffern V, L, D dürfen nicht wiederholt nebeneinander stehen
- Stehen gleiche Ziffern nebeneinander, so werden diese addiert: II = 1 + 1 = 2, XXX = 10 + 10 + 10 = 30, CC = 100 + 100 = 200, MMM = 1000 + 1000 + 1000 = 3000
- Ziffern I, X und C dürfen max. dreimal nebeneinander stehen
- Ziffer M kann beliebig oft nebeneinander stehen
- Ziffern V, L und D dürfen in einer Zahl nur einmal vorkommen
- Steht kleinere Einheit rechts neben größerer Einheit, dann wird die kleinere Einheit zur größeren Einheit addiert: VI = 5 + 1 = 6,
   XIII = 10 + 1 + 1 + 1 = 13, DCCLVI = 500 + 100 + 100 + 50 + 5 + 1 = 756
- Steht eine kleinere Einheit **links** neben dem Zeichen einer größeren Einheit, dann wird die kleinere von der größeren Einheit subtrahiert: IV = 5 1 = 4, IX = 10 1 = 9, XXIX = 10 + 10 + 10 1
- Es darf max. nur eine kleinere Einheit von der größeren Einheit subtrahiert werden. Mehrere Schreibweisen für einen Zahlenwert können auftreten

#### Leibniz-Traktat bezüglich Dualzahlen von 1679



### Positionssysteme bei natürlichen Zahlen

Ein Positionssystem mit der Basis B ist ein Zahlensystem, in dem eine Zahl x nach Potenzen von B zerlegt wird.

Eine natürliche Zahl n wird durch folgende Summe dargestellt:

$$n = \sum_{i=0}^{N-1} b_i \cdot B^i \quad \text{wobei Folgendes gilt:}$$

- B = Basis des Zahlensystems ( $B \in \mathbb{N}, B \geq 2$ )
- b = Ziffern  $(b_i \in \mathbb{N}_0, 0 \le b_i < B)$
- N = Anzahl der Stellen

#### Zahlendarstellung in verschiedenen Zahlensystemen

Dual		Oktal	Dezimal	Hexadezimal	Zwölfersystem
0	Ĺ	0	0	0	0
1	ĺ	1	1	1	1
10		2	2	2	2
11		3	3	3	3
100		4	4	4	4
101		5	5	5	5
110		6	6	6	6
111		7	7	7	7
1000		10	8	8	8
1001		11	9	9	9
1010		12	10	a	a
1011		13	11	b	b
1100		14	12	с	10
1101		15	13	d	11
1110		16	14	e	12
1111		17	15	f	13
10000		20	16	10	14
10001		21	17	11	15

## Positionssysteme bei gebrochenen Zahlen

Bei gebrochenen Zahlen trennt ein Punkt (Komma im Deutschen) in der Zahl den ganzzahligen Teil der Zahl vom gebrochenen Teil (Nachkommateil). Solche Zahlen lassen sich durch folgende Summenformel beschreiben:

$$n = \sum_{i=-M}^{N-1} b_i \cdot B^i \quad \text{wobei Folgendes gilt:}$$

- B = Basis des Zahlensystems ( $B \in \mathbb{N}, B \geq 2$ )
- $\blacksquare$  b = Ziffern  $(b_i \in \mathbb{N}_0, 0 \le b_i < B)$
- $\blacksquare$  N = Anzahl der Stellen vor dem Punkt (Komma)
- M = Anzahl der Stellen nach dem Punkt (Komma)

#### Positionssysteme bei gebrochenen Zahlen

### Beispiele:

$$(17.05)_{10} = 1 \cdot 10^{1} + 7 \cdot 10^{0} + 0 \cdot 10^{-1} + 5 \cdot 10^{-2}$$

$$(3758.0)_{10} = 3 \cdot 10^{3} + 7 \cdot 10^{2} + 5 \cdot 10^{1} + 8 \cdot 10^{0}$$

$$(9.702)_{10} = 9 \cdot 10^{0} + 7 \cdot 10^{-1} + 0 \cdot 10^{-2} + 2 \cdot 10^{-3}$$

$$(0.503)_{10} = 0 \cdot 10^{0} + 5 \cdot 10^{-1} + 0 \cdot 10^{-2} + 3 \cdot 10^{-3}$$

In der Informatik spielen das Dual-, Oktal- und Hexadezimalsystem eine zentrale Rolle.

#### Das Dualsystem und das Bit im Rechner

- Das von uns verwendete Zehnersystem ist ein Positionssystem. Jeder Position in einer Zahl ist ein bestimmter Wert zugeordnet, der eine Potenz von 10 ist.
- Das Zehnersystem, in dem 10 verschiedene Ziffern 0, 1, 2,..., 9 existieren, ist technisch schwer zu realisieren.
   Daher benutzt man in Rechnern intern das Dualsystem, bei dem nur zwei Ziffern, 0 und 1, verwendet werden, die sich technisch relativ leicht nachbilden lassen:
  - 0 = kein Strom, keine Spannung
  - 1 = Strom, Spannung

- Eine einzelne Binärstelle (0 oder 1), die ein Rechner speichert,wird als **Bit** bezeichnet. Das ist die Abkürzung für "BInary digiT", also Binärziffer. Es handelt sich um die kleinste Informationseinheit, die ein Computer verarbeiten kann.
- Auch beim Dualsystem handelt es sich um ein Positionssystem. Der Wert einer Position ist hier jedoch eine Potenz von 2:

$$10011 = 1 \cdot 2^4 + 0 \cdot 2^3 + 0 \cdot 2^2 + 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 = 1 \cdot 16 + 0 \cdot 8 + 0 \cdot 4 + 1 \cdot 2 + 1 \cdot 1$$
  
= 19 (im Zehnersystem)

Beispiele:

```
(10011)_2 = (19)_{10} oder: 10011_{(2)} = 19_{(10)}

(1011)_2 = (11)_{10} oder: 1011_{2)} = 11_{(10)}

(11010110)_2 = (214)_{10} oder: 11010110_{(2)} = 214_{(10)}
```

#### Konvertieren zwischen Dual- und Oktalsystem

- Neben dem Dualsystem ist in der Informatik noch das Oktalsystem wichtig, da es in einer engen Beziehung zum Dualsystem steht. Es gilt nämlich: 2<sup>3</sup> = 8 (Basis des Oktalsystems).
- Um eine im Dualsystem dargestellte Zahl ins Oktalsystem zu konvertieren, bildet man von rechts beginnend so genannte Dualtriaden (Dreiergruppen).

```
110 111 001 110 010 | Dualzahl
6 7 1 6 2 | Oktalzahl
```

#### Konvertieren zwischen Dual- und Oktalsystem

 Bei der Umwandlung einer Oktalzahl in ihre Dualdarstellung geht man den umgekehrten Weg.

• Es ist offensichtlich, dass ein Mensch sich die Zahl  $3614_{(8)}$  wesentlich leichter merken und damit umgehen kann, als  $011110001100_{(2)}$ .

#### Konvertieren zwischen Dual- und Hexadezimalsystem

- Neben dem Dualsystem ist in der Informatik noch das Hexadezimalsystem wichtig, da es ebenfalls in einer engen Beziehung zum Dualsystem steht. Es gilt nämlich: 2<sup>4</sup> = 16.
- Um eine im Dualsystem dargestellte Zahl ins Hexadezimalsystem zu konvertieren, bildet man von rechts beginnend so genannte *Dualtetraden* (Vierergruppen).

```
(1011101011101)<sub>2</sub> = (175D)<sub>16</sub> = (13535)<sub>8</sub>
Vierergruppen: 1 0111 0101 1101 | Dreier: 1 011 101 011 101
Hexadezimal: 1 7 5 D | Oktal: 1 3 5 3 5
```

```
(ADA)<sub>16</sub> = (101011011010)<sub>2</sub> = (5332)<sub>8</sub>
Hexadezimal: A D A | Dreiergruppen: 101 011 011 010
Vierergruppen: 1010 1101 1010 | Oktal: 5 3 3 2
```

# Konvertierungsalgorithmen: Konvertieren von anderen Systemen in das Dezimalsystem

Eine in einem Positionssystem mit der Basis B dargestellte natürliche Zahl n:

$$n = \sum_{i=0}^{N} b_i \cdot B^i$$

lässt sich mit Hilfe des Hornerschemas wie folgt darstellen:

$$n = (\dots(((b_N \cdot B + b_{N-1}) \cdot B + b_{N-2}) \cdot B + b_{N-3}) \cdot B + \dots + b_1) \cdot B + b_0$$

Mit Hilfe dieser Darstellung können Konvertierungen in das Dezimalsystem einfach durchgeführt werden.

$$(1578)_{10} = ((1 \cdot 10 + 5) \cdot 10 + 7) \cdot 10 + 8$$
  
 $(754)_8 = (7 \cdot 8 + 5) \cdot 8 + 4 = (492)_{10}$ 

# Konvertieren vom Dezimalsystem in andere Systeme

Für die Umwandlung einer Dezimalzahl x in ein Zahlensystem mit der Basis n kann folgender Algorithmus verwendet werden:

- 1. x : n = y Rest z
- Mache y zum neuen x und fahre wieder mit Schritt 1 fort, wenn dieses neue x ungleich 0 ist, ansonsten fahre mit Schritt 3 fort.
- 3. Die ermittelten Reste z von unten nach oben nebeneinander geschrieben ergeben dann die entsprechende Dualzahl.

# Konvertieren vom Dezimalsystem in andere Systeme

#### $(43)_{10} = ?_2$ Beispiele: $(30)_{10} = ?_2$ Rest Х Rest 10 30 Rest 5 Rest Rest 2 Rest 3 Rest : 2 = 1 Rest1 Rest Rest Rest

Die Reste z von unten nach oben nebeneinander geschrieben liefern dann die gesuchte Dualzahl:  $(30)_{10} = 11110_2$   $(43)_{10} = (101011)_2$ 

# Konvertieren echt gebrochener Zahlen in das Dezimalsystem

Eine echt gebrochene Zahl n (n < 1):

$$n = \sum_{i=-M}^{-1} b_i \cdot B^i$$

lässt sich mit Hilfe des Hornerschemas wie folgt darstellen:

$$n = \frac{1}{B} \cdot \left( b_{-1} + \frac{1}{B} \cdot \left( b_{-2} + \frac{1}{B} \cdot \left( b_{-3} + \dots + \frac{1}{B} \cdot \left( b_{-M+1} + \frac{1}{B} \cdot b_{-M} \right) \dots \right) \right)$$

Mit Hilfe dieser Darstellung können wieder Konvertierungen von anderen Systemen in das Dezimalsystem einfach durchgeführt werden.

z. B. die Zahl: 
$$0.193_{(10)} = \frac{1}{10} \cdot \left(1 + \frac{1}{10} \cdot \left(9 + \frac{1}{10} \cdot 3\right)\right)$$

# Konvertieren echt gebrochener Zahlen vom Dezimalsystem in andere Systeme

Für die Umwandlung des Nachkommateils einer Dezimalzahl in ein anderes Positionssystem existiert folgender Algorithmus, wobei B die Basis des Zielsystems ist:

- **1.**  $x \cdot B = y$  Überlauf z (z = ganzzahliger Anteil)
- Mache Nachkommateil von y zum neuen x und fahre mit Schritt 1 fort, wenn dieses neue x ungleich 0 ist und noch nicht genügend Nachkommastellen ermittelt sind, ansonsten fahre mit Schritt 3 fort.
- 3. Schreibe die ermittelten Überläufe von oben nach unten nach 0. nebeneinander, um die entsprechende Dualzahl zu erhalten.

# Konvertieren echt gebrochener Zahlen vom Dezimalsystem in andere Systeme

#### Beispiele:

$$(0.408203125)_{10} = (0.321)_8$$
 $X$ 
 $y$ 
 $Z$ 
 $0.408203125 \cdot 8 = 3.265625$  Ueberl. 3
 $0.265625 \cdot 8 = 2.125$  Ueberl. 2
 $0.125 \cdot 8 = 1$  Ueberl. 1
 $0.125 \cdot 8 = 1$  Ueberl. 1

$$(0.34375)_{10} = (0.01011)_2$$
  
 $x$   $y$   $z$   
 $0.34375 \cdot 2 = 0.6875$  Ueberl. 0  
 $0.6875 \cdot 2 = 1.375$  Ueberl. 1  
 $0.375 \cdot 2 = 0.75$  Ueberl. 0  
 $0.75 \cdot 2 = 1.5$  Ueberl. 1  
 $0.5 \cdot 2 = 1.0$  Ueberl. 1

0.0 Ueberl. 0

Die Überläufe z von oben nach unten nach 0. nebeneinander geschrieben liefern dann die gesuchte Zahl.

 $0 \cdot 2 =$ 

# Genauigkeitsverluste bei der Umwandlung gebrochener Dezimalzahlen

Manche gebrochenen Zahlen, die sich ganz genau im Dezimalsystem darstellen lassen, lassen sich leider nicht ganz

genau als Dualzahl darstellen.

Typische Beispiele dafür sind Zahlen, die sich im Dualsystem nur durch eine periodische Ziffernfolge repräsentieren lassen, wie z. B.

 $0.1(10) = 0.0001 \ 1001 \ 1001 \ 1...(2)$ :

Solche Ungenauigkeiten treten dann natürlich auch in den Rechnern auf, die ja mit dem Dualsystem arbeiten.

Im Beispiel wiederholt sich das Bitmuster 0.1 0011 und es gilt:  $0.1_{(10)} = 0.0 0011 0011..._{(2)}$ 

## Konvertieren unecht gebrochener Zahlen

Um eine unecht gebrochene Zahl zu konvertieren, muss diese in ihren ganzzahligen Teil und ihren echt gebrochenen Teil aufgeteilt werden, die dann getrennt von einander zu konvertieren sind.

```
(12.25)_{10} = (1100.01)_2

Ganzzahliger Teil: (12)_{10} = (1100)_2 | Echt gebrochener Teil: (0.25)_{10} = (0.01)_2

12: 2 = 6 Rest 0 | 0.25* 2 = 0.5 Überlauf 0

6: 2 = 3 Rest 0 | 0.5* 2 = 1 Überlauf 1

3: 2 = 1 Rest 1 | 0* 2 = 0 Überlauf 0

1: 2 = 0 Rest 1 |
```

## Rechenoperationen im Dualsystem

#### Addition von Dualzahlen

Für die duale 0+0 = 0Addition gilt 0+1 = 1allgemein: 1+0 = 0 Übertrag 1 1+1+1+1 (vom Übertrag) = 1 Übertrag 1

$$0\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0\ 1 = 45$$
 $0\ 1\ 1\ 0\ 1\ 1\ 0 = 54$ 
 $1\ 1\ 1\ 1 = \ddot{U}$ bertrag

 $1\ 1\ 0\ 0\ 0\ 1\ 1 = 99$ 

# Rechenoperationen im Dualsystem Subtraktion u. negative Zahlen

Negative Zahlen werden üblicherweise durch ihren Betrag mit vorangestelltem Minuszeichen dargestellt.

- Diese Darstellung wäre auch rechnerintern denkbar, hat jedoch den Nachteil, dass man eine gesonderte Vorzeichenrechnung durchführen müsste und man ein Rechenwerk benötigt, das sowohl addieren als auch subtrahieren kann.
- Man kann die Subtraktion auf eine Addition zurückzuführen durch das Verfahren der Komplementbildung.
- Man unterscheidet zwei Arten der Komplementbildung, wobei B für das Zahlensystem steht:
   B-Komplement und (B-1)-Komplement
- Da das B-Komplement technisch leichter realisierbar ist, wird vorwiegend mit dem B-Komplement (Zweier-Komplement) gearbeitet.


# Rechenoperationen im Dualsystem B-Komplement

#### Zuordnung der Bitkombinationen zu positiven und negativen Zahlen

Zahlenring für vier Bits, erstes Bit ist Vorzeichenbit

Alle Kombinationen, bei denen das 1. Bit (Vorzeichenbit) gesetzt ist, repräsentieren dabei negative Zahlen:

$$0000 = 0$$
 |  $1000 = -8$   
 $0001 = 1$  |  $1001 = -7$   
 $0010 = 2$  |  $1010 = -6$   
 $0011 = 3$  |  $1011 = -5$   
 $0100 = 4$  |  $1100 = -4$   
 $0101 = 5$  |  $1101 = -3$   
 $0110 = 6$  |  $1110 = -2$   
 $0111 = 7$  |  $1111 = -1$ 



# Rechenoperationen im Dualsystem B-Komplement

- Regeln für die Bildung eines Zweier-Komplements
  - 1. Ist das 1. Bit 1, so handelt es sich um eine negative Zahl.
  - Der Wert einer negativen Zahl wird dann im Zweier-Komplement dargestellt. Zweier-Komplement zu einem Wert bedeutet, dass zunächst jedes einzelne Bit invertiert (umgedreht) wird, und dann auf die so entstandene Bitkombination die Zahl 1 aufaddiert wird.

# Zweier-Komplement zu 5: Dualdarstellung von 5: 0101 Negieren von 5: 1010 + 1: 0001 ---- = -5: 1011

```
Zweier-Komplement zu -5:
Dualdarstellung von -5: 1011

Negieren von -5: 0100
+ 1: 0001
------
= 5: 0101
```

## Rechenoperationen im Dualsystem

## **B-Komplement**

 Bei der Verwendung der Komplement-Darstellung muss eine Maschine nicht subtrahieren können, sondern kann jede Subtraktion a - b durch eine Addition a + -b realisieren.

$$2 - 4 = 2 + -4$$
  
 $0010 = 2$   
 $+ 1100 = -4$   
 $----$   
 $1110 = -2$ 

$$6 - 2 = 6 + -2$$

$$0110 = 6$$

$$+ 1110 = -2$$

$$----$$

$$1|0100 = 4$$

Das vorne überlaufende Bit wird weggeworfen

# Rechenoperationen im Dualsystem B-Komplement

Im Beispiel hat der vorne stattfindende Überlauf des Bits keinen Einfluss auf die Richtigkeit des Ergebnisses.

Das gilt nicht allgemein. Wenn das Ergebnis nicht im darstellbaren Zahlenbereich liegt, dann erhält man bei einem Überlauf ein falsches Ergebnis:

Bei fünf verfügbaren Stellen soll die Subtraktion (–9)<sub>10</sub> – (13)<sub>10</sub> im Dualsystem mit Hilfe des B-Komplements durchgeführt werden.

Darstellbarer Zahlenbereich: 
$$-2^4..2^4 - 1 = -16.. + 15$$
  
 $-(9)_{10}$ :  $(10111)_2$   
 $+ (-13)_{10}$ :  $(10011)_2$   
 $-----$   
 $(+10)_{10}$ :  $1 \mid (01010)_2$  Das vorne überlaufende Bit

geht verloren  $\rightarrow$  falsches Ergebnis

## Rechenoperationen im Dualsystem

(B-1)-Komplement

(B-1)-Komplement (Einer-Komplement) zum Vergleich.

Die Zahlendarstellung ist hier symmetrisch. Es gibt eine positive

```
und eine negative 0.
```

```
0000 +0 (positive Null)
0001
0010
0011
0100 4
0101
0110 - 6
0111 7
1000 - 7
1001 - 6
1010 -5
1011 -4 Alle Kombinationen, bei denen das 1. Bit (Vorzeichenbit)
1100 –3 gesetzt ist, repräsentieren dabei negative Zahlen.
1101 - 2
1110 - 1
1111 –0 (negative Null)
```

# Rechenoperationen im Dualsystem (B-1)-Komplement

- Regeln für die Bildung eines Einer-Komplements
  - Ist das 1. Bit mit 1 besetzt, so handelt es sich um eine negative Zahl (eventuell die negative Null 111...111).
  - Der Wert einer negativen Zahl wird dann im Einer-Komplement dargestellt. Einer-Komplement zu einem Wert bedeutet, dass zunächst jedes einzelne Bit invertiert (umgedreht) wird.
  - Führt die Addition des Komplements zum Überlauf einer 1, muss zum Ergebnis diese 1 hinzuaddiert werden ("Einer-Rücklauf").

```
Einer-Komplement zu (7)_{10} = (00111)_2:
Invertieren von 7 (-7): 11000

Dualdarstellung von 14 : 01110

(14)_{10} - (7)_{10} + -7 : 11000

\vdots 1|00110

Aufaddieren von 1 : 00001

= 7 : 00111

Einer-Komplement zu (13)_{10} = (01101)_2:
Invertieren von 13 (-13): 10010

Dualdarstellung von 9: 01001

= -4: 11011
```

# Rechenoperationen im Dualsystem Multiplikation und Division

- Die ganzzahlige Multiplikation bzw. Division wird in einem Rechner allgemein mittels wiederholter Addition durchgeführt.
- In den Sonderfällen des Multiplikators bzw. Divisors von 2, 4, 8, ...
  kann die Multiplikation bzw. Division aber einfacher und schneller
  durch eine Verschiebung von entsprechend vielen Bits nach links
  bzw. rechts erfolgen:

Bei 2 (2<sup>1</sup>) um 1 Bit, bei 4 (2<sup>2</sup>) um 2 Bits, bei 8 um 3 (2<sup>3</sup>) Bits usw.

```
\begin{aligned} \text{dezimal} &: (20)_{10} \ge (8)_{10} = 160_{10} \\ \text{dual} &: (10100)_2 \ge (10000)_2 = (101000000)_2 \ [10100 \mid 000] \end{aligned} \begin{aligned} \text{dezimal} &: (20)_{10} : (4)_{10} = 5_{10} \\ \text{dual} &: (10100)_2 : (100)_2 = (101)_2 \ [101 \mid 00] \end{aligned}
```

#### Rechenoperationen im Dualsystem

Konvertieren durch sukzessive Multiplikation und Addition

Für die Konvertierung aus einem beliebigen Positionssystem in ein anderes Positionssystem kann auch der folgende Algorithmus verwendet werden, wobei die Berechnung im Zielsystem mit der Basis B des Ausgangssystems durchgeführt wird:
 Konvertieren der Zahl (2314)<sub>10</sub>

 $(1010)_2$ 

$$b_n \cdot B = a_1$$
  
 $a_1 + b_{n-1} = a_2$   
 $a_2 \cdot B = a_3$   
 $a_3 + b_{n-2} = a_4$   
...  $a_{2n-1} + b_0 = x$   
im Zielsystem  
(mit der Basis B)

in das Dualsystem

$$2, 3, 1, 4 (10)_2, (11)_2, (1)_2, (100)_2$$

$$10 \cdot 1010 = 10100$$
  
 $+ 11 = 10111$   
 $\cdot 1010 = 11100110$   
 $+ 1 = 11100111$   
 $\cdot 1010 = 100100000110$   
 $+ 100 = 100100001010$ 

## Festpunktzahlen

Bei Festpunktzahlen steht der Punkt (das Komma) immer an einer bestimmten festgelegten Stelle, wobei der Punkt natürlich nicht eigens mitgespeichert wird:

zahl = 
$$z_{n-1}z_{n-2}...z_1z_0$$
  $z_{-1}z_{-2}...z_{-m(2)}$ ;  
zahl =  $\sum_{i=-m}^{n-1} z_i 2^i$ 

zahl hat die Länge n + m, wobei n Stellen vor und m Stellen nach dem Punkt gesetzt sind.

$$(11.011)_2 = 1 \cdot 2^1 + 1 \cdot 2^0 + 0 \cdot 2^{-1} + 1 \cdot 2^{-2} + 1 \cdot 2^{-3}$$
  
= 2 + 1 + 0 \cdot 0.5 + 0.25 + 0.125 = (3.375)<sub>10</sub>

# Reelle Zahlen Festpunktzahlen

Durch Einführen eines eigenen Vorzeichenbits können dann noch positive und negative Zahlen unterschieden werden. Die Nachteile der Festpunktdarstellung sind:

- 1. Man kann mit einer bestimmten Anzahl von Bits nur einen beschränkten Wertebereich abdecken.
- 2. Die Stelle des Punkts (Kommas) muss allgemein festgelegt werden. Und wo soll man diesen festlegen, wenn manchmal mit sehr kleinen, hochgenauen Werten und ein anderes Mal mit sehr großen Werten gearbeitet werden muss?

Aufgrund dieser Nachteile wird die Festpunktdarstellung nur in Rechnern verwendet, die für Spezialanwendungen benötigt werden. In den üblichen heute verbreiteten Rechnern wird stattdessen die Gleitpunktdarstellung verwendet.

#### IEEE-Format für float und double

Jede reelle Zahl kann in der Form 2.3756·10³ angegeben werden. Bei dieser Darstellungsform setzt sich die Zahl aus zwei Bestandteilen zusammen:


- Mantisse (2.3756) und Exponent (3), der ganzzahlig ist.

Diese Form wird auch meist in Rechnern verwendet, außer dass dort nicht mit Basis 10, sondern mit Basis 2 gearbeitet wird.

Die für die Darstellung einer Gleitpunktzahl verwendete Anzahl von Bytes legt fest, ob man mit einfacher (Datentyp float) oder mit doppelter Genauigkeit (Datentyp double) arbeitet.

#### IEEE-Format für float und double

Zur Darstellung verwenden die C/C++- und Java-Datentypen float und double das standardisierte IEEE-Format, wobei vier Bytes für float und acht Bytes für double definiert sind.



IEEE-Format für float und double

Das IEEE-Format geht von normalisierten Gleitpunktzahlen aus.

"Normalisierung" bedeutet, dass der Exponent so verändert wird, dass der gedachte Dezimalpunkt immer rechts von der ersten Nicht-Null-Ziffer liegt (im Binärsystem ist dies immer eine 1).

$$17.625 = 1 \cdot 10^{1} + 7 \cdot 10^{0} + 6 \cdot 10^{-1} + 2 \cdot 10^{-2} + 5 \cdot 10^{-3}$$
 entspricht der binären Zahl:

Die entsprechende normalisierte Form erhält man, indem man den Dezimalpunkt hinter die erste signifikante Ziffer "schiebt" und den Exponenten entsprechend anpasst:

 $1.0001101 \cdot 2^4$ 

#### IEEE-Format für float und double

In der *Mantisse* steht durch die normalisierte Form das höchstwertige "Einser-Bit" immer links vom gedachten Dezimalpunkt (außer für 0.0). Beim IEEE-Format wird dieses Bit nicht gespeichert.

Der *Exponent* ist eine Ganzzahl, welche (nach Addition eines *bias*) ohne Vorzeichen dargestellt wird. Durch diese *bias*-Addition wird für den Exponent keine Vorzeichenrechnung benötigt.

Der Wert von bias hängt vom Genauigkeitsgrad ab:

- float (mit 4 Bytes, 8 Bits für Exponent): bias=127
- double (mit 8 Bytes, 11 Bits für Exponent): bias=1023

Das *Vorzeichenbit* zeigt das Vorzeichen der Mantisse, die immer als Betragswert, auch im negativen Fall nicht als Komplement, dargestellt wird.

#### IEEE-Format für float und double

 $17.625 (1.0001101 \cdot 2^4)$ 

#### IEEE-Format für float und double

Nach IEEE gilt für
float (einfach) und
double (doppelt):

	einfach	doppelt
Vorzeichen-Bits	1	1
Exponenten-Bits	8	11
Mantissen-Bits	23	52
Bits insgesamt	32	64
BIAS	127	1023
Exponentenbereich	[—126,127]	[-1022,1023]

Einige Sonderfälle des **IEEE-Formats.** 

Biased I	Exponent
----------	----------

111..111(= 255 bzw. = 2047)

111..111(= 255 bzw. = 2047)

 $\neq 0$ 

Mantisse

not a number (keine gültige Zahl)

000..000 (= 0)

000..000 (= 0)

000..000 (= 0)

 $\pm 0$ 

 $\pm \infty$ 

Bedeutung