
# Benutzerhandbuch

Version 0.7

20. Juli 2010



## Inhaltsverzeichnis

1	Einführung, allgemeine Hinweise				
2	Syst	temvoraussetzungen	6		
3	Fun 3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6	Referenzverwaltung	7 7 7 7 7 8		
4	Kon	mponenten, Aufbau und Funktionen	9		
5 Benutzeroberfläche von SIMPL 5.1 Benutzeroberfläche des erweiterten Eclipse BPEL Designers		Benutzeroberfläche des erweiterten Eclipse BPEL Designers	1		
	5.2	5.1.1 Referenzvariablen       1         5.1.2 ODE Deployment-Deskriptor       1         Benutzeroberfläche der SIMPL Eclipse Plug-Ins       1	3		
	0.2	5.2.1 Admin Konsole       1         5.2.2 Settings       1         5.2.3 Help       1         5.2.4 About       1         5.2.5 Reload Plug-In Data       1	$   5 \\   6 \\   7 \\   7 $		
	5.3 5.4	5.2.6Daten-Management-Aktivitäten1Benutzeroberfläche des RRS Eclipse Plug-Ins2Datenquellen-Registry25.4.1Datenquellen-Registry Plug-In25.4.2Datenquellen-Registry Web Interface2	0 0 0		
6	<b>Ben</b> 6.1	autzung von SIMPL         Anwendungsfälle Prozess-Modellierer       2         6.1.1 Data-Management-Aktivität erstellen       2         6.1.2 Data-Management-Aktivität bearbeiten       2         6.1.3 Data-Management-Aktivität löschen       3         6.1.4 ODE Deployment-Deskriptor erstellen       3         6.1.5 ODE Deployment-Deskriptor bearbeiten       3         6.1.6 ODE Deployment-Deskriptor löschen       3         6.1.7 Prozess vorbereiten für das Deployment       3         6.1.8 Prozess auf ODE-Server deployen       3         6.1.9 Prozessinstanz starten       3         6.1.10 Strategie für das Late-Binding auswählen       4         6.1.11 Neue Referenz in RRS einfügen       4         6.1.12 Referenz aus RRS bearbeiten       4	$\begin{array}{c} -2\\ 2\\ 2\\ 8\\ 8\\ 9\\ 9\\ 0\\ 1\\ \end{array}$		
	6.2	6.1.13 Referenz aus RRS löschen       4         Anwendungsfälle des Workflow-Administrators       4         6.2.1 Admin-Konsole öffnen       4         6.2.2 Auditing aktivieren       4         6.2.3 Auditing deaktivieren       4         6.2.4 Auditing-Datenbank festlegen/ändern       4         6.2.5 Globale Einstellungen festlegen/ändern       4	2 $2$ $2$ $2$		

SIMPL © 2009 \$IMPL

		6.2.6	Einstellungen der Admin-Konsole speichern	43			
		6.2.7	Einstellungen der Admin-Konsole zurücksetzen	43			
		6.2.8	Default-Einstellungen der Admin-Konsole laden	43			
		6.2.9	Admin-Konsole schließen	43			
6.3 Anwendungsfälle der Datenquellen-Administratoren		ndungsfälle der Datenquellen-Administratoren	43				
		6.3.1	Datenquelle in UDDI-Registry registrieren	43			
		6.3.2	Datenquelle aus UDDI-Registry entfernen	44			
		6.3.3	Datenquelle aus UDDI-Registry bearbeiten	44			
7 Problemehilfe							
8	Glo	ssar		46			
A۱	bbild	ungsve	erzeichnis	48			

SIMPL  $\odot$  2009 \$IMPL 3 / 49

## $\ddot{\mathbf{A}}\mathbf{nderungsgeschichte}$

Version	Datum	Autor	Änderungen
0.1	12.04.2010	bruededl	Erstellung des Dokuments.
0.1.1	24.04.2010	bruededl	Erstellung Struktur Benutzerhandbuch
0.2	02.05.2010	bruededl	Erstellung der Anwendungsfälle
0.3	14.06.2010	bruededl	Beschreibung der Propertie Views
0.4	15.06.2010	bruededl	Beschreibung der Statement Editoren
0.5	17.06.2010	bruededl	Beschreibung der Installation
0.6	17.07.2010	bruededl	Allg.Überarbeitung nach Feedback
0.7	20.07.2010	bruededl	Allg.Überarbeitung nach Feedback

SIMPL  $\odot$  2009 \$IMPL 4 / 49

## 1 Einführung, allgemeine Hinweise

SIMPL ist ein erweiterbares und generisches Rahmenwerk für die Modellierung und Ausführung von Workflows. Bei den Datenquellen werden standardmäßig Datenbanken und Dateisysteme unterstützt. Durch die Erweiterbarkeit können prinzipiell alle Datenquellen integriert werden. Als Modellierungsund Ausführungssprache für die hier betrachteten Workflows dient die Business Process Execution Language (BPEL, siehe[1]). Über das Rahmenwerk können beliebige Datenmanagement-Funktionen in einen BPEL-Prozess eingebunden werden. Für eine möglichst hohe Flexibilität kann ein dynamischer Ansatz gewählt werden, so dass auch erst zur Laufzeit des Systems die Datenquellen festgelegt werden können (sog. Late Binding). Nichtsdestoweniger besteht auch die Möglichkeit die Datenquellen statisch anbinden zu können. Die Ausführung der Workflows unterliegt der erweiterten Workflow Engine Apache ODE (siehe[2]) und die Modellierung erfolgt durch den angepassten Eclipse BPEL Designer. Das Auditing einer Prozessausführung wird nur für Apache ODE bereitgestellt. In diesem Benutzerhandbuch werden dem Leser alle Informationen gegeben um mit SIMPL arbeiten zu können. Für die Erweiterung des SIMPL Funktionsumfanges kann das Entwicklerhandbuch zur Hilfe genommen werden, für das Installation und Deployment gibt das Installationshandbuch. In den folgenden Kapiteln wird die Funktionalität, die Komponenten, der Aufbau, die Benutzeroberfläche und die Benutzung erläutert. Kompliziertere Anwendungssituationen werden dabei mit einer ausführlichen und bebilderten Schritt-für-Schritt Anleitung erläutert.

## 2 Systemvoraussetzungen

Die Systemvoraussetzungen des Rahmenwerkes entspricht den Voraussetzungen der verwendeten Java Runtime Evironment und der Workflow-Engine. Empfohlen sind jedoch mindestes 1 GB freier Arbeitsspeicher sowie mindestens 500 MB freier Festplattenspeicher. Aufgrund der Skalierbarkeit richten sich die Systemvoraussetzungen nach der Anzahl der laufenden Prozesse in der Workflow-Engine. Je nach Anwendungskonstellation kann sich jedoch ein erheblich größerer Speicherbedarf ergeben. Die Anzahl der Prozesse wird demnach nur durch die Höhe des Speichers, welcher durch das Betriebssystem zu Verfügung gestellt wird, beschränkt. Durch die Integration des SIMPL Eclipse Plug-Ins in die Eclipse IDE kann das Rahmenwerk prinzipiell auf allen Systemen benutzt werden, die Eclipse unterstützen. Der SIMPL Core kann auf allen Java unterstützenden Web Containern eingesetzt werden. Es muß beachtet werden, dass das Rahmenwerk nur mit Apache ODE 2.0 oder höher verwendet werden kann. Die letzte stabile Version von Apache ODE 1.3.4 unterstützt keine Extension Activities und ist für SIMPL nicht geeignet. Sollten die Extension Activities in einer Version 1.X unterstützt werden, so ist eine Verwendung prinzipiell möglich, jedoch ist ohne Gewährleistung eines Betriebes, da SIMPL für ODE 2.0 entwickelt wurde.

SIMPL © 2009 \$IMPL

6 / 49

## 3 Funktionalität

#### 3.1 Referenzverwaltung

Das Reference Resolution System (RRS) repräsentiert den Kern der Referenzverwaltung und sorgt für das automatische Auflösen von Referenzen zur Laufzeit von Prozessinstanzen und realisiert die Verwaltung (Erstellen, Bearbeiten und Löschen) von Referenzen. Durch die Unterstützung von Referenzen in BPEL (siehe [?]), kann auf Daten per Referenz im Workflow zugegriffen werden. Dies wird aus Gründen der Performanz benötigt, da die Datenübergabe zwischen Workflow und Web Service standardmäßig per Wert erfolgt, was bei großen Datenmengen (bis hin zu Gigabytes oder gar Terabytes im wissenschaftlichen Bereich) zu erheblichen Performanzeinbußen führt. Es werden Daten-Referenzen sowie Container-Referenzen unterstützt. Die Daten-Referenzen werden zwischen den einzelnen Web Services weitergegeben (Daten werden by reference übergeben) und die Daten bleiben, sofern sie nicht im Workflow benötigt werden, auf ihrer Datenquelle und werden dort auch bearbeitet. Die Container-Referenzen sind einfache BPEL-Variablen, denen ein Datentyp mit z.T. spezieller Struktur zugewiesen wird und die alle für den Verweis auf eine Datenstruktureinheit notwendigen Informationen beinhalten. So können in BPEL-Variablen Verweise auf Datenstruktureinheiten (Tabellen, Schema, XML-Dokumente, Ordner, Dateien, usw.) von Datenquellen modelliert werden.

#### 3.2 Datenquellen-Registry

Es wird eine Datenquellen-Registry bereitgestellt, mit dessen Hilfe Datenquellen über den Eclipse BPEL Designer (siehe [4]) ausgewählt werden können. Bei den Datenquellen kann es sich um Datenbanken oder Dateisysteme handeln, die dabei statisch oder dynamisch angebunden werden. Bei der dynamischen Anbindung, dem sog. Late-Binding, erfolgt die Auswahl der Anbindung nach definierten Richtlinien, den sog. Policies. Im Bereich der Datenbanken werden relationale Datenbanken der Typen MySQL, Derby, EmbeddedDerby und DB2 unterstützt, im Bereich der Dateisysteme nur Windows Dateisysteme auf NTFS- (New Technology File System) Basis mit dem CSV (Comma-Separated Values) Dateiformat.

## 3.3 Bereitstellung von generischen BPEL-Aktivitäten

Durch die Bereitstellung von generischen BPEL-Aktivitäten kann auf nahezu beliebige Datenquellen zugegriffen werden. Bei den Datenquellen kann es sich beispielsweise um Sensornetze, Datenbanken oder Dateisysteme handeln. Durch den modularen Aufbau und dem damit möglichen Hinzufügen von neuen Adapter, kann prinzipiell jede Datenquelle mit den DM-Aktivitäten verknüpft werden.

#### 3.4 Auditing

Das Auditing protokolliert alle Ereignisse ( z.B. Ausführung einer DM-Aktivität ) die während der Laufzeit eines Prozesses auftreten und speichert dies in einer vom Nutzer definierten, frei wählbaren, Datenbank. Das Auditung kann in der Adminkonsole eingestellt, sowie de- und aktiviert werden. Das Auditing wird nur für Apache ODE angeboten. Da die Ausführungslogik der DM-Aktivitäten der Workflow-Engine Apache ODE obliegt, erfolgt dort die Mehrzahl der Erzeugung der Auditing Ereignisse. Die Ereignisse (Events) sind in folgende fünf Gruppen eingeteilt: Instance Lifecycle Events, Activity Lifecycle Events, Scope Handling, Data Handling, Correlation Events.

#### 3.5 Erweiterbarkeit

Das SIMPL Rahmenwerk bietet durch einen sehr modularen Aufbau die Möglichkeit an andere Anforderungen angepasst oder erweitert zu werden. Insbesondere wird dadurch die Möglichkeit zur Anbindung von weiteren Datenquellen, Abfragesprachen, Strategien, etc., geboten. Die wichtigsten Aspekte zur Erweiterbarkeit sind:

- Die Aufteilung des Rahmenwerks in SIMPL Core, erweiterter Workflow-Engine und erweitertes Eclipse Plug-In.
- Das Plug-In System des SIMPL Cores, über das Plug-Ins zur Unterstützung von weiteren Datenquellentypen einfach angebunden werden können.
- Die Verwendung des Eclipse Plug-In Mechanismus für die Admin-Konsole.

#### 3.6 Validierung

Die Validierung von Standard BPEL wird unterstützt, jedoch nicht die Validierung der SIMPL-Erweiterungen von BPEL. Dies kann jedoch bei einer Erweiterung des Rahmenwerkes erstellt und an bereits vorhandene Extension Points angebunden werden.

## 4 Komponenten, Aufbau und Funktionen




Abbildung 1: SIMPL Systemumgebung

Das SIMPL Rahmenwerk, bestehend aus dem SIMPL Core, den SIMPL Eclipse Plug-Ins und dem BPEL-DM Plug-In, ist in die in Abbildung 1 dargestellte Systemumgebung eingebettet. Die Systemumgebung besteht dabei aus Eclipse mit dem BPEL Designer Plug-In (siehe[4]), einem Web Server, wie dem Apache Tomcat (siehe [3]), und den Datenquellen, auf die zugegriffen wird. Der SIMPL Core und eine Workflow-Engine (Apache Orchestration Director Engine (ODE), siehe [2]) werden auf dem Web Server ausgeführt. SIMPL unterstützt relationale Datenbanken (MySQL, IBM DB2, Apache Derby) und Dateisysteme (CSV-Dateiformat) und kann um weitere Datenquellen, wie XML-Datenbanken (IBM DB2 mit pureXML-Technologie) oder Sensornetz-Datenbanken (TinyDB) ergänzt werden. Eine Sensornetz-Datenbank (TinyDB) speichert die Daten von meist kabellos vernetzten Sensoren und liefert so eine zentrale und einheitliche Zugriffsmöglichkeit auf Sensordaten. Der SIMPL Core läuft als Web Service auf dem Web Server und liefert u.a. die Funktionalität, die während der Laufzeit von Prozessen mit DM-Aktivitäten benötigt wird. Durch den SIMPL Core werden generell weitgehend alle Funktionalitäten, die von einem beliebigen Ansatz für den Zugriff auf Datenquellen von wissenschaftlichen Workflows benötigt werden, geliefert. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, in der Workflow-Engine so wenig wie nötig implementieren zu müssen. Diese Aufteilung ermöglicht es, entsprechende zukünftige Ansätze für den Datenzugriff relativ leicht umzusetzen bzw. bereits entwickelte Ansätze auch relativ leicht in andere Workflow-Laufzeit- und Modellierungsumgebungen zu integrieren. Dieser Umstand erhöht die Portabilität und die Erweiterbarkeit des Rahmenwerks beträchtlich. Die SIMPL Eclipse Plug-Ins bestehen aus drei separaten Plug-Ins, dem SIMPL Core Plug-In, dem BPEL-DM Plug-In und dem SIMPL Core Client Plug-In. Das SIMPL Core Plug-In erweitert die grafische Oberfläche von Eclipse, um Einstellungen für das SIMPL Rahmenwerk vornehmen zu können. Das BPEL-DM Plug-In erweitert das Eclipse BPEL Designer Plug-In, um Prozesse mit DM-Aktivitäten modellieren zu können. Durch diese Trennung ist es möglich, auch nur eines der beiden Plug-Ins in Eclipse einzubinden

SIMPL  $\bigcirc$  2009 \$IMPL 9 / 49

und z.B. für das jeweils andere Plug-In eigene Implementierungen zu nutzen. Das SIMPL Core Client Plug-In realisiert die Verbindung mit dem SIMPL Core und wird sowohl für das SIMPL Core Plug-In (Laden und Speichern von Rahmenwerkseinstellungen), als auch für das BPEL-DM Plug-In (Laden aller vom SIMPL Core unterstützten Datenquellen) benötigt. Die Ausführungslogiken der jeweiligen DM-Aktivitäten werden in der Workflow-Engine implementiert und in diese als Plug-In (BPEL-DM Extension Activities) eingebunden. Dabei läuft die benötigte Software auf dem lokalen Rechner des Benutzers, die Datenquellen können jedoch auf verschiedene Server verteilt sein.

SIMPL © 2009 \$IMPL

#### 5 Benutzeroberfläche von SIMPL

In diesem Kapitel wird die grafische Benutzeroberfläche der SIMPL Eclipse Plug-Ins beschrieben.

## 5.1 Benutzeroberfläche des erweiterten Eclipse BPEL Designers




Abbildung 2: Erweiteter Eclipse BPEL Designer

Abbildung 2 zeigt den erweiterten Eclipse BPEL Designer. In der Palette befinden sich die SIMPL DM-Aktivitäten, die wie die bereits vorhandenen Aktivitäten zur Modellierung von Prozessen verwendet werden können. Weiterhin wird das SIMPL Menü bereitgestellt, über das alle wichtigen Einstellungen und Informationen des SIMPL Rahmenwerks vorgenommen bzw. angezeigt werden können.

#### 5.1.1 Referenzvariablen

In der mittleren Spalte von Abb.2 sieht man die vorhandenen Referenzvariablen und kann diese mit einem Klick auf "+" neu erstellen und benennen. Nach einer Selektierung einer Referenzvariable und einem Klick auf "x" kann diese gelöscht werden. Im unteren Properties Fenster ist es möglich unter Details den Reference type auf "onInstantiation" oder auf "fresh" zu setzen. Bei ersterem wird die

SIMPL © 2009 \$IMPL 11 / 49

Referenzvariable nur beim Starten eines BPEL Prozesses auf den tatsächlichen Wert gesetzt, bei "fresh" bei jedem Zugriff auf die Referenzvariable. Der Typ des Referenzwertes kann mit "Browse" ausgewählt werden und wird im Structure Fenster angezeigt. Das rot umrandete Symbol in der Toolbar stößt die Transformation eines Prozesses mit Referenzvariablen an.




Abbildung 3: Um Referenzvariablen erweiterter BPEL Designer

Was genau während der Transformation geschieht und wie diese durchgeführt wird, wird in Kapitel 3.1 beschrieben.

#### 5.1.2 ODE Deployment-Deskriptor




Abbildung 4: Erweiteter Deployment-Deskriptor

Der ODE Deployment-Deskriptor ist die XML-Konfigurationsdatei für die Apache ODE Workflow-Engine. Sie kann hier in dieser grafischen Oberfläche bearbeitet werden. Sie ermöglicht die De- und Aktivierung des Prozesses, des Auditings und Monitorings sowie das Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Datenquellen Registrierungen und Mappings. Die Mappings dienen dazu um bei der Ausführung von DM-Aktivitäten definierte Richtlinien (Policies) und Strategien einzuhalten.

SIMPL © 2009 \$IMPL 13 / 49




Abbildung 5: Dialog für das Hinzufügen einer Datenquellen-Beschreibung

Im obigen Fenster, welches nach Drücken des New-Buttons bei "Data Source Specification" erscheint, können neue Datenquellen für die Verwendung in der Workflow Engine hinzugefügt werden. Als Datenquelle kann eine Datenbank oder ein Filesystem dienen. Erforderliche Angaben sind Name, Adresse, Typ, Untertyp, Sprache und Format. Optional sind Benutzername und Passwort.




Abbildung 6: Dialog für das Hinzufügen eines Activity Mapping

In Abb.6 können neue Activity Mappings hinzugefügt werden. Für jede DM-Aktivität kann eine eigene Policy mit einer Strategie ausgewählt werden. Als Strategie unterstützt SIMPL nur First\_Find. First\_Find ermöglicht das Mapping bei auf die erste geeignete Datenquelle, die der Policy entspricht. Das Mapping wird bei der Ausführung des DM-Aktivität ausgeführt.

SIMPL  $\odot$  2009 \$IMPL

## 5.2 Benutzeroberfläche der SIMPL Eclipse Plug-Ins

#### 5.2.1 Admin Konsole




Abbildung 7: Admin Konsole

Die Admin-Konsole kann über das SIMPL Menü geöffnet werden und bietet die Möglichkeit Einstellungen für die Verwaltung des Auditings vorzunehmen. Das Auditing kann de- und aktiviert werden, sowie die Datenbank, wo die Auditingdaten gespeichert werden, spezifiziert werden.

Folgende Schaltächen stehen durchgängig zur Verfügung: [Default]: Laden der Standard-Einstellungen, [Save]: Speichern aller durchgeführten Änderungen, [Reset]: Zurücksetzen aller durchgeführten Änderungen auf den letzten Speicherstand und [Close]: Schliessen der Admin-Konsole und Verwerfen aller Änderungen

#### 5.2.2 Settings

Die Einstellungen können über das SIMPL Menü mit dem Menüpunkt Settings geöffnet werden und bieten die Möglichkeit, Einstellungen für die SIMPL Eclipse Plug-Ins vorzunehmen.

SIMPL © 2009 \$IMPL




Abbildung 8: SIMPL Settings

Dazu gehört die Angabe der Adresse des Reference Resolution Systems, des SIMPL Cores, des Transformation Services und der UDDI Registry. Die Schaltflächen erfüllen folgende Funktionen: [Restore Defaults]: Laden der Standard-Einstellungen, [Apply]: Speichern aller durchgeführten Änderungen, [OK]: Speichern der Änderungen und schliessen des Fensters, [Cancel]: Schliessen der Admin-Konsole und verwerfen aller Änderungen

#### 5.2.3 Help

Der Menüpunkt Help leitet den Benutzer auf die Eclipse Hilfe weiter. Dort stehen dem Benutzer über die Punkte BPEL-DM Plug-In und SIMPL Core Plug-In die entsprechenden Hilfe-Dokumente der SIMPL Eclipse Plug-Ins zur Verfügung.

#### **5.2.4** About




Abbildung 9: SIMPL About

Der Menüpunkt About öffnet das SIMPL About-Fenster und zeigt die Versionsnummer, Lizenzinformationen und Mitwirkende des Rahmenwerkes an.

#### 5.2.5 Reload Plug-In Data

Über den Menüpunkt "Reload Plug-In Data" in Abb.2 des SIMPL Menüs, können alle Daten des SIMPL Cores nachträglich abgerufen werden. Damit muß Eclipse nicht neu gestartet werden wenn bei der Initialisierung des Rahmenwerkes der SIMPL Core oder der Webserver nicht erreichbar waren. Es reicht den entsprechenden Menüpunkt auszuwählen, damit das BPEL DM Plug-In in den entsprechenden Eigenschaftsfenstern (siehe Abschnitt 5.2.6) die unterstützten Datenquellen, deren Subtypen und die unterstützten Abfragesprachen anzeigen kann.

#### 5.2.6 Daten-Management-Aktivitäten

Die Data-Management-Aktivitäten sind wie in folgender Abbildung 10 dargestellt in der Palette von Eclipse zu finden:

SIMPL  $\bigcirc$  2009 \$IMPL



Abbildung 10: Data Management Aktivitäten

Die DM-Aktivitäten erfüllen folgende Funktionen :

- Query:
- Insert :
- Update:
- Delete:
- Create:
- Drop:
- Call:
- RetrieveData :
- Transfer :

Für die Parametrisierung der DM-Aktivitäten und die Anzeige der bereits eingestellten Parameter dient die Property-View mit Ihren Statement-Editoren, die im Folgenden näher erläutert werden.

**Property-View** In Abbildung 11 wird die "Property View" am Beispiel einer Query-Aktivität gezeigt. Für die Parametrisierung der DM-Aktivitäten der Aktivität dient die Property-View. Das bedeutet, dass die Aktivität hier mit Inhalt gefüllt wird, wie z.B. der Zieldatenquelle oder dem Befehl, der auf dieser ausgeführt werden soll. Dazu wird die zuerst die Datenquelle bei "Data source name"

ausgewählt, worauf hin dann die Eigenschaften Typ, Untertyp und Sprache dieser Datenquelle in der linken Hälfte der Ansicht angezeigt werden. Das Ziel dieser Aktivität kann bei "Target to insert the query result" ausgewählt werden. Bei "Insert Table Name" kann eine Schema und / oder ein Tabelle ausgewählt und in das Statement eingefügt werden. "Insert Parameter Variable" ermöglicht die Auswahl einer Parameter-Variablen, und "Insert Container Variable" ermöglicht die Auswahl einer Container Variablen aus den bereits angelegten jeweiligen Variablen.

Im Textfeld "Data management operation" wird dabei der Befehl in einer vollen Länge angezeigt, genau so wie er auf der Datenquelle ausgeführt wird. Dort kann der Befehl auch noch manuell geändert werden.




Abbildung 11: Eigenschaftsfenster eine DM-Aktivität am Beispiel einer Query Activity

Statement-Editor Statement Editoren sind vorhanden, um die Erstellung eines SQL Statement zu erleichtern. Um dies zu erreichen, wird die Erstellung der Statements über eine grafische Oberfläche ermöglicht. Solche Editoren verfügen immer je DM-Aktivität über unterschiedliche Funktionalität bzw. graphische Oberflächen. Man erreicht die Statement Editoren unter dem Menüpunkt "Details" in der Properties Section der jeweiligen Aktivität über den Button "Open Editor".




Abbildung 12: Statement Editor Beispiel

#### 5.3 Benutzeroberfläche des RRS Eclipse Plug-Ins

Das RRS Eclipse Plug-In ist als Eclipse View in Eclipse integriert. Über diese View können alle in den SIMPL Settings hinterlegten RRSs verwaltet werden. Zur Verwaltung zählt das Anlegen, Bearbeiten, Löschen und Aktualisieren von Referenzen eines RRS. Abbildung 13 zeigt die View des RRS Eclipse Plug-Ins. Die o.g. Verwaltungsfunktionen können über das Kontextmenü oder über die Toolbar,in der rechten oberen Ecke der View, erreicht werden. Das Hinzufügen der RRS View geschieht in Eclipse durch aktivieren der Reference Management View in der Eclipse Menüleiste unter dem Punkt "Window" unter "Show View" unter "Other" unter "Reference Resolution System" und dann anklicken von "Reference Management View".




Abbildung 13: RRS-View

## 5.4 Datenquellen-Registry

In diesem Kapitel wird die Benutzeroberäche des Eclipse Datenquellen-Registry Plug-Ins und des Datenquellen-Registry Web Interfaces beschrieben.

#### 5.4.1 Datenquellen-Registry Plug-In

Das Datenquellen-Registry Plug-In ist in eine Eclipse View integriert. Die Datenquellen-Informationen werden aus der Datenquellen-Registry gelesen und in einer Tabelle in der View angezeigt (siehe Abbildung 14). Die Ansicht wird über Window->Show View->Other->UDDI Registry->UDDI Browser View hinzugefügt. In Abbildung 14 können alle Einträge der Datenquellen-Registry betrachtet, aber nicht verändert oder gelöscht werden.




Abbildung 14: Datenquellen-Registry-View

#### 5.4.2 Datenquellen-Registry Web Interface

Das Datenquellen-Registry Web Interface dient dem Datenquellen-Administrator die Datenquellen-Registry zu verwalten. Um eine neue Datenquelle zu registrieren werden die in Abbildung 15 gezeigten Daten benötigt. Diese bestehen aus dem Namen der Datenquelle, deren Adresse, dem Typ, dem Subtyp, der Sprache, dem Benutzername, dem Passwort und dem Policy File. Mit dem Save-Button werden alle durchgeführten Änderungen gespeichert.

Name	
Address	
Туре	
Subtype	
Type Subtype Language	
Username	
Password	
Policy File	
save	

Abbildung 15: Datenquellen-Registry Webinterface

## 6 Benutzung von SIMPL

## 6.1 Anwendungsfälle Prozess-Modellierer

Vorab: Jede Selektion von Aktivitäten oder Eigenschaften erfolgt mit der linken Maustaste. Jedes dazugehörige Konextmenü wird durch die rechte Maustaste nach der Selektion aufgerufen.

#### 6.1.1 Data-Management-Aktivität erstellen

Zur Erstellung einer neuen Data-Management (DM) Aktivität muss ein vorhandener BPEL Prozess im BPEL Designer geöffnet und die BPEL Designer-Palette angezeigt werden. Danach erfolgt die Selektion einer DM-Aktivität aus der BPEL Designer-Palette durch Auswahl mit der linken Maustaste und anschließend Selektion der Stelle des Prozesses, an der die ausgewählte DM-Aktivität eingefügt werden soll. Alternativ kann dies auch per Drag&Drop geschehen. Anschliessend ist der Aktivitätsname einzugeben oder der vorgeschlagene Name zu bestätigen. Sollte die Palette mit den DM Aktivitäten nicht sichtbar sein, so kann sie durch einen Klick auf das Dreieck rechts oben im Hauptfenster angezeigt werden.

#### 6.1.2 Data-Management-Aktivität bearbeiten

Wenn ein BPEL Prozess mit einer DM- Aktivität geöffnet ist, dann kann diese DM-Aktivität selektiert werden und danach in der Properties-View unter "Details" alle Eigenschaften angezeigt werden. Die zu bearbeitenden Eigenschaften können direkt ausgewählt und geändert werden. Komplexere oder größere Änderungen an den Statements können mithilfe der "Statement Editoren" vollzogen werden. Für jeden DM-Aktvität gibt es eine spezifische Properties-View und verschiedene Statement-Editoren. Die Bedienung und die Funktionen werden im Folgenden näher erläutert.

**Property-View** In Abb. 16 wird eine Property-View am Beispiel einer Query Activity gezeigt.




Abbildung 16: DM Properties View

Wenn im Folgenden von der Properties View gesprochen wird, dann bezieht es sich immer auf den "Detail" Abschnitt wie in der obigen Grafik angezeigt. Es gibt allgemeine Funktionalitäten, die bei allen Property Views vorhanden sind. Dies sind:

- 1) Unterschiedliche Textfarben für verschiedene Statement-Komponenten
- 2) Schaltfläche "Save" für das Speichern der Änderungen im Statement-Textfeld, Schaltfläche "Insert Parameter Variable" zum Einfügen von Variablen und die Schaltfläche "Insert Container Reference Variable" zum Einfügen von Referenzvariablen.




Abbildung 17: DM Statement Textbox

- 1) In der Abb. 17 werden, wie oben bereits erwähnt,<br/>beim Editieren des Statements die Einträge in verschiedene Farben angezeigt. Die Farbe hängt davon ab, ob <br/>es sich bei dem Eintrag um ein Schlüsselwort, Befehle oder nur einen Tabellennamen handelt. Die Farben werden wie folgt zugeordnet .
  - Blau: BPEL-Variablen und weitere Werte mit Rauten umgeklammert #values#
  - Lila : SQL-Schlüsselwörter und Befehle
  - Schwarz : Tabellen-, Spalten-, File-, Verzeichnis- und Laufwerksnamen
- 2) Die Schaltfläche "Save" welche zum Speichern des Statements dient. Ohne Betätigen dieser Schaltfläche werden alle Änderungen verworfen.

In der Combobox "Data source name" wird die Datenquelle, die im Voraus über dir Datenquellen Registry definiert wird, ausgewählt. Es werden die Bedienelemente an den ausgewählten Datenquellentyp angepasst.




Abbildung 18: DM Properties View Insert Aktivität

Abbildung 18 zeigt eine DM Properties View am Beispiel einer Insert Aktivität. Im Folgenden werden die Schaltflächen bei unterschiedlichen Datenquellenarten erläutert.




Abbildung 19: DM PropertiesView Filesystem

Schaltflächen bei einem Filesystem als Datenquelle Abbildung 19 zeigt die auf ein Filesystem angepasst Properties View mit den neuen Schaltflächen "Select Command", "Select File", "Select Folder" und "Select Drive". Nach der Auswahl der Datenquelle wird der Datentyp ( hier Filesystem), der Subtype ( hier Windows Local) und die Anfragesprache ( hier Shell) angezeigt. Bei Benutzung des "Open Editor"-Buttons erscheint der für die jeweilige Aktivität verfügbare Editor. Hier würde nun der Insert Statement Editor erscheinen.

Select Command

Durch die Schaltfläche "Select Command" (siehe Abb.20) kann bei den verfügbaren Befehlen (z.B. Cacls für Benutzerrechte ) für diese Datenquelle eine Wahl getroffen werden und dann mit "Insert to Statement" in das Statement hinzugefügt werden.




Abbildung 20: DM Select Command

#### Select Drive



Abbildung 21: DM Select Drive

Nach "Select Drive" erscheinen alle zur Verfügung stehenden Laufwerke mit der Format-Typ und der Kapazität.

Schaltflächen bei einer Datenbank als Datenquelle Abhängig vom Typ der ausgewählten Datenquellen werden die Bedienelemente bzw. die Schaltflächen dynamisch angepasst.

Bei der Auswahl eines Filesystemes als Datenquelle werden folgende Schaltflächen angezeigt:

- "Insert Variable" : Fügt BPEL-Variablen ein. Es folgt ein neues Fenster wo die gewünschte Variable ausgewählt werden kann.
- "Insert Table": Zur Auswahl von Datenbanktabellen und Spalten aus der gewählten Datenbank

SIMPL  $\bigcirc$  2009 \$IMPL 25 / 49



Abbildung 22: Datenbank als Datenquelle

Hinzufügen von Tabellen/Spalten aus der DB der Datenquelle In der folgenden Abbildung 23 wird das Fenster zur Auswahl von Tabellen und Spalten aus der Datenbank-Datenquelle dargestellt. Man öffnet dieses Fenster indem man "Insert Table" anklickt. Die Spalten und Tabellennamen werden dem Statement hinzugefügt, indem man den gewünschten Tabellen- und Spaltennamen markiert und "Insert to statement" anklickt.




Abbildung 23: DM "Insert Table" Befehl

Hinzufügen von BPEL-Variablen aus dem BPEL-Prozess Die Properties View bietet auch die Möglichkeit an, BPEL-Variablen aus dem BPEL-Prozess dem Statement hinzuzufügen. Die bereits angelegten BPEL Variablen, die hinzugefügt werden können, befinden sich im rechten Bereich (siehe Abb.24).




Abbildung 24: BPEL Variablen

Durch Betätigung des Buttons "Insert Variable" erscheint die Liste der BPEL-Variablen:




Abbildung 25: Insert BPEL Variable

Die Variable kann ausgewählt und in das Statement durch Drücken von "Insert to statement" eingefügt werden.

Statement Editoren Statement Editoren sind da, um die Erstellung eines SQL Statement zu erleichtern. Um dies zu erreichen, wird die Erstellung der Statements, über eine graphischen Oberfläche ermöglicht. Solche Editoren verfügen immer je DM-Aktivität über unterschiedlichen Funktionalität bzw. grafische Benutzeroberflächen. Man erreicht die Statement Editoren über die Properties View unter "Details" über die Schaltfläche "Open Editor" . Abhängig davon, welche DM-Aktivität man gerade behandelt, wird der passende Statement Editor gestartet. Als Beispiel folgt nun ein Statement Editor einer Insert-Aktivität.




Abbildung 26: Statement Editor einer Insert Aktivität

Allgemeine Funktionen In diesen Unterabschnitt werden die allgemeine Funktionalitäten und Bedienelemente behandelt die in allen Statement Editoren identisch sind.

Statement Schlüsselwörter Buttons: In jedem der Statement Editoren findet man die Statement Schlüsselwörter, die man in dem jeweiligen Editor verwenden kann. Bei Anklicken der Schaltflächen wird das Schlüsselwort dem Statement hinzugefügt.



Abbildung 27: Statement Schlüsselwörter Buttons

Die orangen Markierungen dienen der Orientierung und zeigen dem Benutzer, welche Schlüsselwörter in welcher Reichenfolge vorgesehen sind.

Zum Beispiel: Beim Klicken auf "WHERE" wandert die Markierung auf die nächste in der Reihenfolge vorgesehenen Statement Schlüsselwörter "ORDER BY" und "GROUP BY" .



Abbildung 28: Statement Schlüsselwörter Buttons 2



Abbildung 29: Statement Schlüsselwörter Buttons 3

SIMPL  $\bigcirc$  2009 \$IMPL 28 / 49

UNDO Funktionalität: Durch Betätigen des Buttons "UNDO" wird die letzte Änderung im Statement rückgängig gemacht.



Abbildung 30: Statement UNDO Button




Abbildung 31: Insert- und Remove Buttons

#### Buttons "Insert to table", "Remove from table" und "Insert to Statement":

- Insert to table : Fügt eine zuvor erstelltes Statement in die Datenbanktabelle ein.
- Remove from table : Entfernt Änderung oder Einträge, die zuletzt der Datenbanktabelle hinzugefügt wurden.
- Insert to statement : Fügt alle Einträge der Datenbanktabelle in einem ausgewählten Bereich in das Statement ein.

Es folgt eine Beispiel Tabelle wie sie nach Einfügen diverser Operationen aussehen könnte.




Abbildung 32: Statement Editor Beispiel Tabelle




Abbildung 33: Statement OK und Close Button

SIMPL  $\bigcirc$  2009 \$IMPL 29 / 49

Durch Betätigung von "Close" wird der Editor geschlossen und jede Änderung verworfen. Durch Drücken des "OK" Buttons wird die Änderung am Statement bestätigt. Danach öffnet sich der Zwischenspeicherungsdialog, welcher die Möglichkeit bietet das Statement von Hand zu bearbeiten.




Abbildung 34: Zwischenspeicherungsdialog

Durch "Save Statement" kann das Statement ohne Änderungen, oder wenn etwas geändert wurde dann mit, übernommen werden. Es gibt nur die Möglichkeit hier Änderungen vorzunehmen. Änderungen in den Editoren Fenstern sind nicht möglich.

Insert Statement Editor Dieser Statement Editor ist für das Erstellen des Statements bei der Insert DM-Aktivität zuständig. Beim Anklicken des "Values" Schlüsselwortes öffnet sich folgende Ansicht:




Abbildung 35: Insert Statement Editor - Values

Funktionsweise: Man wählt zuerst eine Tabelle aus der Datenquelle, dann die Spalten aus der Liste aus. Diesen Spalten kann man einen Wert zuweisen und in der Tabelle zwischenspeichern.




Abbildung 36: Insert-Statement-Editor Select

Das Select Schlüsselwort wird analog wie im Query Statement Editor verwendet. Siehe Kapitel 6.1.2

Query Statement Editor Bei diesen Statement Editor handelt es sich um den Editor zur Erstellung des Statements für die Query DM-Aktivität. Es verfügt über die Schaltflächen bzw. Schlüsselwörter: SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY und HAVING. Nach Betätigen des "Select" Buttons erscheint folgende Anzeige:

SIMPL © 2009 \$IMPL

31 / 49




Abbildung 37: Query Statement Editor Select

Funktionsweise: Auf der linken Hälfte des Fensters wählt man aus der Tabelle eine Liste aus. Die Spalten der ausgewählten Tabelle erscheinen in der Combobox "Column name". Man sucht danach den gewünschten Spaltenname aus und wählt die anderen Parameter in den restlichen Comboboxen aus. Bei "Operations" werden die möglichen Operationen wie "AVG", "SUM" oder "Min" ausgewählt. Mit "Dist" (engl. distinct) können einzelne Parameter und mit "All" auch alle Parameter eingestellt werden. Im Textfeld "Value" kann dann ein Wert für den selektierten Spaltenname eingetragen werden.

**Call Statement Editor** Dieser Statement Editor ist für das Erzeugen eines Call-Statements zuständig.




Abbildung 38: Call Statement Editor

Funktionsweise: Man schreibt in das schmale Textfeld den Name der Prozedur, auf welche das Call-Statement angewendet werden soll. Danach muss der Button "Add to Statement" betätigt werden, um den Befehl zum Statement hinzuzufügen.




Abbildung 39: Drop Statement Editor

**Drop Statement Editor** Funktionsweise : Zuerst muss im "The handeld Schema/Table" ein Name eingegeben werden. Danach wird mit "Insert to Statement" bestätigt um dies dem Statement hinzuzufügen.




Abbildung 40: Drop Statement Editor 2

SIMPL  $\odot$  2009 \$IMPL 34 / 49

Danach erscheint das obere Menü (siehe Abb. 40) und es kann in der Liste eine Tabelle ausgewählt und mit "Insert table into Statement" dem Statement hinzugefügt werden.

Statement Editor

| DELETE | WHERE | FROM |

Delete Statement Editor Dieser Editor erzeugt die "Delete"-SQL-Anweisung.

Abbildung 41: Delete Statement Editor

Funktionsweise: Der Benutzer wählt eine Tabelle aus der Liste aus, dann wird in der Combobox "Column name" der Name der zu bearbeitenden Spalte ausgewählt. Danach kann in der Combobox "Operation" die gewünschte Operation ausgewählt werden und im Feld "Value" der Wert. Danach kommt mit "Insert to table" das Statement in den Zwischenspeicherungsdialog (siehe Abb.34) und kann noch direkt verändert werden.

Create Statement Editor Dieser Editor erzeugt die Create-SQL-Abfrage.




Abbildung 42: Create Statement Editor 1

Funktionsweise: Zuerst benennt man die Tabelle im Feld "Table name". Danach definiert man in den Combo- und Checkboxen die Eigenschaften für jede erzeugte Spalte. Durch "Insert to table" wird der Eintrag in die Zwischenspeicherung übergeben und wird noch einer manuellen Bearbeitung oder Bestätigung in die Datenbanktabelle eingetragen. Zum Erzeugen eines Schemas erscheint die unten gezeigte Ansicht. Hier kann der Schemaname und die optional eine Authorisierungsinformation eingetragen werden. Durch Betätigung von OK wird das Statement in die Zwischenspeicherungsebene geleitet und es bietet sich die Möglichkeit für ein manuelles Bearbeiten oder zum Bestätigen des Statements.




Abbildung 43: Create Statement Editor  $2\,$ 

Retrieve Data Statement Editor Retrieve Data Statement Editor ist identisch zum Query Statement Editor, deswegen wird hier nur auf diesen verwiesen (sieheKapitel 6.1.2)

Update Statement Editor Dieser Editor behandelt die Update-SQL-Abfragen.




Abbildung 44: Update Statement Editor

Funktionsweise: Der Benutzer wählt in der linken Spalte zuerst einen Tabellenname aus. Danach werden die Spaltennamen in der zweiten Tabelle angezeigt. Bei "Type of the value" gibt man dann einen Wert für diese Spalte ein. Zuletzt benutzt man "Insert to table" um den Eintrag zwischenzuspeichern.

SIMPL  $\bigcirc$  2009 \$IMPL 37 / 49

In der Abbildung 44 ist die "Set oriented" View aktiviert. Dies kann man auch "table oriented", also tabellenorientiert, darstellen lassen wie in Abbildung 45.




Abbildung 45: Update Statement Editor - Tabellenorientiert

#### 6.1.3 Data-Management-Aktivität löschen

Die vorhandene DM-Aktivität im geöffneten BPEL Prozess muss selektiert werden und das Kontextmenü aufgerufen werden. Dort kann die Aktivität durch "Delete" gelöscht werden. Alternativ kann dies auch durch drücken der ENTF / Delete -Taste. Danach werden alle Links gemäß dem Standardverhalten des BPEL Designers neu gesetzt.

# 6.1.4 ODE Deployment-Deskriptor erstellen

Ein ODE Deployment-Deskriptor wird wie folgt erstellt :

- 1. Im der Eclipse Menüleiste muss "File", danach "New", danach "Other", danach "BPEL2.0", danach "Apache ODE" und zuletzt "Deployment-Descriptor" angeklickt werden.
- 2. BPEL Projekt manuell eintragen oder über "Browse" auswählen.
- 3. Mit "Finish" bestätigen.
- 4. Konguration des Deployment-Deskriptors.
- 5. Speicherung des Deployment-Deskriptors über Anklicken von "File" und danach "Save" im Eclipse Menü.

Nach der Erstellung ohne Fehlermeldung kann der Deskriptor deployed werden.

#### 6.1.5 ODE Deployment-Deskriptor bearbeiten

Ein vorhandener Deployment-Deskriptor kann mit einem Doppelklick mit der linken Maustaste auf die Datei im BPEL Project Explorer geöffnet und bearbeitet werden. Nach dem Bearbeiten sind die neuen Einstellungen mittels "File" und danach "Save" im Eclipse Menü zu speichern, andernfalls werden die Änderungen nicht übernommen.

#### 6.1.6 ODE Deployment-Deskriptor löschen

ODE Deployment-Deskriptor auswählen und in der Eclipse Menüleiste "Edit" und danach "Delete" anklicken.

#### 6.1.7 Prozess vorbereiten für das Deployment

Bevor der fertige Prozess nun deployed werden kann, bedarf es noch der Erstellung eines Bindings, bzw. eines Endpunktes damit der Webservice erreicht werden kann. Dafür muß wie folgt vorgegangen werden:

- 1. Öffnen der WSDL-Datei in der grafischen Modellierungsumgebung.
- 2. Mit der rechten Maustaste auf den Hintergrund des Fenster klicken und "Add Service" auswählen. Der vorgeschlagene Name kann übernommen oder neu eingegeben werden.
- 3. Mit der rechten Maustaste auf den Hintergrund des Fenster klicken und "AddBinding" auswählen. Danach öffnet sich die Properties View des Bindings und zeigt den Punkt "General".
- 4. Schaltfläche "Generate Binding Content..." betätigen und im Pop-up-Fenster "Binding Wizard" unter "Port Type" das Interface auswählen, welche von aussen erreicht werden soll. Danach unter "Protocol" "SOAP" auswählen.
- 5. Bei dem neu erstellen Service nun auf den "Port" (das pfeilähnliche blaue nach rechts zeigende Symbol) und die Port-Properties-View öffnet sich. In diesem wählt man bei "Binding" das unter Punkt 3 erstellte Binding aus. Bei "Address" gibt man die Adresse (z.B. http://localhost:8080/ode/processes/FluegeBuchen) des ODE Servers ein. Zu beachten ist, dass der Name des Services, wie er in Punkt 2 erstellt wurde, auch identisch ist, wie der Name der WSDL-Datei im BPEL Designer.

### 6.1.8 Prozess auf ODE-Server deployen

Hinzufügen des Prozesses zum ODE-Server in der Eclipse Server-View:

- 1. Rechter Mausklick auf den ODE-Server
- 2. Auswahl des Menüpunkts Add and Remove.
- 3. Hinzufügen der BPEL Prozess-Datei mit Add-Button oder Doppelklick auf das BPEL-File. Danach abschließen mit dem "Finish" Button.
- 4. Anklicken des Eintrages "Ode v1.x Server at...."mit der rechten Maustaste und "Start" auswählen.

#### 6.1.9 Prozessinstanz starten

Nach dem erfolgreichen Deployment auf der Apache ODE Workflow-Engine kann das Prozessmodell instanziiert werden. Dazu muß eine SOAP Nachricht an den Webservice gesendet werden. Dafür gibt es viele Möglichkeiten, hier wird jedoch nur die Variante mit dem "Web Service Explorer" näher erläutert. Dieser ist im SIMPL Rahmenwerk enthalten und ist Bestandteil der Eclipse IDE for Java EE Developers.




Abbildung 46: Web Service Explorer

- 1. WSDL-File des Projektes mit der rechten Maustaste anklicken und "Web Services-> Test with Web Services Explorer" auswählen.
- 2. Im Web Service Explorer die WSDL Operation (gekennzeichnet durch ein blaues Zahnrad) auswählen die der Prozess anbietet, und dann erscheint "Invoke a WSDL Operation".
- 3. Im Textfenster unter "input string" können die Parameter / die Nachricht eingegeben werden und mit "GO" an die Workflow-Engine gesendet werden.
- 4. Im Fenster "Status" erscheint dann das Ergebnis des Services oder eine Statusmeldung der Workflow-Engine.

#### 6.1.10 Strategie für das Late-Binding auswählen

Ein BPEL-Prozess mit ODE Deployment-Deskriptor und ein WS-Policy-Dokument mit Anforderungen an die Datenquelle müssen erstellt sein. Im Deployment-Deskriptor kann danach die Strategie erstellt, geändert oder gelöscht werden.

- 1. Deployment-Deskriptor öffnen bzw. bearbeiten (siehe Kapitel 6.1.5)
- 2. Im unteren Bereich bei "Activity-Data source mapping" kann eine Strategie mit "New" erstellt, mit "Edit" geändert und mit "Remove" gelöscht werden.




Abbildung 47: Activity-Data source Mapping

3. Nach Drücken des "New" Buttons erscheint das "Add a new activity mapping"-Fenster und bei "Activity" kann die Aktivität ausgewählt werden für welche die Strategie erstellt werden soll. Das

SIMPL  $\bigcirc$  2009 \$IMPL 40 / 49

Auswählen kann erst vorgenommen werden, wenn die Aktivität im Modellierungsfenster verwendet wurde. Unter "Policy path" kann die WS-Policy mit den Anforderungen an die Datenquelle ausgewählt werden. Unter "Strategy" kann die Strategie ausgewählt werden. Von SIMPL wird nur First Find unterstützt. Dies bedeutet es wird die erste Datenquelle benutzt die gefunden wird und die in der Policy definierten Anforderungen erfüllt. Ein Mapping zu einer DM-Aktivität kann durch Selektion und danach durch anklicken des "Remove" Buttons gelöscht werden. Für eine Änderung muß das gewünschte Mapping ebenso Selektiert werden und danach durch Betätigen von "Edit" verändert werden. Mit "Save" wir die Änderung übernommen.




Abbildung 48: Strategie Auswahlfenster

4. Speichern des ODE Deployment-Deskriptor über das Speichern-Symbol in der Symbolleiste

#### 6.1.11 Neue Referenz in RRS einfügen

Wenn das RRS erreichbar und eine View geöffnet ist, dann kann eine neue Referenz eingefügt werden. Zuerst muß dazu in der Toolbar oder im Kontextmenü "New" angeklickt werden. In dem Pop-up Fenster können nun alle Parameter der Referenz eingestellt werden. Zu den Parameter gehört der Name, die Adresse des RRS, die Art des Adapters, die Adresse der Datenquelle und natürlich das Statement. Optional kann noch ein Name und ein Passwort angegeben werden. Durch klicken auf "Save" wird die neue Referenz gesichert.




Abbildung 49: Neue Referenz in RRS einfügen

#### 6.1.12 Referenz aus RRS bearbeiten

Eine Referenz lässt sich nur bearbeiten, wenn das RRS erreichbar ist. Durch Klicken auf den "Edit"-Button der Toolbar oder Auswahl des entsprechenden Menüpunktes im Kontext-Menü kann die Referenz bearbeitet werden. Im Pop-up können die Parameter verändert werden. Durch klicken auf "Save" werden die Änderungen übernommen.

#### 6.1.13 Referenz aus RRS löschen

Eine Referenz lässt sich nur l,öschen wenn der RRS erreichbar ist. Nach Auswahl der zu löschenden Referenz kann über den "Delete" Button oder den entsprechenden Menüpunkt im Kontext-Menü die Referenz gelöscht werden.

# 6.2 Anwendungsfälle des Workflow-Administrators

Ein Workflow-Administrator ist eine Spezialisierung des Prozess-Modellierers. D.h. er kann alle Anwendungsfälle des Prozess-Modellierers und noch weitere administrative Anwendungsfälle ausführen. Seine Kenntnisse liegen eher im technischen Bereich, wie z.B. bei der Konfiguration des Rahmenwerks. Er kann beispielsweise über die Admin-Konsole während der Prozesslaufzeit das Auditing an- und abschalten. Ebenso legt er die Datenbank für das Speichern der Auditing-Daten fest. Diese Anwendungsfälle werden im Folgenden näher erläutert:

#### 6.2.1 Admin-Konsole öffnen

Durch einen Klick auf Admin-Konsole im Eclipse Menü unter SIMPL kann die Admin-Konsole geöffnet und verwendet werden.

#### 6.2.2 Auditing aktivieren

Admin-Konsole zuerst öffnen und dann den Menüpunkt Auditing auswählen. Durch Setzen des Häkchens bei Auditing unter "General" kann dieses aktiviert werden. Die Übernahme der Einstellung erfolgt mittels "Save"-Button.

#### 6.2.3 Auditing deaktivieren

Admin-Konsole zuerst öffnen und dann den Menüpunkt Auditing auswählen. Durch Klicken auf den Haken wird das Auditig deaktiviert und es erscheint "inactive". Die Übernahme der Einstellung erfolgt mittels "Save"-Button.

#### 6.2.4 Auditing-Datenbank festlegen/ändern

Admin-Konsole öffnen und dann den Menüpunkt Auditing auswählen. Hier kann eine lokale Auditing-Datenbank de- und aktiviert sowie festgelegt und konfiguriert werden. Die Übernahme der Einstellung erfolgt mittels "Save"-Button.

# 6.2.5 Globale Einstellungen festlegen/ändern

Die globalen Einstellungen, die das Rahmenwerk betreffen, können in Eclipse im Menüpunkt SIMPL unter Settings im "Preferences" Fenster unter "SIMPL" eingestellt werden. Alternativ ist dies auch unter Eclipse im Menüpunkt Window unter Preferences bei SIMPL möglich. Hier können Einstellungen bezüglich des RRS, des SIMPL Cores, des Transformation Services und der UDDI Registry vorgenommen werden. Mittels des "APPLY" Buttons werden die Einstellungen übernommen und mit "OK" wird die Auswahl geschlossen.

#### 6.2.6 Einstellungen der Admin-Konsole speichern

Durch Klick auf den Button "Save" werden die Einstellungen der Admin-Konsole in der SIMPL Datenbank gespeichert.

## 6.2.7 Einstellungen der Admin-Konsole zurücksetzen

Durch einen Klick auf den "Reset"-Button werden die zuletzt gespeicherten Einstellungen wieder hergestellt.

#### 6.2.8 Default-Einstellungen der Admin-Konsole laden

Die Standardwerte der Admin-Konsole können durch einen Klick auf "Default" wieder hergestellt werden. Im Unterschied zum "Reset-Button" werden hiermit die Standard-Einstellungen geladen die in SIMPL hinterlegt sind.

#### 6.2.9 Admin-Konsole schließen

Durch einen Klick auf "Close" wird die Admin-Konsole geschlossen. Wurden Änderungen vorgenommen, die nicht gesichert wurden, dann erscheint eine Sicherheitsabfrage mit der Möglichkeit die Änderungen zu sichern ("Yes", zu verwerfen ("No") oder das Close durch "Cancel" abzubrechen und wieder die vorherige Maske zu sehen.

# 6.3 Anwendungsfälle der Datenquellen-Administratoren

Ein Datenquellen-Administrator verwaltet Datenquellen und stellt diese über die Datenquellen-Registry anderen Nutzern zu Verfügung. Dazu kann er Datenquellen in der Datenquellen-Registry registrieren, die Eigenschaften bereits registrierter Datenquellen bearbeiten und registrierte Datenquellen auch wieder aus der Datenquellen-Registry löschen. Die Anwendungsfälle werden nun im Folgenden erläuter.

## 6.3.1 Datenquelle in UDDI-Registry registrieren

Zuerst muss das Datenquellen-Registry Web Interface in Web Browser aufgerufen werden. Standardmäßig ist im SIMPL Rahmenwerk http://localhost:8080/juddiweb als Adresse definiert. Nach der Authorisierung wird die Liste der bereits angelegten Datenquellen durch Klicken auf "Show Data Sources" angezeigt wie in Abbildung 50 dargestellt.




Abbildung 50: Registry Datenquellenliste

Durch Betätigen von "New" öffnet sich ein neues Fenster zur Eingabe der Datenquellen Konfiguration.



Abbildung 51: Datenquelle in Registry anlegen

Erforderlich ist der Name, die Adresse, der Typ, der Subtyp, die Sprache, der Benutzername, das Passwort und optional eine Policy Datei.

Nach Betätigen von "Save" werden die Daten in der Registry gespeichert und stehen sofort dem Rahmenwerk zur Verfügung. Im Registry Plug-In (siehe Abb. 14) kann es nötig sein den "Refresh" Button ( 2 grüne im Kreis stehende Pfeile) zu betätigen wenn man die neue Datenquelle in der UDDI Browser View nicht erscheint.

#### 6.3.2 Datenquelle aus UDDI-Registry entfernen

Zuerst muss das Datenquellen-Registry wie in Kap. 6.3.1 aufgerufen werden. Nach der Authorisierung wird die Liste der bereits angelegten Datenquellen angezeigt. In der Liste muß dann die zu löschende Datenquelle mit dem rechten Kreis-Button markiert und danach "Delete" betätigt werden.

#### 6.3.3 Datenquelle aus UDDI-Registry bearbeiten

Zuerst muß das Datenquellen-Registry Web Interface in Web Browser aufgerufen werden. Standardmäßig ist im SIMPL Rahmenwerk http://localhost:8080/juddiweb als Adresse definiert. Nach der Authorisierung wird die Liste der bereits angelegten Datenquellen angezeigt. In der Liste muß dann die zu editierende Datenquelle mit dem rechten Kreis-Button markiert und danach "Edit" betätigt werden. Die Abbildung 50 öffnet sich umd die Datenquelle kann bearbeitet werden. Nach Abschluss der Änderungen kann durch "Save" alles in der Registry gespeichert werden.

# 7 Problemehilfe

Die SIMPL Eclipse Plug-Ins sind nur voll funktionsfähig, falls der SIMPL Core erreichbar ist, d.h. das ein Apache Tomcat Server mit angebundenem SIMPL Core gestartet wurde.

Tabelle 1: Mögliche Fehler

Bereich	Fehler	Ursachen
Deployment	Erstellung D.D. nicht möglich	ODE D.D. Modul nicht installiert
	Deployen nicht möglich	ODE Server nicht gestartet
	Server Port in Use	Server bereits gestartet.
Admin Konsole	Speichern nicht möglich	Auditing Datenbank fehlt
		Datenbank nicht erreichbar
		Authentifizierung fehlgeschlagen.
RRS	Referenz nicht bearbeitbar	RRS Parameter ungültig
	Referenz nicht speicherbar	RRS nicht erreichbar

# 8 Glossar

API	Application Programming Interface
BPEL	Business Process Execution Language
CSV	Comma-Separated Values
DAS	Data Access Service
DDL	Data Definition Language
DM	Data Management
Extension	Erweiterungsaktivität
Activities	
FLWOR	FOR, LET, WHERE, ORDER,
	RETURN
IDE	Integrated Development Environment
IUD	INSERT, UPDATE, DELETE
NTFS	New Technology File System
ODE	Orchestration Director Engine
RDB	Relational Database
RRS	Reference Resolution System
SDO	Service Data Object
SIMPL	SimTech: Information Management,
	Processes and Languages
SOAP	Simple Object Access Protocol
SQL	Structured Query Language
SSO	Single Sign On
UDDI	Universal Description, Discovery and
	Integration
URI	Unified Resource Identifier
URL	Unified Resource Locator
WS	Web Service
WSDL	Web Service Description Language
XML	Extensible Markup Language
XPath	XML Path Language
XQUERY	XML Query Language

SIMPL  $\odot$  2009 \$IMPL 46 / 49

# Literatur

- [1] Jordan, D.; Evdemon, J.: Web Services Business Process Execution Language Version 2.0, OA-SIS Standard. Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS), 11.April 2007. http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/OS/wsbpel-v2.0-OS.pdf, zuletzt zugegriffen am 13.07.2010
- [2] Apache ODE, http://ode.apache.org/, zuletzt zugegriffen am 17.07.2010
- [3] Apache Tomcat, http://tomcat.apache.org/, zuletzt zugegriffen am 17.07.2010
- [4] Eclipse BPEL Designer, http://www.eclipse.org/bpel/, zuletzt zugegriffen am 17.7.2010
- [5] IBM-DB2, http://www.ibm.com/db2/, zuletzt zugegriffen am 20.07.2010
- [6] Java 6, http://java.sun.com/, zuletzt zugegriffen am 20.7.2010
- [7] TinyDB, http://telegraph.cs.berkeley.edu/tinydb/, zuletzt zugegriffen am 20.07.2010
- [8] Eclipse, http://www.eclipse.org/, zuletzt zugegriffen am 20.7.2010
- [9] WSDL, http://www.w3.org/standards/techs/wsdl, zuletzt zugegriffen am 20.07.2010
- [10] XPath, http://www.w3.org/standards/techs/xpath, zuletzt zugegriffen am 20.07.2010
- [13] jUDDI, http://ws.apache.org/juddi/, zuletzt zugegriffen am 20.07.2010
- [14] WinRAR, http://http://www.winrar.de/, zuletzt zugegriffen am 10.06.2010

SIMPL  $\odot$  2009 \$IMPL 47 / 49

# ${\bf Abbildungs verzeichnis}$

1	SIMPL Systemumgebung	9
2	Erweiteter Eclipse BPEL Designer	11
3	Um Referenzvariablen erweiterter BPEL Designer	12
4	Erweiteter Deployment-Deskriptor	13
5	Dialog für das Hinzufügen einer Datenquellen-Beschreibung	
6	Dialog für das Hinzufügen eines Activity Mapping	
7	Admin Konsole	
8	SIMPL Settings	
9	SIMPL About	
10	Data Management Aktivitäten	
11	Eigenschaftsfenster eine DM-Aktivität am Beispiel einer Query Activity	
12	Statement Editor Beispiel	
13	RRS-View	
14	Datenquellen-Registry-View	
15	Datenquellen-Registry Webinterface	
16	DM Properties View	
17	DM Statement Textbox	
18	DM Properties View Insert Aktivität	
19	DM Properties View Filesystem	
20	DM Select Command	
21	DM Select Drive	
$\frac{21}{22}$	Datenbank als Datenquelle	
$\frac{22}{23}$	DM "Insert Table" Befehl	
	BPEL Variablen	
24		
25	Insert BPEL Variable	
26	Statement Editor einer Insert Aktivität	
27	Statement Schlüsselwörter Buttons	
28	Statement Schlüsselwörter Buttons 2	
29	Statement Schlüsselwörter Buttons 3	
30	Statement UNDO Button	
31	Insert- und Remove Buttons	
32	Statement Editor Beispiel Tabelle	
33	Statement OK und Close Button	
34	Zwischenspeicherungsdialog	
35	Insert Statement Editor - Values	
36	Insert-Statement-Editor_Select	
37	Query Statement Editor_Select	
38	Call Statement Editor	33
39	Drop Statement Editor	34
40	Drop Statement Editor 2	34
41	Delete Statement Editor	35
42	Create Statement Editor 1	36
43	Create Statement Editor 2	37
44	Update Statement Editor	37
45	Update Statement Editor - Tabellenorientiert	38
46	Web Service Explorer	40
47	Activity-Data source Mapping	40
48	Strategie Auswahlfenster	41
49	Neue Referenz in RRS einfügen	
50	Registry Datenquellenliste	

51 Datenquelle in Registry anlegen
------------------------------------

SIMPL  $\odot$  2009 \$IMPL 49 / 49