
Benutzerhandbuch

Version 0.5

17.06.2010



Inhaltsverzeichnis

1	Einführung, allgemeine Hinweise				
2 Systemvoraussetzungen					
3	Installation 3.1 All-in-one Installation 3.2 Installation der Komponenten und Konfiguration 3.2.1 Eclipse 3.2.2 BPEL Designers und SIMPL Eclipse Plug-In 3.2.3 Apache Tomcat 3.2.4 Apache ODE	77 77 77 77 79			
4	nktionalität 1 Referenzverwaltung 1 Datenquellen-Registry 1 Bereitstellung von generischen BPEL-Aktivitäten 1 Grafische Abfragebefehls-Editoren 1 Datenquellenanbindung 1 Unterstützte Datenquellen und Abfragesprachen 1 4.6.1 Datenbanken 1 4.6.2 Dateisysteme 1 Auditing 1 Plug-In System 1 Validierung 1				
5	Komponenten, Aufbau und Funktionen	12			
6	Benutzeroberfläche von SIMPL 6.1 Benutzeroberfläche des erweiterten Eclipse BPEL Designers 6.1.1 Referenzvariablen 6.1.2 ODE Deployment-Deskriptor 6.2 Benutzeroberfläche der SIMPL Eclipse Plug-Ins 6.2.1 Admin Konsole 6.2.2 Settings 6.2.3 Help 6.2.4 About 6.2.5 Reload Plug-In Data 6.2.6 Data-Management-Aktivitäten 6.3 Benutzeroberfläche des RRS Eclipse Plug-Ins 6.4 Datenquellen-Registry 6.4.1 Datenquellen-Registry Plug-In 6.4.2 Datenquellen-Registry Web Interface	14 14 14 14 19 19 19 22 22 22			
7	7.1 Anwendungsfälle Prozess-Modellierer	26 26 40 40 40			

		7.1.7	Prozess vorbereiten für Deployment	47					
		7.1.8	Prozess auf ODE-Server deployen	47					
		7.1.9	Prozessinstanz starten	47					
		7.1.10	Strategie für das Late-Binding auswählen	49					
	7.2	Anwen	dungsfälle des Workflow-Administrators	50					
		7.2.1	Admin-Konsole öffnen	50					
		7.2.2	Auditing aktivieren	50					
		7.2.3	Auditing deaktivieren	50					
		7.2.4	Auditing-Datenbank festlegen/ändern	50					
		7.2.5	Globale Einstellungen festlegen/ändern $\ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots \ \ldots$	50					
		7.2.6	Einstellungen der Admin-Konsole speichern	50					
		7.2.7	Einstellungen der Admin-Konsole zurücksetzen	50					
		7.2.8	Default-Einstellungen der Admin-Konsole laden						
		7.2.9	Admin-Konsole schliessen	50					
		7.2.10	Neue Referenz in RRS einfügen	51					
		7.2.11	Referenz aus RRS bearbeiten	51					
		7.2.12	Referenz aus RRS löschen	51					
	7.3	Anwen	dungsfälle der Datenquellen-Administratoren	51					
		7.3.1	Datenquelle in UDDI-Registry registrieren	51					
		7.3.2	Datenquelle aus UDDI-Registry entfernen	53					
		7.3.3	Datenquelle aus UDDI-Registry bearbeiten	53					
3	Pro	blemel	nilfe	5 4					
)	Glo	ssar		55					
Abbildungsverzeichnis									

SIMPL \odot 2009 \$IMPL 3 / 58

$\ddot{\mathbf{A}}\mathbf{n}\mathbf{derungsgeschichte}$

Version	Datum	Autor	Änderungen
0.1	12.04.2010	bruededl	Erstellung des Dokuments.
0.1.1	24.04.2010	bruededl	Erstellung Struktur Benutzerhandbuch
0.2	02.05.2010	bruededl	Erstellung der Anwendungsfälle
0.3	14.06.2010	bruededl	Beschreibung der Propertie Views
0.4	15.06.2010	bruededl	Beschreibung der Statement Editoren
0.5	17.06.2010	bruededl	

SIMPL \odot 2009 \$IMPL 4 / 58

1 Einführung, allgemeine Hinweise

SIMPL ist ein erweiterbares und generisches Rahmenwerk für die Modellierung und Ausführung von Workflows. Bei den Datenquellen werden standardmäßig Datenbanken und Dateisysteme unterstützt. Durch die Erweiterbarkeit können prinzipiell alle Datenquellen integriert werden. Als Modellierungsund Ausführungssprache für die hier betrachteten Workflows dient die Business Process Execution Language (siehe[2]). Über das Rahmenwerk können beliebige Datenmanagement-Funktionen in einen BPEL-Prozess eingebunden werden. Für eine möglichst hohe Flexibilität kann ein dynamischer Ansatz gewählt werden, so dass auch erst zur Laufzeit des Systems die Datenquellen festgelegt werden können (Late Binding). Nichtsdestoweniger besteht auch die Möglichkeit die Datenquellen statisch anbinden zu können. Die Ausführung der Workflows unterliegt der angepassten Workflow Engine Apache ODE (siehe[4]) und die Modellierung erfolgt durch den angepassten Eclipse BPEL Designer. Das Auditing einer Prozessausführung wird nur für Apache ODE bereitgestellt.

SIMPL © 2009 \$IMPL

2 Systemvoraussetzungen

Die Systemvoraussetzungen des Rahmenwerkes entspricht den Voraussetzungen der verwendeten Java Runtime Evironment und der Workflow-Engine. Aufgrund der Skalierbarkeit richten sich die Systemvoraussetzungen nach der Anzahl der laufenden Prozesse in der Workflow-Engine. Die Anzahl der Prozesse wird demnach nur durch die Höhe des Speichers, welcher durch das Betriebssystem zu Verfügung gestellt wird, beschränkt. Durch die Integration des SIMPL Eclipse Plug-Ins in die Eclipse IDE kann das Rahmenwerk prinzipiell auf allen Systemen benutzt werden die Eclipse unterstützen. Der SIMPL Core kann auf allen Java unterstützenden Web Containern eingesetzt werden. Es muß beachtet werden, daß das Rahmenwerk nur mit Apache ODE 2.0 oder höher verwendet werden kann.

SIMPL \bigcirc 2009 \$IMPL

3 Installation

Das Rahmenwerk wird als Teil eines großen Installationpaketes ausgeliefert. Dieses Installationspaket besteht aus allen Programmen, die für die Verwendung des Rahmenwerks benötigt werden. Dazu gehört das Modellierungstool Eclipse BPEL Designer, der Web Server Apache Tomcat, der die Workflow-Engine ausführt, die Workflow-Engine Apache ODE und natürlich das Rahmenwerk selbst. Durch das Installationspaket sind viele Einstellungen bereits vordefiniert um dem Benutzer eine einfache Installation zu ermöglichen. Das Installationspaket ist dabei als RAR-Archiv zusammen mit allen wichtigen Dokumenten auf einer CD/DVD vorhanden. Für eine Windows Installation ist die "All-in-one"-Installation zu empfehlen. Für die Installation auf anderen Kontexten wird hier auch noch die Installation der einzelnen Komponenten näher erläutert.

3.1 All-in-one Installation

Die "All-in-one"-Installation ist die schnelle und einfach Installation und für ein Windows System zu empfehlen. Das Archiv "SIMPL.rar" muß entpackt werden und danach kann das Rahmenwerk über die Kommandozeile gestartet werden. Dazu kann der Tomcat Server über "..bin/tomcat6.exe" gestartet werden. Eclipse kann über "eclipse.exe" im Eclipse Installationsverzeichnis gestartet werden.

3.2 Installation der Komponenten und Konfiguration

3.2.1 Eclipse

Neuinstallation Die Installation von Eclipse erfolgt durch das Entpacken von Eclipse IDE for Java EE Developers (eclipse-jee-galileo-SR2-win32.zip). Dadurch wäre Eclipse schon startfähig, jedoch fehlt noch der BPEL Designer und das SIMPL Rahmenwerk. Zum Entpacken genügt das oft bei Windows integrierte ZIP Programm, oder eine Entpackprogramm wie beispielsweise Winrar (siehe [14]).

Konfiguration einer vorhandenen Eclipse Entwicklungsumgebung

3.2.2 BPEL Designers und SIMPL Eclipse Plug-In

Neuinstallation Da der im Rahmenwerk beiligende BPEL Designer dem Rahmenwerk angepasst wurde, ist die Neuinstallation des Eclipse BPEL Designers zwingend erforderlich um die SIMPL Funktionen nutzen zu können. Der BPEL Designer (die auf SIMPL angepasste Version) und das SIMPL Eclipse Plug-In befinden sich in der Datei "simpl-eclipse.zip". Diese Datei muß in den Eclipse Hauptordner kopiert und dort entpackt werden. Beim Entpacken werden 22 Files automatisch in den "plugins"-Ordner von Eclipse kopiert. Dort müssen sich die folgenden Datei für die vollständige Funktionalität befinden:

3.2.3 Apache Tomcat

Neuinstallation

- 1. Die Datei "apache-tomcat-6.0.26.exe" enthält den Apache Tomcat Webserver der Version 6.0.26. Durch Doppelklicken auf das File startet der Installationsvorgang von Apache Tomcat. Im Verlauf der Installation ist u.a. das Installationsverzeichnis sowie den HTTP Connector Port zu wählen. Beim HTTP Connector Port ist nach Möglichkeit der Port 8080 einzuhalten, da dieser auch im SIMPL Rahmenwerk voreingestellt ist.
- 2. Die Datei ode.war aus der apache-ode-war-2.0-beta2.zip in das Verzeichnis "webapp" des Apache Tomcat Installationsordner kopieren.
- 3. axis2.war aus der axis2-1.5-war.zip in den Ordner "webapps" des Apache Tomcat Installationsordner kopieren.




Abbildung 1: BPEL Designer und SIMPL Installationsdateien

SIMPL \odot 2009 \$IMPL

4. Verzeichnis "servicejars" im Installationsordner von Tomcat im Verzeichnis "\webapps\axis2\WEB-INF" anlegen.

Konfiguration eines vorhandenen Apache Tomcat

Axis2

JUDDI

RRS

RRS Transformation Service

3.2.4 Apache ODE

Neuinstallation

- 1. Das File "simpl-tomcat.zip" muß in das Tomcat Installationsverzeichnis kopiert und dort entpackt werden. Dieses File enthält mehrere SIMPL Komponenten wie den SIMPL Core, den Verzeichnisdienst Apache Juddi und die Workflow Engine Apache ODE.
- 2. Das File "simpl-ode-extension.jar" muß in den Ordner "lib" im Tomcat Installationsordnet kopiert werden.

Konfiguration einer vorhandenen Apache ODE

SIMPL Core

SIMPL Auditing

BPEL DM Extension Activities

4 Funktionalität

4.1 Referenzverwaltung

Unterstützung von Referenzen in BPEL (siehe [1]) damit auf Daten auch per Referenz im Workflow zugegriffen werden kann. Dies wird aus Gründen der Performanz benötigt, da die Datenübergabe zwischen Workflow und Web Service standardmäßig per Wert erfolgt, was bei großen Datenmengen (bis hin zu Gigabytes oder gar Terabytes im wissenschaftlichen Bereich) zu erheblichen Performanzeinbußen führt.

4.2 Datenquellen-Registry

Bereitstellung einer Datenquellen-Registry, mit Hilfe derer Datenquellen über den Eclipse BPEL Designer (siehe [7]) ausgewählt werden können.

4.3 Bereitstellung von generischen BPEL-Aktivitäten

Durch die DM-Aktivitäten kann direkt auf die Datenquellen zugegriffen werden.

4.4 Grafische Abfragebefehls-Editoren

Durch grafische Abfragebefehls-Editoren, den sog. Statement-Editoren, kann der Befehl für die DM-Aktivitäten komfortabel eingegeben werden.

4.5 Datenquellenanbindung

Datenquelle können statisch oder dynamisch angebunden werden. Bei der dymanischen Anbindung, dem sog. Late-Binding, erfolgt die Auswahl der Anbindung nach definierten Richtlinien, den sog. Policies.

4.6 Unterstützte Datenquellen und Abfragesprachen

4.6.1 Datenbanken

Es werden relationale Datenbanken der Typen MySQL, Derby, EmbeddedDerby und DB2 unterstützt.

4.6.2 Dateisysteme

Windows Dateisysteme auf NTFS Basis können auf Shell-Ebene angebunden werden. SIMPL unterstützt bisher das CSV Format.

4.7 Auditing

Das Auditing protokolliert wann was gemacht wurde und speichert dies in einer Auditingdatenbank. Diese ist frei wählbar und kann in der Adminkonsole eingestellt, sowie de- und aktiviert werden. Das Auditing wird nur für Apache ODE angeboten.

4.8 Plug-In System

Das SIMPL Rahmenwerk bietet durch einen sehr modularen Aufbau die Möglichkeit an andere Anforderungen angepasst oder erweitert zu werden. Insbesondere wird dadurch die Möglichkeit zur Anbindung von weiteren Datenquellen, Abfragesprachen, Strategien, etc., geboten. Die Erweiterung läßt sich einfach durch ein Plug-In System erledigen. Weiterführende Informationen dazu können im Entwicklerhandbuch gefunden werden.

4.9 Validierung

Die Validierung von Standard BPEL wird unterstützt, jedoch nicht die Validierung von SIMPL BPEL. Dies kann jedoch bei einer Erweiterung des Rahmenwerkes erstellt und an bereits vorhandene Extension Points angebunden werden.

SIMPL © 2009 \$IMPL $11 \ / \ 58$




Abbildung 2: SIMPL Systemumgebung

5 Komponenten, Aufbau und Funktionen

Das SIMPL Rahmenwerk, bestehend aus dem SIMPL Core, den SIMPL Eclipse Plug-Ins und dem BPEL-DM Plug-In, und ist in die in Abbildung 2 dargestellte Systemumgebung eingebettet. Die Systemumgebung besteht dabei aus Eclipse mit dem BPEL Designer Plug-In (siehe[7]), einem Web Server, wie dem Apache Tomcat (siehe [5]), und den Datenquellen, auf die zugegriffen wird. Der SIMPL Core und eine Workflow-Engine (Apache Orchestration Director Engine (ODE), siehe [4]) werden auf dem Web Server ausgeführt. SIMPL unterstützt relationale Datenbanken (MySQL, IBM DB2, Apache Derby) und Dateisysteme (CSV-Dateiformat) und kann um weitere Datenquellen, wie XML-Datenbanken (IBM DB2 mit pureXML-Technologie) oder Sensornetz-Datenbanken (TinyDB) ergänzt werden. Eine Sensornetz-Datenbank (TinyDB) speichert die Daten von meist kabellos vernetzten Sensoren und liefert so eine zentrale und einheitliche Zugriffsmöglichkeit auf Sensordaten. Der SIMPL Core läuft als Web Service auf dem Web Server und liefert u.a. die Funktionalität, die während der Laufzeit von Prozessen mit DM-Aktivitäten benötigt wird. Durch den SIMPL Core werden generell weitgehend alle Funktionalitäten, die von einem beliebigen Ansatz für den Zugriff auf Datenquellen von wissenschaftlichen Workflows benötigt werden, geliefert. Dadurch ergibt sich die Möglichkeit, in der Workflow-Engine so

wenig wie nötig implementieren zu müssen. Diese Aufteilung ermöglicht es, entsprechende zukünftige Ansätze für den Datenzugriff relativ leicht umzusetzen bzw. bereits entwickelte Ansätze auch relativ leicht in andere Workflow-Laufzeit- und Modellierungsumgebungen zu integrieren. Dieser Umstand erhöht die Portabilität und die Erweiterbarkeit des Rahmenwerks beträchtlich. Die SIMPL Eclipse Plug-Ins bestehen aus drei separaten Plug-Ins, dem SIMPL Core Plug-In, dem BPEL-DM Plug-In und dem SIMPL Core Client Plug-In. Das SIMPL Core Plug-In erweitert die grafische Oberfläche von Eclipse, um Einstellungen für das SIMPL Rahmenwerk vornehmen zu können. Das BPEL-DM Plug-In erweitert das Eclipse BPEL Designer Plug-In, um Prozesse mit DM-Aktivitäten modellieren zu können. Durch diese Trennung ist es möglich, auch nur eines der beiden Plug-Ins in Eclipse einzubinden und z.B. für das jeweils andere Plug-In eigene Implementierungen zu nutzen. Das SIMPL Core Client Plug-In realisiert die Verbindung mit dem SIMPL Core und wird sowohl für das SIMPL Core Plug-In (Laden und Speichern von Rahmenwerkseinstellungen), als auch für das BPEL-DM Plug-In (Laden aller vom SIMPL Core unterstützten Datenquellen) benötigt. Die Ausführungslogiken der jeweiligen DM-Aktivitäten werden in der Workflow-Engine implementiert und in diese als Plug-In (BPEL-DM Plug-In) eingebunden. Dabei läuft die benötigte Software auf dem lokalen Rechner des Benutzers, die Datenquellen können auf verschiedene Server verteilt sein. Die Validation der SIMPL Extensions wird hierbei durch den Eclipse BPEL-Designer erledigt.

6 Benutzeroberfläche von SIMPL

In diesem Kapitel wird die grafische Benutzeroberäche des SIMPL Eclipse Plug-Ins beschrieben. Abbildung 3 zeigt den erweiterten Eclipse BPEL Designer. In der Palette befinden sich die SIMPL DM-Aktivitäten, die wie die bereits vorhandenen Aktivitäten zur Modellierung von Prozessen verwendet werden können. Weiterhin wird das SIMPL Menü bereitgestellt, über das alle wichtigen Einstellungen und Informationen des SIMPL Rahmenwerks vorgenommen bzw. angezeigt werden können.

6.1 Benutzeroberfläche des erweiterten Eclipse BPEL Designers

6.1.1 Referenzvariablen

In der mittleren Spalte von Abb.3 sieht man die vorhandenen Referenzvariablen und kann diese mit einem Klick auf "+" neu erstellen und benennen. Nach einer Selektierung einer Referenzvariable und einem Klick auf "x" können diese gelöscht werden. Im unteren Properties Fenster ist es möglich unter Details den Reference type auf "onInstantiation" oder auf "fresh" zu setzen. Bei ersterem wird die Referenzvariable nur bei der Initialisierung auf den tatsächlichen Wert gesetzt, bei "fresh" bei jedem Zugriff auf die Referenzvariable. Der Typ des Referenzwertes kann mit "Browse" ausgewählt werden und wird im Structure Fenster angezeigt. Das rot umrandete Symbol in der Toolbar stößt die Transformation eines Prozesses mit Referenzvariablen an.

6.1.2 ODE Deployment-Deskriptor

Der ODE Deployment-Deskriptor ist die XML-Konfigurationsdatei für den die Apache ODE Workflow-Engine. Sie kann hier in dieser grafischen Oberfläche bearbeitet werden. Sie ermöglicht die De- und Aktivierung des Prozesses, des Auditings, und Monitorings sowie das Hinzufügen, Bearbeiten und Löschen von Datenquellen und Mappings.

Im obigen Fenster, welches nach Drücken des New-Buttons bei "Data Source Specification" erscheint, können neue Datenquellen für die Verwendung in der Workflow Engine hinzugefügt werden. Als Datenquelle kann eine Datenbank oder ein Filesystem dienen.

Hier können neue Activity Mappings hinzugefügt werden. Für jede DM-Aktivität kann eine eigene Policy mit einer Strategie ausgewählt werden. Beispielweise kann man First_Find für das Late-Binding verwenden.

6.2 Benutzeroberfläche der SIMPL Eclipse Plug-Ins

6.2.1 Admin Konsole

Die Admin-Konsole kann über das SIMPL Menü geöffnet werden und bietet die Möglichkeit Einstellungen für die Verwaltung des Auditings vorzunehmen. Das Auditing kann de- und aktiviert werden, sowie die Datenbank wo die Auditingdaten spezifiziert werden.

Folgende Schaltächen stehen durchgängig zur Verfügung: [Default]: Laden der Standard-Einstellungen, [Save]: Speichern aller durchgeführten Änderungen, [Reset]: Zurücksetzen aller durchgeführten Änderungen auf den letzten Speicherstand und [Close]: Schliessen der Admin-Konsole und Verwerfen aller Änderungen

6.2.2 Settings

Die Einstellungen können über das SIMPL Menü mit dem Menüpunkt Settings geöffnet werden und bieten die Möglichkeit, Einstellungen für die SIMPL Eclipse Plug-Ins vorzunehmen.

Dazu gehört die Angabe der Adresse des Reference Resolution Systems, des SIMPL Cores, des Transformation Services und der UDDI Registry. Mit Schaltflächen erfüllen folgende Funktionen:




Abbildung 3: Erweiteter Eclipse BPEL Designer




Abbildung 4: Um Referenzvariablen erweiterter BPEL Designer




Abbildung 5: Erweiteter Deployment-Deskriptor




Abbildung 6: Dialog für das Hinzufügen einer Datenquellen-Beschreibung




Abbildung 7: Dialog für das Hinzufügen eines Activity Mapping

SIMPL \odot 2009 \$IMPL




Abbildung 8: Admin Konsole

[Restore Defaults]: Laden der Standard-Einstellungen, [Apply]: Speichern aller durchgeführten Änderungen, [OK]: Speichern der Änderungen und schliessen des Fensters, [Cancel]: Schliessen der Admin-Konsole und verwerfen aller Änderungen

6.2.3 Help

Der Menüpunkt Help leitet den Benutzer auf die Eclipse Hilfe weiter. Dort stehen dem Benutzer über die Punkte BPEL-DM Plug-In und SIMPL Core Plug-In die entsprechenden Hilfe-Dokumente der SIMPL Eclipse Plug-Ins zur Verfügung.

6.2.4 About

Der Menüpunkt About öffnet das SIMPL About-Fenster und zeigt die Versionsnummer, Lizenzinformationen und Mitwirkende des Rahmenwerkes an.

6.2.5 Reload Plug-In Data

Über den Menüpunkt "Reload Plug-In Data" in Abb.3 des SIMPL Menüs, können alle Daten des SIMPL Cores nachträglich abgerufen werden. Damit muß Eclipse nicht neu gestartet werden wenn bei der Initialisierung des Rahmenwerkes der SIMPL Core oder der Webserver nicht erreichbar waren. Es reicht den entsprechenden Menüpunkt auszuwählen damit das BPEL DM Plug-In in den entsprechenden Eigenschaftsfenstern (siehe Abschnitt 6.2.6) die unterstützten Datenquellen, deren Subtypen und die unterstützten Abfragesprachen anzeigen kann.

6.2.6 Data-Management-Aktivitäten

Die Data-Management-Aktivitäten sind wie in folgender Abbildung 11in der Palette zu finden:

Property-View In Abbildung 12 wird die "Property View" am Beispiel einer Query-Aktivität gezeigt. Hier kann die im Prozess ausgewählte Aktivität parametrisiert werden. Das bedeutet, dass die




Abbildung 9: SIMPL Settings




Abbildung 10: SIMPL About




Abbildung 11: Data Management Aktivitäten

SIMPL \odot 2009 \$IMPL 21 / 58




Abbildung 12: Eigenschaftsfenster eine DM-Aktivität am Beispiel einer Query Activity

Aktivität hier mit Inhalt gefüllt wird, wie z.B. der Zieldatenquelle oder dem Befehl, der auf dieser ausgeführt werden soll. Dazu wird die Art der Datenquelle ausgewählt, ein Befehl über entsprechende grafische Elemente, den sog. Statement Editoren, erstellt und die physikalische Adresse der Datenquelle angegeben. Im Textfeld wird dabei der Befehl in seiner vollen Länge angezeigt, genau so wie er auf der Datenquelle ausgeführt wird.

Statement-Editor Statement Editoren sind vorhanden um die Erstellung eines SQL Statement zu erleichtern. Um dies zu erreichen wird die Erstellung der Statement über eine graphische Oberfläche ermöglicht. Solche Editoren verfügen immer je DM-Aktivität über unterschiedliche Funktionalität bzw. graphische Oberflächen. Man erreicht die Statement Editoren unter dem Menüpunkt "Details" in der Properties Section der jeweiligen Aktivität über den Button "Open Editor".

6.3 Benutzeroberfläche des RRS Eclipse Plug-Ins

Das RRS Eclipse Plug-In ist als Eclipse View in Eclipse integriert. Über diese View können alle in den SIMPL Settings hinterlegten RRSs verwaltet werden. Zur Verwaltung zählt das Anlegen, Bearbeiten und Löschen von Referenzen eines RRS. Abbildung 14 zeigt die View des RRS Eclipse Plug-Ins. Die verschiedenen Verwaltungsfunktionen können über das Kontextmenü oder über die Toolbar der View erreicht werden. Das Hinzufügen der RRS View geschieht über Window->Show View->Other->Reference Resolution System->Reference Management View.

6.4 Datenquellen-Registry

In diesem Kapitel wird die Benutzeroberäche des Eclipse Datenquellen-Registry Plug-Ins und des Datenquellen-Registry Web Interfaces beschrieben.

6.4.1 Datenquellen-Registry Plug-In

Das Datenquellen-Registry Plug-In ist in eine Eclipse View integriert. Die Datenquellen-Informationen werden aus der Datenquellen-Registry gelesen und in einer Tabelle in der View angezeigt (siehe Abbildung 15). Die Ansicht wird über Window->Show View->Other->UDDI Registry->UDDI Browser




Abbildung 13: Statement Editor Beispiel




Abbildung 14: Datenquellen-Registry View

SIMPL \odot 2009 \$IMPL 23 / 58





Abbildung 15: Datenquellen-Registry-View

View hinzugefügt. In Abbildung 15 können alle Einträge der Datenquellen-Registry betrachtet, aber nicht verändert oder gelöscht werden.

6.4.2 Datenquellen-Registry Web Interface

Das Datenquellen-Registry Web Interface dient dem Datenquellen-Administrator die Datenquellen-Registry zu verwalten. Dafür gibt er den Namen der Datenquelle und deren Adresse an und wählt jeweils aus einem Drop-Down-Menü den Typ und den Subtyp der Datenquelle aus. Durch das Drücken des Add Policy-Buttons, kann für die Datenquelle eine Policy-Datei, die extern modeliert und über das Textfeld ausgewählt wurde, hinzugefügt werden. Mit dem Save-Button werden alle durchgeführten Änderungen gespeichert.



7 Benutzung von SIMPL

7.1 Anwendungsfälle Prozess-Modellierer

Vorab : Jede Selektion von Aktivitäten oder Eigenschaften erfolgt mit der linken Maustaste. Jedes dazugehörige Konextmenü wird durch die rechte Maustaste nach der Selektion aufgerufen.

7.1.1 Data-Management-Aktivität erstellen

Zur Erstellung einer neuen Data-Management (DM) Aktivität muß ein vorhandener BPEL Prozess im BPEL Designer geöffnet und die BPEL Designer-Palette angezeigt werden. Danach Selektion einer DM-Aktivität aus der BPEL Designer-Palette durch Auswahl mit der linken Maustaste und anschließend Selektion der Stelle des Prozesses, an der die ausgewählte DM-Aktivität eingefügt werden soll, mit der linken Maustaste. Alternativ kann dies auch per Drag&Drop geschehen. Anschliessend ist der Aktivitätsname einzugeben oder der vorgeschlagene Name zu bestätigen. Sollte die Palette mit den DM Aktivitäten nicht sichtbar sein, so kann sie durch einen Klick auf das Dreieck rechts oben im Hauptfenster angezeigt werden.

7.1.2 Data-Management-Aktivität bearbeiten

Wenn ein BPEL Prozess mit einer DM- Aktivität geöffnet ist, dann kann diese DM-Aktivität selektiert werden und danach in der Properties-View unter "Details" alle Eigenschaften angezeigt werden. Die zu bearbeitenden Eigenschaften können direkt ausgewählt und geändert werden. Komplexere oder größere Einstellungen können mithilfe der "Statement Editoren" vollzogen werden. Für jede Datenquelle gibt es eine spezifische Properties-View und verschieden Statement-Editoren. Die Bedienung und die Funktionen werden im Folgende nun näher erläutert.

Property-View In Abb. 17 wird eine Property-View am Beispiel einer Query Activity gezeigt.

Wenn im Folgenden von der Properties View gesprochen wird, dann bezieht es sich immer auf den "Detail" Abschnitt wie in der obigen Grafik angezeigt. Es gibt allgemeine Funktionalitäten, die bei allen Property Views vorhanden sind. Dies sind :

- 1) Unterschiedliche Textfarben für verschieden zu interpretierende Bedeutungen (Schlüsselwörter, BPEL-Variablen, normaler Text wie DB Tabellen und Spalten etc.)
 - 2) Schaltfläche "Save" für das Speichern der Änderungen im Statement-Textfeld.
- 1) In der Abb. 18 werden beim Editieren des Statements die Einträge in verschiedene Farben angezeigt. Die Farbe hängt davon ab, ob es sich um bei dem Eintrag um ein Schlüsselwort, Befehle oder nur Tabellennamen handelt.
 - Blau: BPEL-Variablen und weitere Werte mit Rauten umgeklammert #values#
 - Lila : SQL-Schlüsselwörter und Befehle
 - Schwarz : Tabellen-, Spalten-, File-, Verzeichnis- und Laufwerksnamen
- 2) Die Schaltfläche "Save" welche zum Speichern des Statements dient. Ohne Betätigen dieser Schaltfläche werden alle Änderungen verworfen.

In der Combobox "Data source name" wird die Datenquellent, die im voraus über den Deployment-Deskriptor definiert wird, ausgewählt. Es werden die Bedienelemente an den ausgewählten Datenquellen Typ angepasst.

Abbildung 19zeigt die allgemeine Properties View.




Abbildung 17: DM Property View



Abbildung 18: DM Statement Textbox




Abbildung 19: DM Properties View allgemein




Abbildung 20: DM PropertiesView Filesystem




Abbildung 21: DM Select Command

Schaltflächen bei einem Filesystem als Datenquelle Abbildung 20 zeigt die auf ein Filesystem angepasst Properties View mit den neuen Schaltflächen "Select Command", "Select File", "Select Folder" und "Select Drive". Nach der Auswahl der Datenquelle wird der Datentyp (hier Filesystem), der Subtype (hier Windows Local) und die Anfragesprache (hier Shell) angezeigt. Bei Benutzung des "Open Editor"-Buttons erscheint der für die jeweilige Aktivität verfügbare Editor. Hier würde nun der Insert Statement Editor erscheinen.

Select Command

Durch die Schaltfläche "Select Command"(siehe Abb.21) kann bei den verfügbaren Befehlen für diese Datenquelle ein Wahl getroffen werden und dann mit "Insert to Statement" in das Statement hinzugefügt werden.

Select Drive

Nach "Select Drive" erscheinen alle zur Verfügung stehenden Laufwerke mit der Format-Typ und der Kapazität.

Schaltflächen bei einer Datenbank als Datenquelle Abhängig vom Typ der ausgewählten Datenquellen werden die Bedienelemente bzw. die Schaltflächen dynamisch angepasst.

Beim Auswahl eine Datenquelle Objekt vom Typ FileSystem, werden dann folgende Schaltflächen angezeigt :

- "Insert Variable" : Zur Auswahl von im Prozess vordefinierten BPEL-Variablen
- "Insert Table": Zur Auswahl von Tabellen, d.h. von Zeilen und Spalten aus der Datenquelle

•

Hinzufügen von Tabellen/Spalten aus der DB der Datenquelle In der folgenden Abbildung 24 wird das Fenster zur Auswahl von Tabellen und Spalten aus der Datenbank-Datenquelle dargestellt. Man öffnet dieses Fenster indem man "Insert Table" anklickt. Die Spalten und Tabellenamen werden dem Statement hinzugefügt, indem man den gewünschten Tabellen- und Spaltennamen markiert und "Insert to statement" anklickt.




Abbildung 22: DM Select Drive




Abbildung 23: Datenbank als Datenquelle




Abbildung 24: DM "Insert Table" Befehl

Hinzufügen von BPEL-Variablen aus dem BPEL-Prozess Die Properties View bietet auch die Möglichkeit an, BPEL-Variablen aus dem BPEL-Prozess dem Statement hinzuzufügen. Die bereits angelegten BPEL Variablen die hinzugefügt werden können, befinden sich im rechten Bereich (siehe Abb.25).

Durch Betätigung des Buttons "Insert Variable" erscheint die Liste der BPEL-Variablen:

Statement Editoren Statement Editoren sind da um die Erstellung eines SQL Statement zu erleichtern. Um dies zu erreichen wird die Erstellung der Statements über eine graphischen Oberfläsche ermöglicht. Solche Editoren verfügen immer je DM-Aktivität über unterschiedlichen Funktionalität bzw. graphische Benutzeroberflächen. Man erreicht die Statement Editoren über die Properties View unter "Details" über die Schaltfläche "Open Editor". Abhängig davon, welche DM-Aktivität man gerade behandelt, wird der passende Statement Editor gestartet. Als Beispiel folgt nun ein Statement Editor einer Insert-Aktivität.

Allgemeine Funktionen In diesen Unterabschnitt behandeln werden die allgemeine Funktionalitäten und Bedienelemente behandel die in allen Statement Editoren identisch sind.

Statement Schlüsselwörter Buttons: In jedem der Statement Editoren findet man die Statement Schlüsselwörter, die man in den jeweiligen Editor verwenden kann. Bei Anklicken der Schaltflächen wird das Schlüsselwort dem Statement hinzugefügt.

Die orangen Markierungen dienen der Orientierung und zeigen dem Benutzer welche Schlüsselwörter in welcher Reichenfolge vorgesehen sind.

Zum Beispiel: Beim Klicken auf "WHERE" wandert die Markierung auf die nächste in der Reihenfolge vorgesehenen Statement Schlüsselwörter "ORDER BY" und "GROUP BY" .

UNDO Funktionalität: Durch Betätigen des Buttons "UNDO" wird die letzte Änderung im Statement rückgängig gemacht.

Buttons "Insert to table", "Remove from table" und "Insert to Statement":

• Insert to table : Fügt eine Änderung als Zwischenspeicherung ein. Siehe

SIMPL \bigcirc 2009 \$IMPL 31 / 58




Abbildung 25: BPEL Variablen




Abbildung 26: Insert BPEL Variable

SIMPL \odot 2009 \$IMPL 32 / 58




Abbildung 27: Statement Editor einer Insert Aktivität



Abbildung 28: Statement Schlüsselwörter Buttons



Abbildung 29: Statement Schlüsselwörter Buttons 2



Abbildung 30: Statement Schlüsselwörter Buttons 3

SIMPL \odot 2009 \$IMPL 33 / 58



Abbildung 31: Statement UNDO Button



Abbildung 32: Insert- und Remove Buttons

- Remove from table : Entfernt Änderung oder Einträge die zuletzt der Tabelle hinzugefügt wurden.
- Insert to statement : Fügt alle Einträge der Tabelle in einem ausgewählten Bereich in das Statement ein.

Es folgt eine Beispiel Tabelle wie sie nach Einfügen diverser Operationen aussehen könnte.

Durch Betätigung von "Close" wird der Editor geschlossen und jede Änderung verworfen.

Durch Drücken des "OK" Buttons wird die Änderung am Statement bestätigt. Danach öffnet sich der Zwischenspeicherungsdialogs-Fenster welches die Möglichkeit bietet das Statement von Hand zu bearbeiten

Durch "Save Statement" kann das Statement ohne Änderungen, oder wenn etwas geändert wurde dann mit, übernommen werden. Es gibt nur die Möglichkeit hier Änderungen vorzunehmen. Änderungen in den Editoren Fenstern sind nicht möglich.

Insert Statement Editor Dieser Statement Editor ist für das Erstellen des Statements bei der Insert DM-Aktivität zuständig. Beim Anklicken des "Values" Schlüsselwortes öffnet sich folgende Ansicht:

Funktionsweise: Man wählt eine zuerst eine Tabelle aus der Datenquelle, dann die Spalten aus der Liste aus. Diesen Spalten kann man einen Wert zuweisen und in der Tabelle zwischenspeichern.

Das Select Schlüsselwort wird analog wie im Query Statement Editor verwendet. Siehe7.1.2




Abbildung 33: Statement Editor Beispiel Tabelle

SIMPL \bigcirc 2009 \$IMPL 34 / 58



Abbildung 34: Statement OK und Close Button




Abbildung 35: Zwischenspeicherungsdialog




Abbildung 36: Insert Statement Editor - Values

SIMPL \odot 2009 \$IMPL 35 / 58




Abbildung 37: Insert-Statement-Editor_Select




Abbildung 38: Query Statement Editor Select

Query Statement Editor Bei diesen Statement Editor handelt es sich um den Editor zur Erstellung des Statements für die Query DM-Aktivität. Es verfügt über die Schaltflächen bzw. Schlüsselwörter: SELECT, WHERE, ORDER BY, GROUP BY und HAVING. Nach Betätigen des "Select" Buttons erscheint folgende Anzeige:

Funktionsweise: Auf der linken Seite aus der Liste eine Tabelle aus. Die Spalten der ausgewählten Tabelle erscheinen in der Combobox "Column name". Man sucht danach den gewünschten Spaltenname aus und wählt die anderen Parameter in den restlichen Comboboxen aus. Bei "Operations" werden die möglichen Operationen wie "AVG", "SUM" oder "Min" ausgewählt. Bei "Dist" und "All" können nur bestimmte, oder auch alle Parameter eingestellt werden. Im Textfeld "Value" kann dann ein Wert für den selektierten Spaltenname eingetragen werden.

Call Statement Editor Dieser Statement Editor ist für das Erzeugen eines Call Statements zuständig.

Funktionsweise: Man schreibt in das schmale Textfeld den Name der Prozedur, auf welche das Call-Statement angewendet werden soll. Danach muß der Button "Add to Statement" betätigt werden um den Befehl zur Statement hinzuzufügen.



Statement Editor

INOUT



OUT



SIMPL © 2009 \$IMP

Add to Statment

38 / 58




Abbildung 40: Drop Statement Editor

Drop Statement Editor Funktionsweise : Zuerst muß in "The handeld Schema/Table" ein Name eingegeben werden. Danach wir mit "Insert to Statement" bestätigt und dies dem Statement hinzuzufügen.

Danach erscheint das obere Menü (siehe Abb. 41) und es kann in der Liste eine Tabelle ausgewählt und mit "Insert table into Statement" dies dem Statement hinzugefügt.

Delete Statement Editor Dieser Editor erzeugt die "Delete"-SQL-Anweisung.

Funktionsweise: Der Benutzer wählt eine Tabelle aus der Liste aus, dann wird in der Combobox "Column name" ein Spaltenname aus der gewählten Tabelle ausgewählt. Danach kann in der Combobox "Operation" die gewünschte Operation ausgewählt werden und im Feld "Value" der Wert. Danach kommt mit "Insert to table" das Statement in den Zwischenspeicherungsdialog (siehe Abb.35) und kann noch direkt verändert werden.

Create Statement Editor Dieser Editor erzeugt die Create-SQL-Abfrage.

Funktionsweise : Zuerst benennt man die Tabelle im Feld "Table name". Danach definiert man in den Combo- und Checkboxen die Eigenschaften für jede erzeugte Spalte. Durch "Insert to table"

Retrieve Data Statement Editor Retrieve Data Statement Editor ist identisch zum Query Statement Editor, deswegen wird hier nur auf diesen verwiesen. Siehe7.1.2

Update Statement Editor Dieser Editor behandelt die Update-SQL-Abfragen.

Funktionsweise: Der Benutzer wählt in der linken Spalte zuerst einen Tabellenname aus. Danach werden die Spaltennamen in der zweiten Tabelle angezeigt. Bei "Type of the value" gibt man dann einen Wert für diese Spalte ein. Zuletzt benutzt man "Insert to table" um den Eintrag zwischenzuspeichern. In der Abbildung 45ist die "Set oriented" View aktiviert. Dies kann man auch "table oriented", also tabellenorientiert, darstellen lassen wie in Abbildung 46.

7.1.3 Data-Management-Aktivität löschen

Die vorhandene DM-Aktivität im geöffneten BPEL Prozess muß selektiert werden und das Kontextmenü aufgerufen werden. Dort kann die Aktivität durch "Delete" gelöscht werden. Alternativ durch drücken der ENTF / Delete -Taste. Danach werden alle Links gemäß dem Standardverhalten des BPEL Designers neu gesetzt.

7.1.4 ODE Deployment-Deskriptor erstellen

Ein ODE Deployment-Deskriptor wird wie folgt erstellt :

- 1. File->New->Other->BPEL2.0->Apache ODE Deployment-Descriptor
- 2. BPEL Projekt manuell eintragen oder über "Browse" auswählen.
- 3. Mit "Finish" bestätigen.
- 4. Konguration des Deployment-Deskriptors
- 5. Speicherung des Deployment-Deskriptors über File -> Save

Nach der Erstellung ohne Fehlermeldung kann der Deskriptor deployed werden.

7.1.5 ODE Deployment-Deskriptor bearbeiten

Ein vorhandener Deployment-Deskriptor kann mit einem Doppelklick mit der linken Maustaste auf das File geöffnet und bearbeitet werden. Nach dem Bearbeiten sind die neuen Einstellungen zu mittels File->Save zu speichern, andernfalls werden die Änderungen nicht übernommen.




Table7




Abbildung 42: Delete Statement Editor





Abbildung 43: Create Statement Editor 1

SIMPL © 2009 \$IMPL $$ 43 / 58






Abbildung 45: Update Statement Editor




Abbildung 46: Update Statement Editor - Tabellenorientiert

 $46\ /\ 58$

7.1.6 ODE Deployment-Deskriptor löschen

ODE Deployment-Deskriptor auswählen und über Edit->Delete löschen.

7.1.7 Prozess vorbereiten für Deployment

Bevor der fertige Prozess nun deployed werden kann, bedarf es noch der Erstellung eines Bindings, bzw. eines Startpunktes damit der Webservice erreicht werden kann. Dafür muß wie folgt vorgegangen werden :

- 1. Öffnen des wsdl-Files in der grafischen Modellierungsumgebung.
- 2. Mit der rechten Maustaste auf den Hintergrund des Fenster klicken und "Add Service" auswählen. Der vorgeschlagene Name kann übernommen oder neu eingegeben werden.
- 3. Mit der rechten Maustaste auf den Hintergrund des Fenster klicken und "AddBinding" auswählen. Danach öffnet sich die Properties View des Bindings und zeigt den Punkt "General".
- 4. Schaltfläche "Generate Binding Content..." betätigen und um Pop-up-Fenster "Binding Wizard" unter "Port Type" das Interface auswählen welche von aussen erreicht werden soll. Danach unter "Protocol" "SOAP" auswählen.
- 5. Bei dem neu erstellen Service nun auf den "Port" (das pfeilähnliche blaue nach rechts zeigende Symbol) und die Port-Properties-View öffnet sich. In diesem wählt man bei "Binding" das unter Punkt 3 erstellte Binding aus. Bei "Adress" gibt man die Adresse (z.B. http://localhost:8080/ode/processes/FluegeBudes ODE Servers ein. Zu beachten ist, daß der Name des Services, wie er in Punkt 2 erstellt wurde, auch identisch ist wie der Name des WSDL-Files auf dem ODE Server.

7.1.8 Prozess auf ODE-Server deployen

- Hinzufügen des Prozesses zum ODE-Server in der Eclipse Server-View: Rechter Mausklick auf den ODE-Server
- 2. Auswahl des Menüpunkts Add and Remove.
- 3. Hinzufügen der BPEL Prozess-Datei mit Add-Button oder Doppelklick auf das BPEL-File. Danach abschliessen mit dem "Finish" Button.
- 4. Anklicken des Eintrages "Ode v1.x Server at...." mit der rechten Maustaste und "Start" auswählen.

7.1.9 Prozessinstanz starten

Nach dem erfolgreichen Deployment auf der Apache ODE Workflow-Engine kann das Prozessmodell instanziiert werden. Dazu muß eine SOAP Nachricht an den Webservice gesendet werden. Dafür gibt es viele Möglichkeiten, hier wird jedoch nur die Variante mit dem "Web Service Explorer" näher erläutert. Dieser ist im SIMPL Rahmenwerk enthalten und ist Bestandteil der Eclipse IDE for Java EE Developers.

- 1. WSDL-File des Projektes mit der rechten Maustaste anklicken und "Web Services-> Test with Web Services Explorer" auswählen.
- 2. Im Web Service Explorer den Prozess (blaues Zahnrad) auswählen und dann erscheint "Invoke a WSDL Operation".
- 3. Im Textfenster unter "input string" können die Parameter / die Nachricht eingegeben werden und mit "GO" an die Workflow-Engine gesendet werden.
- 4. Im Fenster "Status" erscheint dann das Ergebnis des Services oder eine Meldung der Workflow-Engine.




Abbildung 47: Web Service Explorer

Activity-Data source mapping

The table contains mappings between SIMPL DataManagement Activities and Policies to support late binding or to map the activities with the above specified data sources.



Abbildung 48: Activity-Data source Mapping




Abbildung 49: Strategie Auswahlfenster

7.1.10 Strategie für das Late-Binding auswählen

Ein BPEL-Prozess mit ODE Deployment-Deskriptor und ein WS-Policy-Dokument mit Anforderungen an die Datenquelle müssen erstellt sein. Dort kann die Strategie erstellt, geändert oder gelöscht werden.

- 1. Deployment-Deskriptor öffnen
- 2. Im unteren Bereich bei "Activity-Data source mapping" kann eine Strategie mit "New" erstellt, mit "Edit" geändert und mit "Remove" gelöscht werden.
- 3. Nach Drücken des "New" Buttons erscheint das "Add a new activity mapping"-Fenster und bei "Activity" kann die Aktivität ausgewählt werden für welche die Strategie erstellt werden soll. Das Auswählen kann erst vorgenommen werden wenn die Aktivität im Modellierungsfenster verwendet wurde. Unter "Policy path" kann die WS-Policy mit den Anforderungen an die Datenquelle ausgewählt werden. Unter "Strategy" kann die Strategie dann ausgewählt werden.
- 4. Speichern des ODE Deployment-Deskriptor über das Speichern-Symbol in der Symbolleiste

7.2 Anwendungsfälle des Workflow-Administrators

7.2.1 Admin-Konsole öffnen

Durch einen Klick auf Admin-Konsole im Eclipse Menü unter SIMPL kann die Admin-Konsole geöffnet und verwendet werden.

7.2.2 Auditing aktivieren

Admin-Konsole zuerst öffnen und dann den Menüpunkt Auditing auswählen. Durch Setzen des Häkchens bei Auditing unter "General" kann dieses aktiviert werden. Die Übernahme der Einstellung erfolgt mittels "Save"-Button.

7.2.3 Auditing deaktivieren

Admin-Konsole zuerst öffnen und dann den Menüpunkt Auditing auswählen. Durch Klicken auf den Haken wird das Auditig deaktiviert und es erscheint "inactive". Die Übernahme der Einstellung erfolgt mittels "Save"-Button.

7.2.4 Auditing-Datenbank festlegen/ändern

Admin-Konsole öffnen und dann den Menüpunkt Auditing auswählen. Hier kann die Datenbank durch Angabe des URIs festgelegt oder geändert werden. Die Übernahme der Einstellung erfolgt mittels "Save"-Button.

7.2.5 Globale Einstellungen festlegen/ändern

Die globalen Einstellungen die das Rahmenwerk betreffen können in Eclipse im Menüpunkt SIMPL unter Settings im "Preferences" Fenster unter "SIMPL" eingestellt werden. Alternativ ist dies auch unter Eclipse im Menüpunkt Window unter Preferences bei SIMPL möglich. Hier können Einstellungen bezüglich des RRS, des SIMPLE Cores, des Transformation Services und der UDDI Registry vorgenommen werden. Mittels des "APPLY" Buttons werden die Einstellungen übernommen und mit "OK" wird die Auswahl geschlossen.

7.2.6 Einstellungen der Admin-Konsole speichern

Durch Klick auf den Button "Save" werden die Einstellungen der Admin-Konsole in der SIMPL DB gespeichert. Das Speichern gelingt nicht wenn das Auditung aktiviert ist, aber keine Auditing Datenbank festgelegt ist oder die Datenbank nicht erreichbar ist.

7.2.7 Einstellungen der Admin-Konsole zurücksetzen

Durch einen Klick auf den "Reset"-Button werden die zuletzt vorhandenen Einstellungen wieder hergestellt.

7.2.8 Default-Einstellungen der Admin-Konsole laden

Die Standardwerte der Admin-Konsole können durch einen Klick auf "Default" wieder hergestellt werden.

7.2.9 Admin-Konsole schliessen

Durch einen Klick auf "Close" wird die Admin-Konsole geschlossen. Wurden Änderungen vorgenommen die nicht gesichert wurden , dann erscheint eine Sicherheitsabfrage mit der Möglichkeit die Änderungen zu sichern.




Abbildung 50: Neue Referenz in RRS einfügen

7.2.10 Neue Referenz in RRS einfügen

Wenn das RRS erreichbar und eine View geöffnet ist, dann kann eine neue Referenz eingefügt werden. Zuerst muß dazu in der Toolbar oder im Kontextmenü "New" angeklickt werden. In dem Pop-up Fenster können nun alle Parameter der Referenz eingestellt werden. Durch klicken auf "Save" wird die neue Referenz gesichert.

7.2.11 Referenz aus RRS bearbeiten

Eine Referenz läßt sich nur bearbeiten wenn der RRS erreichbar ist. Durch Klicken auf den "Edit"-Button der Toolbar oder Auswahl des entsprechenden Menüpunktes im Kontext-Menü kann die Referenz bearbeitet werden. Im Pop-up können die Parameter verändert werden. Durch klicken auf "Save" werden die Änderungen übernommen.

7.2.12 Referenz aus RRS löschen

Eine Referenz läßt sich nur l,öschen wenn der RRS erreichbar ist. Nach Auswahl der zu löschenden Referenz kann über den "Delete" Button oder den entsprechenden Menüpunkt im Kontext-Menü die Referenz gelöscht werden.

7.3 Anwendungsfälle der Datenquellen-Administratoren

7.3.1 Datenquelle in UDDI-Registry registrieren

Zuerst muß das Datenquellen-Registry Web Interface in Web Browser aufgerufen werden. Standardmäßig ist im SIMPL Rahmenwerk http://localhost:8080/juddiweb als Adresse definiert. Nach der Authorisierung wird die Liste der bereits angelegten Datenquellen angezeigt

und durch Betätigen von "New" öffnet sich ein neues Fenster zur Eingabe der Datenquellen Konfiguration.

	3	ype Subtype	Adress
Datasource 1 http://datasource1.datasources.de database rdb	0	latabase rdb	nttp://datasource1.datasources.de

Abbildung 51: Registry Datenquellenliste

Name	
Address	
Туре	
Type Subtype Language	
Language	
Username	
Password	
Policy File	
save	

Abbildung 52: Datenquelle in Registry anlegen

 Nach Betätigen von "Save" werden die Daten in der Registry gespeichert und stehen sofort dem Rahmenwerk zur Verfügung. Im Registry Plug-In kann es nötig sein den "Refresh" Button (2 grüne im Kreis stehende Pfeile) zu betätigen wenn man die neue Datenquelle in der UDDI Browser View (siehe Abb.15) nicht sieht.

7.3.2 Datenquelle aus UDDI-Registry entfernen

Zuerst muß das Datenquellen-Registry Web Interface in Web Browser aufgerufen werden. Standardmäßig ist im SIMPL Rahmenwerk http://localhost:8080/juddiweb als Adresse definiert. Nach der Authorisierung wird die Liste der bereits angelegten Datenquellen angezeigt. In der Abb.51muß dann die zu löschende Datenquelle mit dem rechten Kreis-Button markiert und danach "Delete" betätigt werden.

7.3.3 Datenquelle aus UDDI-Registry bearbeiten

Zuerst muß das Datenquellen-Registry Web Interface in Web Browser aufgerufen werden. Standardmäßig ist im SIMPL Rahmenwerk http://localhost:8080/juddiweb als Adresse definiert. Nach der Authorisierung wird die Liste der bereits angelegten Datenquellen angezeigt. In der Abb.51muß dann die zu editierende Datenquelle mit dem rechten Kreis-Button markiert und danach "Edit" betätigt werden. Die Abbildung 52 öffnet sich um die Datenquelle kann bearbeitet werden. Nach Abschluss der Änderungen kann durch "Save" alles in der Registry gespeichert werden.

Tabelle 1: Fehlerbehandlung

Bereich	Fehler	Ursachen
Deployment	Erstellung D.D. nicht möglich	ODE D.D. Modul nicht installiert
	Deployen nicht möglich	ODE Server nicht gestartet
	Server Port in Use	Server bereits gestartet.
Admin Konsole	Speichern nicht möglich	Auditing Datenbank fehlt
		Datenbank nicht erreichbar
		Authentifizierung fehlgeschlagen.
RRS	Referenz nicht bearbeitbar	RRS Parameter ungültig
	Referenz nicht speicherbar	RRS nicht erreichbar

8 Problemehilfe

Die SIMPL Eclipse Plug-Ins sind nur voll funktionsfähig, falls der SIMPL Core erreichbar ist, d.h. das ein Apache Tomcat Server mit angebundenem SIMPL Core gestartet wurde.

9 Glossar

API	Application Programming Interface	
BPEL	Business Process Execution Language	
DAS	Data Access Service	
DDL	Data Definition Language	
DM	Data Management	
FLWOR	FOR, LET, WHERE, ORDER,	
	RETURN	
IDE	Integrated Development Environment	
IUD	INSERT, UPDATE, DELETE	
ODE	Orchestration Director Engine	
RDB	Relational Database	
RRS	Reference Resolution System	
SDO	Service Data Object	
SIMPL	SimTech: Information Management,	
	Processes and Languages	
SOAP	Simple Object Access Protocol	
SQL	Structured Query Language	
SSO	Single Sign On	
UDDI	Universal Description, Discovery and	
	Integration	
URI	Unified Resource Identifier	
URL	Unified Resource Locator	
WS	Web Service	
WSDL	Web Service Description Language	
XML	Extensible Markup Language	
XPath	XML Path Language	
XQUERY	XML Query Language	

SIMPL \odot 2009 \$IMPL 55 / 58

Literatur

- [1] Wieland, M.; Görlach, K.; Schumm, D.; Leymann, F.: Towards Reference Passing in Web Service and Workflow-based Applications. In: Proc. of the 13th IEEE Enterprise Distributed Object Conference (EDOC 2009), Auckland, New Zealand, 31. August 04. September 2009.
- [2] Jordan, D.; Evdemon, J.: Web Services Business Process Execution Language Version 2.0, OA-SIS Standard. Organization for the Advancement of Structured Information Standards (OASIS), 11.April 2007. http://docs.oasis-open.org/wsbpel/2.0/OS/wsbpel-v2.0-OS.pdf, zuletzt zugegriffen am 04.11.2009
- [3] Axis2, http://ws.apache.org/axis2/, zuletzt zugegriffen am 17.10.2009
- [4] Apache ODE, http://ode.apache.org/, zuletzt zugegriffen am 17.10.2009
- [5] Apache Tomcat, http://tomcat.apache.org/, zuletzt zugegriffen am 17.10.2009
- [6] Apache Tuscany DAS, http://tuscany.apache.org/das-overview.html, zuletzt zugegriffen am 17.10.2009
- [7] Eclipse BPEL Designer, http://www.eclipse.org/bpel/, zuletzt zugegriffen am 17.10.2009
- [8] IBM-DB2, http://www.ibm.com/db2/, zuletzt zugegriffen am 17.10.2009
- [9] Java 6, http://java.sun.com/, zuletzt zugegriffen am 17.10.2009
- [10] TinyDB, http://telegraph.cs.berkeley.edu/tinydb/, zuletzt zugegriffen am 17.10.2009
- [11] Eclipse, http://www.eclipse.org/, zuletzt zugegriffen am 18.10.2009
- [12] WSDL, http://www.w3.org/standards/techs/wsdl, zuletzt zugegriffen am 04.11.2009
- [13] XPath, http://www.w3.org/standards/techs/xpath, zuletzt zugegriffen am 30.01.2010
- [13] jUDDI, http://ws.apache.org/juddi/, zuletzt zugegriffen am 28.02.2010
- [14] WinRAR, http://http://www.winrar.de/, zuletzt zugegriffen am 10.06.2010

SIMPL © 2009 \$IMPL

${\bf Abbildungs verzeichnis}$

1	BPEL Designer und SIMPL Installationsdateien	8
2	SIMPL Systemumgebung	12
3	Erweiteter Eclipse BPEL Designer	
4	Um Referenzvariablen erweiterter BPEL Designer	16
5	Erweiteter Deployment-Deskriptor	
6	Dialog für das Hinzufügen einer Datenquellen-Beschreibung	
7	Dialog für das Hinzufügen eines Activity Mapping	
8	Admin Konsole	
9	SIMPL Settings	
10	SIMPL About	
11	Data Management Aktivitäten	
12	Eigenschaftsfenster eine DM-Aktivität am Beispiel einer Query Activity	
13	Statement Editor Beispiel	
14	Datenquellen-Registry View	
15	Datenquellen-Registry-View	
16	Datenquellen-Registry Webinterface	
17	DM Property View	
18	DM Statement Textbox	
19	DM Properties View allgemein	
20	DM Properties View Filesystem	
21	DM Select Command	
$\frac{21}{22}$	DM Select Drive	
23		
	Datenbank als Datenquelle	
24	DM "Insert Table" Befehl	
25	BPEL Variablen	
26	Insert BPEL Variable	
27	Statement Editor einer Insert Aktivität	
28	Statement Schlüsselwörter Buttons	
29	Statement Schlüsselwörter Buttons 2	
30	Statement Schlüsselwörter Buttons 3	
31	Statement UNDO Button	
32	Insert- und Remove Buttons	
33	Statement Editor Beispiel Tabelle	
34	Statement OK und Close Button	
35	Zwischenspeicherungsdialog	
36	Insert Statement Editor - Values	
37	Insert-Statement-Editor_Select	
38	Query Statement Editor_Select	37
39	Call Statement Editor	
40	Drop Statement Editor	39
41	Drop Statement Editor 2	41
42	Delete Statement Editor	42
43	Create Statement Editor 1	43
44	Create Statement Editor 2	44
45	Update Statement Editor	45
46	Update Statement Editor - Tabellenorientiert	
47	Web Service Explorer	
48	Activity-Data source Mapping	
49	Strategie Auswahlfenster	
50	Neue Referenz in RRS einfügen	

51	Registry Datenquellenliste	52
52	Datenquelle in Registry anlegen	52

SIMPL \odot 2009 \$IMPL 58 / 58