

3.8 mchgnum 数値範囲による置換

f=パラメータで指定した項目について、R=パラメータで指定する数値範囲条件と v=パラメータで指定する置換文字列により、項目の値を置換する。

書式

```
mchgnum f= R= [O=|-F] [v=] [-A] [-r] [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullin] [-assert_nullout] [-nfn] [-nfo] [-x] [-q] [tmpPath=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

- f= ここで指定した項目 (複数項目指定可) の数値を R=と v=パラメータで指定した数値範囲リストおよび置換文字列リストに従って置換する。
- R= 置換対象となる数値範囲を指定 (複数項目指定可) する (1.1,2.5 : 1.1 以上 2.5 未満)。最小値、最大値として MIN,MAX を使うことができる (MIN,2.5 : 2.5 未満)。
- O= 範囲外文字列
R=パラメータで指定した数値範囲リストのいずれとも合致しない値を置換するときの文字列 (指定がなければ NULL 値となる) を指定する。
- F 範囲外を項目の値として出力
R=パラメータで指定した数値範囲リストのいずれとも合致しない値は、その項目の値のまま出力する。
- v= R=パラメータで指定した数値範囲に対応する置換文字列を指定する。
R=で指定した値の個数より 1 つ少い個数でなければならない。
- A このオプションにより、指定した項目を置き換えるのではなく、新たに項目が追加される。
- r R=パラメータの範囲を'～より大きく～以下'として扱う。
例えば、1.1_2.5 は「1.1 より大きく 2.5 以下」として扱う。

利用例

例 1: 基本例

quantity 項目の値が最小以上 10 未満を low、10 以上 20 未満を middle、20 以上最大未満を high という文字列に置換する。

```
$ more dat1.csv
customer,quantity
A,5
B,10
C,15
D,2
E,50
$ mchgnum f=quantity R=MIN,10,20,MAX v=low,middle,high i=dat1.csv o=rsl1.csv
#END# kgchgnum R=MIN,10,20,MAX f=quantity i=dat1.csv o=rsl1.csv v=low,middle,high
$ more rsl1.csv
customer,quantity
A,low
B,middle
C,middle
D,low
E,high
```

例 2: パラメータ範囲にイコールをつける例

quantity 項目の値が最小より多く 10 以下を low、10 より多く 20 以下を middle、20 より多く最大以下を high という文字列に置換する。

```
$ mchgnum f=quantity R=MIN,10,20,MAX v=low,middle,high -r i=dat1.csv o=rsl2.csv
#END# kgchgnum -r R=MIN,10,20,MAX f=quantity i=dat1.csv o=rsl2.csv v=low,middle,high
$ more rsl2.csv
customer,quantity
A,low
B,low
C,middle
D,low
E,high
```

例 3: 数値範囲リストに合致しない値を置換

quantity 項目の値が 10 以上 20 未満を low、20 以上 30 未満を middle、30 以上最大未満を high、数量が 10 より小さい値は out of range という文字列に置換する。

```
$ mchgnum f=quantity R=10,20,30,MAX v=low,middle,high O="out of range" i=dat1.csv o=rsl3.csv
#END# kgchgnum O=out of range R=10,20,30,MAX f=quantity i=dat1.csv o=rsl3.csv v=low,middle,high
$ more rsl3.csv
customer,quantity
A,out of range
B,low
C,low
D,out of range
E,high
```

例 4: 新たな項目の追加

quantity 項目の値が最小以上 10 未満を low、10 以上 20 未満を middle、20 以上最大未満を high という文字列に置換し evaluate という項目名で出力する。

```
$ mchgnum f=quantity:evaluate R=MIN,10,20,MAX v=low,middle,high -A i=dat1.csv o=rsl4.csv
#END# kgchgnum -A R=MIN,10,20,MAX f=quantity:evaluate i=dat1.csv o=rsl4.csv v=low,middle,high
$ more rsl4.csv
customer,quantity,evaluate
A,5,low
B,10,middle
C,15,middle
D,2,low
E,50,high
```

例 5: 範囲外を項目の値として出力

quantity 項目の値が 10 以上 20 未満を low、20 以上 30 未満を middle、30 以上最大未満を high、数量が 10 より小さい値は置換しないでそのまま出力する。

```
$ mchgnum f=quantity R=10,20,30,MAX v=low,middle,high -F i=dat1.csv o=rsl5.csv
#END# kgchgnum -F R=10,20,30,MAX f=quantity i=dat1.csv o=rsl5.csv v=low,middle,high
$ more rsl5.csv
customer,quantity
A,5
B,low
C,low
D,2
```

E,high

関連コマンド

mchgstr : 文字列の置換であればこちら。

msed : 正規表現を使った置換が可能。