

3.31 mmvstats 移動窓の統計量の計算

移動窓を設定し、各種統計量 (1 変量) を計算する。`mstats` コマンドの移動窓バージョンとして考えればよい。

書式

```
mmvstats [s=] [k=] f= [t=] c= [skip=] -n [i=] [o=] [-assert_diffSize] [-assert_nullkey] [-assert_nullin] [-assert_nullout] [-nfn] [-nfno] [-x] [-q] [tmpPath=] [precision=] [--help] [--help1] [--version]
```

パラメータ

s= ここで指定した項目 (複数項目指定可) で並べ替えられた後、各種統計量が計算される。
 -q オプションを指定しないとき、**s=**パラメータは必須。

k= ここで指定された項目 (複数項目指定可) を単位として集計する。

f= 集計項目名リスト (複数項目指定可) を指定する。

t= 期間数を 1 以上の整数で指定する。

c= 統計量 (以下のリストから一つだけ指定可)
 sum|mean|devsq|var|uvar|sd|usd|cv|min|
 |max|range|skew|uskew|kurt|ukurt
 詳細な定義は `mstats` コマンドを参照のこと。

skip= 出力を抑制する最初の行数

利用例

例 1: 基本例

移動窓の合計を計算する。最初の行は期数に満たないため出力されない。

```
$ more dat1.csv
id,value
1,5
2,1
3,3
4,4
5,4
6,6
7,1
8,4
9,7
$ mmvstats s=id f=value t=2 c=sum i=dat1.csv o=rs11.csv
#END# kgmvstats c=sum f=value i=dat1.csv o=rs11.csv s=id t=2
$ more rs11.csv
id%0,value
2,6
3,4
4,7
5,8
6,10
7,7
8,5
9,11
```

関連コマンド

mmvavg : 移動平均に限定した計算を行う。

mwindow : 動窓のデータを作成するので、そのデータを使えば **mmvstats** で計算できない統計量も計算可能。

mmvsim : 移動窓の類似度 (2 変量統計量) の計算を行う。