导体尖角场强指数：先把导体内角换成外部场域角，再读取最低角模



外部场域角 $\alpha = 2\pi - \beta$

$$\varphi \sim r^{\pi/\alpha} \sin\frac{\pi\theta}{\alpha}, \qquad |\mathrm{E}| \sim r^{\pi/\alpha - 1}$$

$\beta = \pi/2$: $|E| \sim r^{-1/3}$; $\beta = \pi$: $|E| \sim r^{0}$。

$\beta = 3\pi/2$: $|E| \sim r^{1}$;
此时外部场域角仅为 $\pi/2$。