

Лекция 4. Ручное управление памятью

Илья Макаров

итмо јв

28 сентября 2021 Санкт-Петербург



Еще раз про указатели

- Указатель это переменная, хранящая адрес некоторой ячейки памяти.
- Указатели являются типизированными.

```
int i = 3; // переменная типа int int * p = 0; // указатель на переменную типа int
```

- Нулевому указателю (nullptr) не соответствует никакая ячейка памяти.
- Оператор взятия адреса переменной &.
- Оператор разыменования *.

```
p = &i; // указатель р указывает на переменную i
*p = 10; // изменяется ячейка по адресу p, т.е. i
```



Указатели и const

- Константный указатель это переменная, хранящая адрес некоторой ячейки памяти, который нельзя изменить.
- Указатель на константу это переменная, хранящая адрес некоторой ячейки памяти. Данные в этой ячейки нельзя изменить.
- Модификатор часть типа.

```
int i = 3;
int * const p1 = &i; // константный указатель
int const * p2 = &i; // указатель на константу
const int * p3 = &i; // указатель на константу


p1 = nullptr; // error
*p1 = 10; // ok
p2 = nullptr; // ok
*p2 = 10; // error
```

Связь массивов и указателей

- Указатели позволяют передвигаться по массивам.
- Для этого используется арифметика указателей:

```
int m[10] = \{1, 2, 3, 4, 5\};
int * p = &m[0]; // адрес начала массива
int * q = \&m[9]; // адрес последнего элемента
```

- (р + k) сдвиг на k ячеек типа int вправо.
- (p k) сдвиг на k ячеек типа int влево.
- (q p) количество ячеек между указателями.
- рГk] эквивалентно *(р + k).





Примеры

Заполнение массива:

```
int m[10] = {}; // изначально заполнен нулями
for (int * p = m ; p <= m + 9; ++p) {
   *p = (p - m) + 1;
} // Массив заполнен числами от 1 до 10</pre>
```

Передача массива в функцию:

```
int max_element(int * m, int size) {
    int max = *m;
    for (int i = 1; i < size; ++i) {
        if (m[i] > max) { max = m[i]; }
    }
    return max;
}
```



Два способа передачи массива

```
bool contains(int * m, int size, int value) {
    for (int i = 0; i != size; ++i) {
        if (m[i] == value) { return true; }
   return false:
bool contains(int * p, int * q, int value) {
    for (; p != q; ++p) {
        if (*p == value) { return true; }
   return false;
```

```
1 2 3 4 5 0 0 0 0 0 1 1 p q
```



Возрат указателя из функции

Функция для поиска максимума в массиве:

```
int * max_element(int * p, int * q) {
    int * pmax = p;
    for (; p != q; ++p) {
        if (*p > *pmax) { pmax = p; }
    }
    return pmax;
}
```

```
int m[10] = {...};
int * pmax = max_element(m, m + 10);
cout << "Maximum = " << *pmax << endl;</pre>
```



Возрат значения через указатель

Функция для поиска максимума в массиве:

```
bool max_element(int * p, int * q, int * res) {
    if (p == q) { return false; }
    *res = *p;
    for (; p != q; ++p) {
        if (*p > *res) { *res = *p; }
    }
    return true;
}
```

```
int m[10] = {...};
int max = 0;
if (max_element(m, m + 10, &max)) {
    cout << "Maximum = " << max << endl;
}</pre>
```



Возрат значения через указатель на указатель

Функция для поиска максимума в массиве:

```
int m[10] = {...};
int * pmax = 0;
if (max_element(m, m + 10, &pmax))
    cout << "Maximum = " << *pmax << endl;</pre>
```



Недостатки указателей

- Использование указателей синтаксически загрязняет код и усложняет его понимание. (Приходится использовать операторы * и &.)
- Указатели могут быть неинициализированными (некорректный код).
- Указатель может быть нулевым (корректный код), а значит указатель нужно проверять на равенство нулю.
- Арифметика указателей может сделать из корректного указателя некорректный (легко промахнуться).
- Тяжелее отследить время жизни указателей.



Еще раз про различия ссылок и указателей

• Ссылка не может быть неинициализированной.

```
int * p; // ОК
int & l; // ошибка
```

• У ссылки нет нулевого значения.

```
int * p = 0; // ОК
int & l = 0; // ошибка
```

• Ссылку нельзя переприсвоить:



Еще раз про различия ссылок и указателей

• Нельзя получить адрес ссылки или ссылку на ссылку.

```
int a = 10;
int * p = &a; // p указывает на а
int ** pp = &p;// pp указывает на переменную p
int & l = a; // l ссылается на а
int * pl = &l; // pl указывает на переменную а
int && ll = l; // ошибка
```

• Нельзя создавать массивы ссылок.

```
int * mp[10] = {}; // массив указателей на int int & ml[10] = {}; // ошибка
```

• Для ссылок нет арифметики.



Ссылки и rvalue

Ссылки могут указывать только на lvalue.

```
int a = 10, b = 20;
int m[10] = {1,2,3,4,5,5,4,3,2,1};
int & l1 = a; // ОК
int & l2 = a + b; // ошибка
int & l3 = *(m + a / 2); // ОК
int & l4 = *(m + a / 2) + 1; // ошибка
int & l5 = (a + b > 10) ? a : b; // ОК
```



Зачем нужна динамическая память?

• Стек программы ограничен. Он не предназначен для хранения больших объемов данных.

```
// Не умещается на стек double m[10000000] = {}; // 80 Мb
```

- Время жизни локальных переменных ограничено временем работы функции.
- Динамическая память выделяется в сегменте данных.
- Структура, отвечающая за выделение дополнительной памяти, называется **кучей** (не нужно путать с одноимённой структурой данных).
- Выделение и освобождение памяти управляется вручную.



Выделение памяти в стиле С

• Стандартная библиотека cstdlib предоставляет четыре функции для управления памятью:

```
void * malloc(size_t size);
void * calloc(size_t nmemb, size_t size);
void * realloc(void * ptr, size_t size);
void free(void * ptr);
```

- size_t специальный целочисленный беззнаковый тип, может вместить в себя размер любого типа в байтах.
- Тип size_t используется для указания размеров типов данных, для индексации массивов и пр.
- void * это указатель на нетипизированную память (раньше для этого использовалось char *).



Выделение памяти в стиле С

• Функции для управления памятью в стиле С:

```
void * malloc(size_t size);
void * calloc(size_t nmemb, size_t size);
void * realloc(void * ptr, size_t size);
void free(void * ptr);
```

- malloc выделяет область памяти размера ≥ size. Данные не инициализируются.
- calloc выделяет массив из nmemb элементов размера size. Данные инициализируются нулём.
- realloc изменяет размер области памяти по указателю ptr на size (если возможно, то это делается на месте).
- free освобождает область памяти, ранее выделенную одной из функций malloc/calloc/realloc.



Выделение памяти в стиле С

• Для указания размера типа используется оператор sizeof.

```
// создание массива из 1000 int
int * m = (int *)malloc(1000 * sizeof(int));
m[10] = 10:
// изменение размера массива до 2000
m = (int *)realloc(m, 2000 * sizeof(int));
// освобождение массива
free(m);
// создание массива нулей
m = (int *)calloc(3000, sizeof(int));
free(m);
m = 0:
```



Выделение памяти в стиле С++

- Язык С++ предоставляет два набора операторов для выделения памяти:
 - 1. new и delete для одиночных значений,
 - 2. new [] и delete [] для массивов.
- Версия оператора delete должна соответствовать версии оператора new.

```
// выделение памяти под один int со значением 5 int * m = new int(5); delete m; // освобождение памяти
// создание массива нулей m = new int[1000](); // () означает обнуление delete [] m; // освобождение памяти
```



Типичные проблемы при работе с памятью

- Проблемы производительности: создание переменной на стеке намного "дешевле" выделения для неё динамической памяти.
- Проблема фрагментации: выделение большого количества небольших сегментов способствует фрагментации памяти.
- Утечки памяти:

```
// создание массива из 1000 int int * m = new int[1000];

// создание массива из 2000 int m = new int[2000]; // утечка памяти

// Не вызван delete [] m, утечка памяти
```



Типичные проблемы при работе с памятью

• Неправильное освобождение памяти.

```
int * m1 = new int[1000];
delete m1; // должно быть delete [] m1
int * p = new int(0);
free(p); // совмещение функций C++ и C
int * q1 = (int *)malloc(sizeof(int));
free(q1);
free(q1); // двойное удаление
int * q2 = (int *)malloc(sizeof(int));
free(q2);
q2 = 0; // обнуляем указатель
free(q2); // правильно работает для q2 = 0
```



Многомерные встроенные массивы

• С++ позволяет определять многомерные массивы:

```
int m2d[2][3] = { {1, 2, 3}, {4, 5, 6} };
for( size_t i = 0; i != 2; ++i ) {
    for( size_t j = 0; j != 3; ++j ) {
        cout << m2d[i][j] << ' ';
    }
    cout << endl;
}</pre>
```

- Элементы m2d располагаются в памяти "по строчкам".
- Размерность массивов может быть любой, но на практике редко используют массивы размерности >4.

```
int m4d[2][3][4][5] = {};
```



Динамические массивы

• Для выделения одномерных динамических массивов обычно используется оператор new [].


```
int * m1d = new int[100];
```

- Какой тип должен быть у указателя на двумерный динамический массив?
 - Пусть m указатель на двумерный массив типа int.
 - Значит m[i][j] имеет тип int (точнее int &).
 - $m[i][j] \Leftrightarrow *(m[i] + j)$, r.e. tun m[i] int *.
 - аналогично, m[i] \Leftrightarrow *(m + i), т.е. тип m int **.
- Чему соответствует значение m[i]? Это адрес строки с номером i.
- Чему соответствует значение m?
 Это адрес массива с указателями на строки.



Двумерные массивы

Давайте рассмотрим создание массива 5×4 .



```
int ** m = new int * [5];
for (size_t i = 0; i != 5; ++i)
    m[i] = new int[4];
```



Двумерные массивы

Выделение и освобождение двумерного массива размера $a \times b$.


```
int ** create array2d(size t a, size t b) {
    int ** m = new int *[a];
    for (size t i = 0; i != a; ++i)
        m[i] = new int[b];
   return m;
void free array2d(int ** m, size t a, size t b) {
    for (size t i = 0; i != a; ++i)
        delete [] m[i];
   delete [] m;
```

При создании массива оператор new вызывается (a+1) раз.



Двумерные массивы: эффективная схема

Рассмотрим эффективное создание массива 5×4 .



```
int ** m = new int * [5];
m[0] = new int[5 * 4];
for (size_t i = 1; i != 5; ++i)
    m[i] = m[i - 1] + 4;
```



Двумерные массивы: эффективная схема

Эффективное выделение и освобождение двумерного массива размера $a \times b$.

```
int ** create_array2d(size_t a, size_t b) {
    int ** m = new int *[a];
    m\lceil 0 \rceil = \text{new int} \lceil a * b \rceil;
    for (size t i = 1; i != a; ++i)
         m\lceil i \rceil = m\lceil i - 1 \rceil + b;
    return m;
void free array2d(int ** m, size t a, size t b) {
    delete [] m[0];
    delete [] m;
```

При создании массива оператор new вызывается 2 раза.



Умные указатели

- 1. Идиома RAII (Resource Acquisition Is Initialization): время жизни ресурса связанно с временем жизни объекта.
 - Получение ресурса в конструкторе.
 - Освобождение ресурса в деструкторе.
- 2. Основные области использования RAII:
 - для управления памятью,
 - для открытия файлов или устройств,
 - для критических секций при параллельном исполнении кода.
- 3. Умные указатели объекты, инкапсулирующие владение памятью. Синтаксически ведут себя так же, как и обычные указатели.



Основные стратегии

- 1. scoped_ptr время жизни объекта ограничено временем жизни умного указателя.
- 2. shared_ptr разделяемый объект, реализация с подсчётом ссылок.
- 3. weak_ptr разделяемый объект, реализация с подсчётом ссылок, слабая ссылка (используется вместе с shared_ptr).
- 4. unique_ptr эксклюзивное владение объектом с передачей владения при перемещении.
- 5. intrusive_ptr разделяемый объект, реализация самим внутри объекта.
- 6. linked_ptr разделяемый объект, реализация списком указателей.

unique_ptr

- Определен в заголовочном файле <memory>.
- Для передачи и возврата указателей из функции.
- Владение эксклюзивно и передаётся при только при перемещении.

```
void foo(const std::unique_ptr<int> & ptr) {
    std::cout << *ptr;
}
void bar(std::unique_ptr<int> && ptr) {
    std::cout << *ptr;
}
void baz(std::unique_ptr<int> ptr) {
    std::cout << *ptr;
}</pre>
```



unique_ptr

```
int main() {
   std::unique ptr<int> ptr = std::make unique<int>(10);
   auto & ptr ref = ptr; // ok
   auto ptr copy = ptr; // error
   foo(ptr); // ok
   bar(ptr); // error
   bar(std::move(ptr)); // ok
   baz(ptr); // error
   baz(std::move(ptr)); // ok
```



- Для разделяемых объектов.
- Ведётся подсчёт ссылок.
- Нельзя вернуть владение объектом.

```
void foo(const std::shared_ptr<int> & ptr) {
    std::cout << *ptr;
}
void bar(std::shared_ptr<int> && ptr) {
    std::cout << *ptr;
}
void baz(std::shared_ptr<int> ptr) {
    std::cout << *ptr;
}</pre>
```



```
int main() {
   std::shared ptr<int> ptr = std::make shared<int>(10);
   auto & ptr ref = ptr; // no increment
   auto ptr copy = ptr; // increment
   foo(ptr); // no increment
   bar(ptr); // error
   bar(std::move(ptr)); // no increment
   baz(ptr) // increment
   baz(std::move(ptr)); // no increment
```



```
void foo() {
    // counter == 1
    std::shared ptr<int> ptr = std::make shared<int>(10);
        // counter == 2
        auto ptr copy = ptr;
    } // counter == 1
        // counter == 1
        auto & ptr ref = ptr;
   } // counter == 1
} // counter == 0
```



```
void foo() {
    // counter == 1
    std::shared_ptr<int> ptr = std::make_shared<int>(10);
    {
        // counter == 1
        auto ptr_other = std::move(ptr);
     } // counter == 0
}
```



weak_ptr

- Для использования вместе c shared_ptr.
- Слабая ссылка для исключения циклических зависимостей.
- Не владеет объектом.

```
void foo(std::weak_ptr & ptr_weak) {
    if (auto ptr_locked = ptr_weak.lock()) {
        // shared here
    }
}
int main() {
    std::shared_ptr<int> ptr = std::make_shared<int>(10);
    foo(ptr); // implicit cast here
}
```



Умные указатели и const

```
// константный указатель
const auto p1 = std::make_shared<int>(10);
// указатель на константу
auto p2 = std::make_shared<const int>(10);

p1 = nullptr; // error
*p1 = 10; // ok
p2 = nullptr; // ok
*p2 = 10; // error
```

Лекция 4. Ручное управление памятью

Заключение

- Умные указатели намного удобнее ручного управления памятью.
- Для локальных объектов scoped ptr (подробнее на семинаре).
- Для разделяемых объектов shared_ptr.
- В сильносвязанных системах рассмотрите возможность использовать weak_ptr.
- Используйте intrusive_ptr для тех объектов, которые сами управляют своим временем жизни.
- Прочитайте документацию по shared_ptr и unique_ptr.