

رفع الفعل المضارع ومواضعه

تحدّثنا في الدرسين السابقين عن الفعل المضارع باعتباره الفعل الوحيد المعرب، ورأينا حالتي النصب والجزم وعوامل كلّ منهما. واليوم نصل إلى الحالة الثالثة من حالات إعراب الفعل المضارع، وهي الرفع، وهي الحالة الأصلية للمضارع.

ما هو سبب رفع الفعل المضارع؟

رفع الفعل المضارع لا يكون بسبب أداة لفظية، بل بسبب عامل معنوي يسمّى: عامل التجرد وهو: تجرّد الفعل المضارع من الناصب والجازم.

فإذا لم يسبق الفعل المضارع:

- لا أداة نصب

- ولا أداة جزم

فإنه يرتفع وجوباً، لأن الفعل لا يجزّ، وبقي من حالات الإعراب له: الرفع أو النصب أو الجزم. وبما أنّ النصب والجزم انتفيا، لم يبق إلا الرفع.

مثال:

يجلسُ – يكتبُ – يخفّفُ

نقول في إعرابها: فعل مضارع مرفوع لتجرّده عن الناصب والجازم.

علامة رفع الفعل المضارع

يرفع الفعل المضارع بإحدى علامتين:

1. الضمّة (وهي العلامة الأصلية)

وهي دلالة الرفع في معظم الأفعال.

مثال: يجلسُ – يقرأُ – يدرسُ

2. ثبوت النون (علامة فرعية – في الأفعال الخمسة)

والأفعال الخمسة هي: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين

فإذا تجرّد الفعل من الناصب والجازم بقيت النون دليلاً على الرفع.

مثال: يكتبان – يكتبون – تكتبين

نقول في الإعراب: فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه ثبوت النون لأنّه من الأفعال الخمسة.

وما قبل النون من ضمائر (ألف الاثنين، واو الجماعة، ياء المخاطبة) هي ضمائر متّصلة مبنية على السكون في محل رفع

فاعل. تدلّ هذه الضمائر على نوعيّة الفاعل.

النون حلت محل الضمّة، ويدلّ على ذلك أنّه إذا دخل الناصب أو الجازم حُذفت النون:

- لن يكتبوا

- لم يكتبوا

فدلّ حذفها على أنها كانت علامة رفع.

ظهور الضمة وحذفها في الفعل المضارع

الفعل المضارع قد يكون:

1. صحيح الآخر

2. معتل الآخر

أولاً: الفعل الصحيح الآخر

هو ما لم ينته بحرف من حروف العلة الثلاثة: الألف، الواو، الياء.
في هذا النوع تظهر الضمة بلا إشكال: يكتبُ - يجلسُ - يلعبُ - يخرجُ

ثانياً: الفعل المعتل الآخر

ينتهي بأحد حروف العلة الثلاثة: الألف، الواو، الياء

1. المعتل الآخر بالألف

هنا الضمة مقدرة لا تظهر، بسبب التعذر.
لأن الألف لا تنطق عليها حركة أبداً، لا ضمة ولا فتحة ولا كسرة.
فالهواء يخرج حرّاً دون اعتراض، فلا يتصوّر وضع حركة عليها.
مثال: يسعى
فنقول في الإعراب: فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها التعذر.

2. المعتل الآخر بالياء أو الواو

الضمة مقدرة لا تظهر، لا لتعذرهما، بل بسبب الثقل.
فالعرب تستثقل الضمة على الواو والياء في آخر الكلمة. لذلك لا نقول: يسمُو أو يرتقي.
بل نقول:
يسمو ← الضمة المقدرة
يرتقي ← الضمة المقدرة
فنقول في الإعراب: فعل مضارع مرفوع، وعلامة رفعه الضمة المقدرة على آخره منع من ظهورها الثقل.

خلاصة

الفعل المضارع يُرفع إذا لم تسبقه: لا أداة نصب و لا أداة جزم، فلا يبقى له إلا الرفع.
وعلامة الرفع:

- الضمة الظاهرة
إذا كان صحيح الآخر مثل: يجلسُ - يقرأُ
- الضمة المقدرة للتعذر
إذا كان معتل الآخر بالألف مثل: يسعى - يخشى
- الضمة المقدرة للثقل
إذا كان معتل الآخر بالواو أو الياء مثل: يسمو - يرتقي
- ثبوت النون
في الأفعال الخمسة: يفعلان، تفعلان، يفعلون، تفعلون، تفعلين