# Sae Réseau

# 1) Découpage

| N°<br>réseau | Périphériques                      | Adresse réseau | Adresse diffusion | Plage d'adresses<br>(1ére et dernière) |
|--------------|------------------------------------|----------------|-------------------|--|
| 1            | PC1, PC2,<br>R1 FE0/0              | 55.55.32.0/19  | 55.55.63.255      | 55.55.32.1<br>55.55.63.254             |
| 2            | PC3, PC4,<br>R1 FE0/1,<br>R2 FE0/0 | 55.55.64.0/19  | 55.55.95.255      | 55.55.64.1<br>55.55.95.254             |
| 3            | PC5,<br>R2 FE0/1,<br>R3 FE0/0      | 55.55.96.0/19  | 55.55.127.255     | 55.55.96.1<br>55.55.127.254            |
| 4            | PC6,PC7,<br>R3 FE0/1,<br>R4 FE0/0  | 55.55.128.0/19 | 55.55.159.255     | 55.55.128.1<br>55.55.159.254           |
| 5            | PC8,<br>R4 FE0/1,<br>R5 FE0/0      | 55.55.160.0/19 | 55.55.191.255     | 55.55.160.1<br>55.55.191.254           |
| 6            | PC9,<br>R5 FE0/1                   | 55.55.192.0/19 | 55.55.223.255     | 55.55.192.1<br>55.55.223.254           |

# 2) Configurations

| Routeurs et interface | Adresse IP    | Masque        |
|-----------------------|---------------|---------------|
| R1 FE0/0              | 55.55.63.254  | 255.255.224.0 |
| R1 FE0/1              | 55.55.95.254  | 255.255.224.0 |
| R2 FE0/0              | 55.55.95.253  | 255.255.224.0 |
| R2 FE0/1              | 55.55.127.254 | 255.255.224.0 |
| R3 FE0/0              | 55.55.127.253 | 255.255.224.0 |
| R3 FE0/1              | 55.55.159.254 | 255.255.224.0 |
| R4 FE0/0              | 55.55.159.253 | 255.255.224.0 |
| R4 FE0/1              | 55.55.191.254 | 255.255.224.0 |
| R5 FE0/0              | 55.55.191.253 | 255.255.224.0 |
| R5 FE0/1              | 55.55.223.254 | 255.255.224.0 |

### **Configuration R1**

Routeur>enable

Routeur# conf t

Routeur (config) ip routing

Routeur (config) interface fastethernet 0/0

Routeur (config-if) ip address 55.55.63.254 255.255.224.0

Routeur (config-if) no shutdown

Routeur (config-if) exit

Routeur (config) interface fastethernet 0/1

Routeur (config-if) ip address 55.55.95.254 255.255.224.0

Routeur (config-if) no shutdown

Routeur (config-if) exit

### Configuration des PC

| PC  | Adresse IP  | Masque        | Passerelle<br>par défaut |
|-----|-------------|---------------|--------------------------|
| PC1 | 55.55.32.1  | 255.255.224.0 | 55.55.63.254             |
| PC2 | 55.55.32.2  | 255.255.224.0 | 55.55.63.254             |
| PC3 | 55.55.64.3  | 255.255.224.0 | 55.55.95.253             |
| PC4 | 55.55.64.4  | 255.255.224.0 | 55.55.95.253             |
| PC5 | 55.55.96.5  | 255.255.224.0 | 55.55.127.253            |
| PC6 | 55.55.128.6 | 255.255.224.0 | 55.55.159.254            |
| PC7 | 55.55.128.7 | 255.255.224.0 | 55.55.159.254            |
| PC8 | 55.55.160.8 | 255.255.224.0 | 55.55.191.254            |
| PC9 | 55.55.192.9 | 255.255.224.0 | 55.55.223.254            |

### Configuration PC1 sur Ubuntu

> sudo ifconfig ens33 55.55.31.1 netmask 255.255.224.0 up

> sudo route add default gw 55.55.63.254

# Configuration PC9 sur Windows 7

> netsh interface ipv4 set address name="Connexion au réseau local" static 55.55.192.9 255.255.224.0 55.55.223.254

# 4) Routage Statique

#### **ROUTEUR 1**

| Adresse réseau |         | Passerelle   | interface à utiliser |
|----------------|---------|--------------|----------------------|
| adresse        | masque  |              |                      |
| 0.0.0.0        | 0.0.0.0 | 55.55.95.253 | 55.55.95.254         |
| 55.55.32.0     | /19     | on link      | 55.55.63.254         |
| 55.55.64.0     | /19     | on link      | 55.55.95.254         |

### **ROUTEUR 2**

| Adresse réseau |         | Passerelle    | interface à utiliser |
|----------------|---------|---------------|----------------------|
| adresse        | masque  |               |                      |
| 0.0.0.0        | 0.0.0.0 | 55.55.127.253 | 55.55.127.254        |
| 55.55.32.0     | /19     | 55.55.95.254  | 55.55.95.253         |
| 55.55.64.0     | /19     | on link       | 55.55.95.253         |
| 55.55.96.0     | /19     | on link       | 55.55.127.254        |

#### **ROUTEUR 3**

| Adresse réseau |         | Passerelle    | interface à utiliser |
|----------------|---------|---------------|----------------------|
| adresse        | masque  |               |                      |
| 0.0.0.0        | 0.0.0.0 | 55.55.159.253 | 55.55.159.254        |
| 55.55.32.0     | /19     | 55.55.127.254 | 55.55.127.253        |
| 55.55.64.0     | /19     | 55.55.127.254 | 55.55.127.253        |
| 55.55.96.0     | /19     | on link       | 55.55.127.253        |

| 55.55.128.0 /19 on link 55.55.159.254 |
|---------------------------------------|
|---------------------------------------|

# **ROUTEUR 4**

| Adresse réseau |         | Passerelle    | interface à utiliser |
|----------------|---------|---------------|----------------------|
| adresse        | masque  |               |                      |
| 0.0.0.0        | 0.0.0.0 | 55.55.159.254 | 55.55.159.253        |
| 55.55.128.0    | /19     | on link       | 55.55.159.253        |
| 55.55.160.0    | /19     | on link       | 55.55.191.254        |
| 55.55.192.0    | /19     | 55.55.191.253 | 55.55.191.254        |

## **ROUTEUR 5**

| Adresse réseau |         | Passerelle    | interface à utiliser |
|----------------|---------|---------------|----------------------|
| adresse        | masque  |               |                      |
| 0.0.0.0        | 0.0.0.0 | 55.55.191.253 | 55.55.191.254        |
| 55.55.160.0    | /19     | on link       | 55.55.191.253        |
| 55.55.192.0    | /19     | on link       | 55.55.223.254        |

### **5) Test**

#### Ping PC 5 vers PC 1 (55.55.32.1)

- 1. Requête ARP de PC 5 dans son sous réseau pour connaître l'adresse MAC de la passerelle(55.55.127.253).
- 2. Réponse ARP de R3 avec son adresse MAC.
- 3. Requête ICMP vers l'adresse IP de PC 1 et comme adresse MAC de destination celle de R3
- 4. Requête ARP de R3 dans son sous réseau pour connaître l'adresse MAC de la passerelle(55.55.127.254).
- 5. Réponse ARP de R2 avec son adresse MAC.
- 6. Requête ICMP vers l'adresse IP de PC 1 et comme adresse MAC de destination celle de R2.
- 7. Requête ARP de R2 dans son sous réseau pour connaître l'adresse MAC de la passerelle(55.55.95.254).
- 8. Réponse ARP de R1 avec son adresse MAC.
- 9. Requête ICMP vers l'adresse IP de PC 1 et comme adresse MAC de destination celle de R1.
- 10. Requête ARP de R1 dans son sous réseau pour connaître l'adresse MAC de PC1 (55.55.32.1).
- 11. Réponse ARP de PC1 avec son adresse MAC.
- 12. Requête ICMP vers l'adresse IP de PC 1 et comme adresse MAC de destination celle de PC 1.
- 13. Réponse ICMP de PC1 à R1.
- 14. Réponse ICMP de R1 à R2.
- 15. Réponse ICMP de R2 à R3.
- 16. Réponse ICMP de R3 à PC5.

#### Ping PC 5 vers PC 9 (55.55.192.9)

- 1. Requête ICMP vers l'adresse IP de PC 9 et comme adresse MAC de destination celle de R3.
- 2. Requête ARP de R3 dans son sous réseau pour connaître l'adresse MAC de R4 (55.55.159.253).
- 3. Réponse ARP de R4 avec son adresse MAC.
- 4. Requête ICMP vers l'adresse IP de PC 9 et comme adresse MAC de destination celle de R4.
- 5. Requête ARP de R4 dans son sous réseau pour connaître l'adresse MAC de R5 (55.55.191.253).
- 6. Réponse ARP de R5 avec son adresse MAC.
- 7. Requête ICMP vers l'adresse IP de PC 9 et comme adresse MAC de destination celle de R5.
- 8. Requête ARP de R5 dans son sous réseau pour connaître l'adresse MAC de PC 9 (55.55.192.9).
- 9. Réponse ARP de PC 9 avec son adresse MAC.
- 10. Requête ICMP vers l'adresse IP de PC 9 et comme adresse MAC de destination celle de PC 9.
- 11. Réponse ICMP de PC 9.
- 12. Réponse ICMP de R5.

- 13. Réponse ICMP de R4.
- 14. Réponse ICMP de R3.