### **Curva ROC**

George Darmiton da Cunha Cavalcanti Tsang Ing Ren CIn/UFPE





## Introdução

- ROC (Receiver Operating Characteristics)
- Curva ROC é uma técnica para a visualização e a seleção de classificadores baseado no seu desempenho
- A Curva ROC tem sido bastante usada pela comunidade de Aprendizagem de Máquina
  - Pois, em geral, avaliar apenas a taxa de acerto de um classificador é uma métrica muito simples
- A Curva ROC é bastante útil no trato com domínios cujas classes estejam desbalanceadas e que possuam custos de classificação diferentes por classe

### Classificadores

 Um classificador atribui um objeto a uma das categorias ou classes pré-definidas

#### Exemplos:

- Uma assinatura pode ser genuína ou falsa;
- A leitura do valor do cheque pode ser efetuada de forma correta ou incorreta;
- Uma transação de cartão de crédito pode ser aprovada ou negada;
- Um teste médico pode dar um parecer positivo ou negativo.

Todos os problemas de classificação podem ser reduzidos para problemas com duas classes.



### Performance de um Classificador

#### Saída

- Contínua
  - Uma estimativa da classe do padrão avaliado
  - Nesse caso, diferentes thresholds podem ser usados para predizer a classe
- Discreta
  - Informa o rótulo da classe



### Performance de um Classificador

- Verdadeiro Negativo
- Falso Negativo
- Falso Positivo
- Verdadeiro Positivo



### Performance de um Classificador

#### Problema com duas classes

- p classe positiva
- n classe negativa

$$\textit{tp rate} \approx \frac{\text{Positives correctly classified}}{\text{Total positives}}$$

$$fp \; rate \approx \frac{\text{Negatives incorrectly classified}}{\text{Total negatives}}$$

		True	class		
		р	n		
Hypothesized	Υ	True Positives	False Positives	fp rate = $\frac{FP}{N}$	tp rate = $\frac{TP}{P}$
<u>class</u>	N	False Negatives	True Negatives	$precision = \frac{TP}{TP+FP}$ $accuracy = \frac{TP+TN}{P+N}$	recair — P

Column totals:

F

N

F-measure = 
$$\frac{2}{1/\text{precision}+1/\text{recall}}$$



### **Exemplos**

#### Real

ta		pos	neg
redi	pos	40	30
	neg	60	70



#### Real

pos neg 70 50 pos 30 50 neg



$$TP = 0.7$$
  
 $FP = 0.5$ 



### Como avaliar classificadores?

#### Medidas escalares

- Taxa de Acerto (Accuracy)
- Área sobre a curva ROC

#### Técnicas de Visualização

- Curvas ROC
- Curvas de Custo



### Por que não escalares?

- Um escalar não conta toda a história
  - Existem dois números em jogo (FP e TP). Quando apenas um número é usado, informação preciosa pode ser descartada.
  - Como está o comportamento do erro nas classes?
  - Como o classificador se comportará em diferentes ambientes?
- Um escalar impõe uma ordenação linear dos classificadores
  - O que se quer é identificar sobre quais condições um é melhor do que o outro



### Por que visualizar?


- Curvas são mais informativas do que um simples número
- Informações contidas na curva
  - Todos os possíveis custos de erro de classificação
  - Sobre quais condições C1 supera C2



### **Curva ROC**

#### Curva ROC


É um gráfico bidimensional no qual tp rate é colocada no eixo Y
 e fp rate é colocada no eixo X





### **Curva ROC**

Inst#		Class	Score		Inst#		Class	Score	
	1	p	.9			11	p	.4	
	2	p	.8			12	n	.39	
	3	n	.7			13	p	.38	
	4	p	.6			14	n	.37	
	5	p	.55			15	n	.36	
	6	р	.54			16	n	.35	
	7	п	.53			17	P	.34	
	8	n	.52			18	n	.33	
	9	p	.51			19	$\mathbf{p}$	.30	
	10	n	.505			20	n	.1	



A curva ROC no ponto (0.1,0.5) produz sua maior taxa de acerto: 70%


classe p - 1 erro (1/10 = 0.1)

classe n - 5 erros (5/10 = 0.5)

Total de 6 erros de 20, ou seja, 6/20=0.3 (30% de erro)



# Escore Relativo *versus*Absoluto



]	nst	Class		Score
no.		True	Нур	_
	1	p	Y	0.99999
	2	p	Y	0.99999
	3	p	Y	0.99993
	4	p	Y	0.99986
	5	p	Y	0.99964
	6	p	Y	0.99955
	7	n	Y	0.68139
	8	n	Y	0.50961
	9	n	N	0.48880
	10	n	N	0.44951


Uma maneira de evitar isso é calibrando os escores dos classificadores
Pois comparar a performance de modelos não calibrados tomando como
base um limiar comum é incorreto

## Curva ROC para Classes Desbalanceadas

- A curva ROC não é sensível a mudanças na proporção de exemplos positivos e negativos no conjunto de teste
- Ela é baseada nas taxas tp rate e fp rate, as quais são apenas uma razão que não dependem da distribuição das classes



## Curva ROC para Classes Desbalanceadas





## Algoritmo Eficiente para Gerar Curvas ROC

19: end


**Algorithm 1.** Efficient method for generating ROC points **Inputs:** L, the set of test examples; f(i), the probabilistic classifier's estimate that example i is positive; P and N, the number of positive and negative examples.

Outputs: R, a list of ROC points increasing by fp rate.

Require: P > 0 and N > 0


```
1: L_{\text{sorted}} \leftarrow L sorted decreasing by f scores
 2: FP \leftarrow TP \leftarrow 0
 3: R \leftarrow \langle \rangle
 4: f_{\text{prev}} \leftarrow -\infty
 5: i \leftarrow 1
 6: while i \leq |L_{\text{sorted}}| do
 7: if f(i) \neq f_{\text{prev}} then
        push \left(\frac{FP}{N}, \frac{TP}{P}\right) onto R
          f_{\text{prev}} \leftarrow f(i)
10: end if
11:
        if L_{\text{sorted}}[i] is a positive example then
       TP \leftarrow TP + 1
12:
13: else /* i is a negative example */
14: FP \leftarrow FP + 1
15:
        end if
16:
      i \leftarrow i + 1
17: end while
18: push \left(\frac{FP}{N}, \frac{TP}{P}\right) onto R /* This is (1,1) */
```

### The ROC Convex Hull



Um classificador é potencialmente ótimo se e somente se ele está na convex hull de um conjunto de pontos na curva ROC

### Curvas ROC de dois classificadores




## Área sobre a curva ROC (AUC)

- Para comparar classificadores é desejável reduzir a curva ROC a um simples escalar
- Um método é calcular a área sobre a curva ROC



## Área sobre a curva ROC (AUC)





Qual é o melhor classificador: A ou B?

## Algoritmo Eficiente para Calcular AUC

**Algorithm 2.** Calculating the area under an ROC curve **Inputs:** L, the set of test examples; f(i), the probabilistic classifier's estimate that example i is positive; P and N, the number of positive and negative examples.

Outputs: A, the area under the ROC curve.

**Require:** P > 0 and N > 0

```
1: function TRAPEZOID_AREA(X1, X2, Y1, Y2)

2: Base \leftarrow |X1 - X2|

3: Height_{avg} \leftarrow (Y1 + Y2)/2

4: return Base \times Height_{avg}

5: end function
```


```
1: L_{\text{sorted}} \leftarrow L sorted decreasing by f scores
 2: FP \leftarrow TP \leftarrow 0
 3: FP_{prev} \leftarrow TP_{prev} \leftarrow 0
 4: A ← 0
 5: f_{\text{prev}} \leftarrow -\infty
 6: i \leftarrow 1
 7: while i \leq |L_{\text{sorted}}| do
 8: if f(i) \neq f_{prev} then
            A \leftarrow A + \text{TRAPEZOID\_AREA}(FP, FP_{\text{DURY}})
                    TP, TP_{\text{prev}})
10:
           f_{\text{prev}} \leftarrow f(i)
11: FP_{\text{prev}} \leftarrow FP
            TP_{\text{prev}} \leftarrow TP
13:
        end if
        if i is a positive example then
            TP \leftarrow TP + 1
15:
                     /* i is a negative example */
16: else
         FP \leftarrow FP + 1
17:
        end if
18:
19: i \leftarrow i + 1
20: end while
21: A \leftarrow A + \text{TRAPEZOID\_AREA}(N, FP_{\text{prev}}, N, TP_{\text{prev}})
22: A \leftarrow A/(P \times N) /* scale from P \times N onto the unit
     square */
23: end
```

# Calculando a Média de Curvas ROC

- Dados os conjuntos de treinamento
  - $T_1, T_2, ..., T_k$
  - k-fold cross-validation
- Com vários conjuntos, k Curvas ROC podem ser calculadas
- Isso proporciona a vantagem de se ter uma medida de variância



## Curva ROC 2-fold-cross-validation



### Média de Curvas ROC

- Estratégias
  - Vertical Averaging
  - Threshold Averaging



# Média de Curvas ROC (Vertical Averaging)

- Vertical averaging procura por sucessivos FP rates e calcula a média dos TP rates de Curvas ROC nos pontos FP rates
- Congelando a FP rate, é possível gerar um intervalo de confiança para a TP rate baseado na média e na variância
- Uma fraqueza desse método é que a FP rate, geralmente, não está sob o controle do pesquisador



# Algoritmo Eficiente para Calcular Média de Curvas ROC (vertical)

Algorithm 3. Vertical averaging of ROC curves Inputs: samples, the number of FP samples; nrocs, the number of ROC curves to be sampled, ROCS[nrocs], an array of nrocs ROC curves; npts[m], the number of points in ROC curve m. Each ROC point is a structure of two members, the rates fpr and tpr.

**Output:** Array tpravg[samples + 1], containing the vertical averages.

```
1: s \leftarrow 1
 2: for fpr_{\text{sample}} = 0 to 1 by 1/samples do
      tprsum \leftarrow 0
      for i = 1 to nrocs do
         tprsum \leftarrow tprsum + TPR FOR FPR(fpr_{sample},
 5:
                    ROCS[i], npts[i]
      end for
      tpravg[s] \leftarrow tprsum/nrocs
 8: s \leftarrow s + 1
 9: end for
10: end
 1: function TPR_FOR_FPR(fpr_sample, ROC, npts)
 2: i \leftarrow 1
 3: while i < npts and ROC[i+1]fpr \leq fpr_{sample} do
 4: i \leftarrow i + 1
 5: end while
 6: if ROC[i].fpr = fpr_{sample} then
 7: return ROC[i].tpr
 8: else
     return INTERPOLATE(ROC[i], ROC[i+1], fpr_{sample})
10: end if
11: end function
 1: function INTERPOLATE(ROCP1, ROCP2, X)
 2: slope = (ROCP2.tpr - ROCP1.tpr)/(ROCP2.tpr -
             ROCP1.fpr)
 3: return ROCP1.tpr + slope \cdot (X - ROCP1.fpr)
```

4: end function

tica

# Média de Curvas ROC (Threshold Averaging)

- Threshold averaging procura superar uma potencial fraqueza do vertical averaging congelando o threshold ao invés do FP rate
- Escolhe-se um conjunto de thresholds uniformemente distribuído entre todos os thresholds da Curva ROC
- Para cada uma dos thresholds, é identificado o conjunto de pontos ROC que seriam gerados usando esse threshold sobre cada Curva ROC
- Desses pontos ROC, a média e o desvio-padrão são calculados para FP e TP rates,
  - Gerando a média dos pontos ROC, bem como os intervalos de confiança vertical e horizontal
- Uma fraqueza desse método é que os escores dos classificadores devem estar numa mesma escala
  - Problema: escore relativo versus escore absoluto.



# Algoritmo Eficiente para Calcular Média de Curvas ROC (threshold)

Algorithm 4. Threshold averaging of ROC curves Inputs: samples, the number of threshold samples; nrocs, the number of ROC curves to be sampled; ROCS[nrocs], an array of nrocs ROC curves sorted by score; npts[m], the number of points in ROC curve m. Each ROC point is a structure of three members, fpr, tpr and score.

Output: Avg[samples + 1], an array of (X, Y) points constituting the average ROC curve.

Require: samples > 1

```
1: initialize array T to contain all scores of all ROC
    points
 2: sort T in descending order
 3: s \leftarrow 1
 4: for tidx = 1 to length(T) by int(length(T)/samples) do
      fprsum \leftarrow 0
 6: tprsum \leftarrow 0
      for i = 1 to proce do
         p \leftarrow \text{ROC\_POINT\_AT\_THRESHOLD}(ROCS[i], npts[i],
               T[tidx]
 9:
         fprsum \leftarrow fprsum + p.fpr
         tprsum \leftarrow tprsum + p.tpr
10:
       end for
11:
       Avg[s] \leftarrow (fprsum/nrocs, tprsum/nrocs)
       s \leftarrow s \pm 1
14: end for
15: end
 1: function ROC_POINT_AT_THRESHOLD(ROC, npts, thresh)
 2: i \leftarrow 1
 3: while i \le npts and ROC[i]. score > thresh do
 4: i \leftarrow i \pm 1
 5: end while
 6: return ROC[i]
 7: end function
```




Fig. 9. ROC curve averaging. (a) ROC curves of five instance samples, (b) ROC curve formed by merging the five samples, (c) the curves of a averaged vertically and (d) the curves of a averaged by threshold.

## Problemas com mais de Duas Classes

- Usando mais de duas classes, o problema fica bem mais complexo
- Uma alternativa é gerar n diferentes curvas ROC
  - Uma para cada classe (n classes)
  - Se C é o conjunto de todas as classes, a curva ROC i exibe a classificação usando a classe i como positiva e todas as outras como negativa
- Entretanto, essa abordagem é sensível ao desbalanceamento entre classes



## Problemas com Mais de Duas Classes (Area Under Curve – AUC)

- Uma alternativa para calcular a AUC para problemas multi-classe é
  - Calcular a AUC para cada classe e depois somar essas áreas de forma ponderada

$$\mathrm{AUC}_{\mathrm{total}} = \sum_{c_i \in C} \mathrm{AUC}(c_i) \cdot p(c_i)$$
 Probabilidade de um elemento ser da classe i ou custo da classe i

Uma desvantagem é que a classe de referência da ROC é sensível a distribuição das classes



## Problemas com Mais de Duas Classes (Area Under Curve – AUC)

Uma alternativa à limitação anterior é uma medida que não seja sensível a distribuição das classes

$$AUC_{total} = \frac{2}{|C|(|C|-1)} \sum_{\{c_i,c_j\} \in C} AUC(c_i,c_j)$$

Desvantagens

Esse cálculo é realizado para todos os pares de classes, ou seja, |C|\*(|C|-1)/2 vezes

- Não é possível visualizar as áreas calculadas
- Custo computacional



## Considerações Finais

- A curva ROC é uma ferramenta bastante útil para visualização e avaliação de classificadores
- Medida de desempenho baseada em escalares não devem ser usadas se o custo e a distribuição das classes não são completamente conhecidas, ou podem variar com o tempo e o ambiente



### Referências

- Tom Fawcett. An introduction to ROC analysis. Pattern Recognition Letters, Vol. 27, No. 8., pp. 861-874, 2006.
- Macskassy and Provost. Confidence Bands for ROC Curves: Methods and an Empirical Study. Proceedings of the First Workshop on ROC Analysis in Al at ECAl. 2004.
- Provost, Fawcett and Kohavi. The case against accuracy estimation for comparing induction algorithms. Proc. of the International Conference on Machine Learning, pp. 445–453. 1998.
  - http://www.purl.org/NET/tfawcett/papers/ICML98-final.ps.gz
- Hanley and McNeil. The meaning and use of the area under a receiver operating characteristic (ROC) curve. Radiology 143, 29– 36, 1982.

