# فهرست مطالب

۲	مقلمه	١.٠	
٣	ى با مفاهيم اوليه	آشناي	١
٣	كيوبيت	١.١	
٩	كيوبيتهاي چندتايي	۲.۱	
	su- vs basis-comp fourier - basis computational - vector bloch	۳.۱	
١.			
14	گیتهای کوانتومی	4.1	
14	۱.۴.۱ انواع گیت کوانتومی		
۱۸	gate Swap 7.4.1		
۱۸	مدارهای کوانتومی	۵.۱	
۲.	۱.۵.۱ نحوهی نمایش مدارهای کوانتومی		
۲۱	ەنويسى كوانتومى	برناما	۲
۲۱	تفاوت کامپیوتر کلاسیک و کوانتومی	1.7	
۲۲		۲.۲	
۲۳	۱.۲.۲ تفاوت کامپیوترهای کوانتومی و شبیهسازهای کلاسیک		
۲۵		٣.٢	
77	يتمهاي كوانتومي	الگور	٣
۲۷			
٣١	۱.۱.۳ مدل محاسباتی استاندارد		
۳١	مدل که د ی	۲.۳	

فهرست مطالب	۲

٣٢														چ	و َ	م د	۳	ري	گو	، ال	زی	سا	پياده	وب	فی	معرا	١	۳.۳	
۲۳																				رچ	دو	لەي	مسئ		١.١	۳.۳			
٣٣																			٠ ح	و-	م ه	ريت	الگو		۲.۱	۳.۳			
46																				زا	جو	- (	دوچ	تم	ريا	الگو	١	۴.۳	
۴١																(	مح	تو	واذ	5	کل	ورا	ک ا	ڀ	عت	ساخ	6	۵.۳	
۴۳																	(	ہی	توه	وان	کو	ای	رەھ	ی	ي ر	ىازى	بەس	شبي	
۴ <b>۳</b>	•	•			•	•	•	•					•					_											
۴۳																								te	s E	Bell		۱.۴	
6 <b>T</b>			•																			ent	stat	te: le	s E me	Bell ent	•	1. F 7. F	

#### ۱.۰ مقدمه

در عصر حاضر بواسطهی رشد و توسعهی نظریهی اطلاعات کوانتومی و سرمایه گذاری های مالی و انسانی بسیار در این زمینه، شاهد افزایش تعداد علاقمندان به این حوزه هستیم. در این پا .....

# فصل ١

# آشنایی با مفاهیم اولیه

# ۱.۱ کیوبیت

یک کیوبیت'، معادل یک واحد اطلاعات کوانتومی میباشد. این مفهوم معادل مفهوم کلاسیک بیت' میباشد. به طور کلی هر کیوبیت حاوی دو بیت اطلاعات است. برای تبیین یک کیوبیت از خصوصیات سامانه های کوانتومی به فضای دوبعدی است. برای تعیین این دوبعد میتوان از یکی از خصویات سامانه های کوانتومی استفاده کرد.


برخلاف بیت ها که مقادیر ثابت ، یا ۱ را به خود میگیرند؛ یک کیوبیت میتواند در یک حالت «برهمنهی کوانتومی» باشد؛ این بدان معناست که یک کیوبیت بواسطهی مشاهده ناظر به یکی از حالات ، یا یک تبدیل شود. این مهمترین مزیت استفاده از کیوبیتهاست. بیان ریاضی یک کیوبیت ،در حالت برهمنهی، به شرح زیر است:

$$\begin{cases} |\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle \\ \alpha^2 + \beta^2 = 1 \end{cases}$$

Qubit'

Binary Bit<sup>†</sup>

کتهای  $\langle 0|$  و  $\langle 1|$  بیانگر پایههای فضای محاسباتی هستند؛ و مقادیر  $\alpha^2$  و  $\beta^2$  بیانگر احتمال وقوع هر یک از این حالات، در صورت مشاهده، میباشند. نمایش بردار  $\psi$  به شرح زیر است:



در بسیاری از مواقع برای سهولت در محاسبات، عملگرها و حالات کوانتومی به کمک ماتریسها نمایش داده می شوند. فرم ماتریسی هر یک از حالات ذکر شده در بالا به شرح زیر است:

$$|1\rangle = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \end{pmatrix} \qquad |0\rangle = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \tag{1.1}$$

برای تعریف کیوبیت ها، راه های زیادی وجود دارد، حالات قطبش فوتون،اسپین الکترون،یا سطوح انرژی اتم،هریک می توانند تعیین کننده ی بردارهای فضای کیوبیت باشند.

state qubit's the that condition the as this interpret can we Geometrically, in vector unit a is state qubit's a general in Thus. I length to normalized be un- the between dichotomy This space, vector complex two-dimensional a heart the at lies make can we observations the and qubit a of state observable abstract our of most In information, quantum and computation quantum of the of elements between correspondence direct a is there world, the of models in are building a for plans architect's an as just world, real the and abstraction correspondence direct this of lack The building, final the with correspondence sys- quantum of behavior the intuit to difficult it makes mechanics quantum in be can states qubit for correspondence, indirect an is there however, tems: outcomes measurement to lead which ways in transformed and manipulated

Computational Basis Vectors

١.١. كيوبيت

these Thus, state, the of properties different the on distinctly depend which we which consequences, verifiable experimentally real, have states quantum in- quantum and computation quantum of power the to essential are see shall formation.

هندسی، ما می توانیم این را به عنوان شرطی که حالت کوبیت به طول ۱ نرمال شود، تفسیر کنیم. بنابراین، به طور کلی، حالت کوبیت یک بردار واحد در فضای برداری دو بعدی پیچیده است. این دودستگی بین حالت نامرئی کوبیت و مشاهداتی که ما می توانیم انجام دهیم، در قلب محاسبات و اطلاعات کوانتومی قرار دارد. در بیشتر مدل های انتزاعی ما از جهان، یک ارتباط مستقیم بین عناصر انتزاع و دنیای واقعی وجود دارد، درست همانطور که طرح های یک معمار برای یک ساختمان با ساختمان نهایی مطابقت دارد. فقدان این ارتباط مستقیم در مکانیک کوانتوم باعث می شود که رفتار سیستم های کوانتومی دشوار باشد؛ با این حال، یک ارتباط غیرمستقیم وجود دارد، زیرا می توان حالت های کوبیت را دستکاری و تبدیل کرد به روش هایی که منجر به نتایج اندازه گیری می شود که به طور متمایز به خواص مختلف حالت بستگی دارد. بنابراین، این حالت های کوانتومی دارای پیامدهای واقعی و قابل آزمایش مختلف حالت بستگی دارد. بنابراین، این حالت های کوانتومی دارای پیامدهای واقعی و قابل آزمایش تجربی هستند، که ما خواهیم دید که برای قدرت محاسبات و اطلاعات کوانتومی ضروری هستند.

our to counter runs state superposition a in be to qubit a of ability The classical A us. around world physical the of understanding sense' 'common may there coins' imperfect For up. tails or heads either coin: a like is bit be can those but edge, an on balanced it having like states intermediate be continuum a in exist can qubit a contrast. By case ideal the in disregarded again emphasize us Let observed is it until — [1] I and [1] between states of measurement the as '\' or '\' gives ever only it measured is qubit a when that state the in be can qubit a example. For probabilistically. — result

با «فهم رایج» ما از جهان فیزیکی اطراف ما مغایرت دارد. یک بیت کلاسیک مانند سکه است: یا رو یا پشت. برای سکه های غیراایده آل، ممکن است حالت های واسطه ای مانند قرار گرفتن آن روی لبه وجود داشته باشد، اما در حالت ایده آل می توان آنها را نادیده گرفت. در مقابل، یک کوبیت می تواند در یک طیف پیوسته از حالت ها بین  $|\cdot|$  و  $|\cdot|$  و  $|\cdot|$  و جود داشته باشد - تا زمانی که مشاهده شود. بار دیگر تاکید می کنیم که وقتی یک کوبیت اندازه گیری می شود، فقط  $(\cdot,\cdot)$  یا  $(\cdot,\cdot)$  را به عنوان نتیجه اندازه گیری می دهد - به صورت تصادفی. به عنوان مثال، یک کوبیت می تواند در حالت  $|\cdot|$  +  $|\cdot|$  باشد، که به این معنی است که با احتمال  $(\cdot,\cdot)$  می تواند به عنوان  $(\cdot,\cdot)$  ا اندازه گیری شود.

§ 1 | Y√ 1 + § • | Y√

the of (  $\Upsilon|\Upsilon\sqrt{|\Upsilon|}$  ) percent fifty  $\cdot$  result the gives measured when which

this to often return will We time. the of percent fifty \ result the and time. are qubits strangeness: this Despite \( \mathbb{S}\_1 + \mathbb{I} \) denoted sometimes is which state. exper- by validated tensively ex- behavior and existence their real. decidedly physical different many and \( \mathbb{V} \) Chapter and \( \delta \). \( \text{Section in (discussed iments qubit a how for feel concrete a get To qubits. realize to used be can systems may realization this ways the of some list to helpful be may it realized be can nu- a of alignment the as photon: a of polarizations different two the as occur: a orbiting electron an of states two as field: magnetic uniform a in spin clear can electron the model. atom the In \( \mathbf{Y} \). \( \mathbf{Y} \) Figure in shown as such atom single and \( \mathbf{S} \cdot \) call we'll which states. 'excited' or 'ground' so-called the either in exist and energy appropriate with atom. the on light shining By respectively. \( \mathbf{S} \) \( \mathbf{I} \) the from electron the move to possible is it time. of length appropriate an for reducing by interestingly. more But versa. vice and state \( \mathbf{S} \) the to state \( \mathbf{S} \cdot \) moved be can \( \mathbf{S} \cdot \) state the in initially electron an light. the shine we time the state. \( \mathbf{S} \) the into \( \mathbf{S} \) letween 'halfway'

حالت |+| حالتی از کوبیت است که با یک بردار ۲ بعدی واحد |+| =  $1 \sqrt{7}$  (|+| + |+| ) نشان داده می شود. این حالت، زمانی که اندازه گیری شود، نتیجه ۰ را ۵۰ درصد از زمان و نتیجه ۱ را ۵۰ درصد از زمان می دهد. این حالت را می توان به عنوان یک ترکیب خطی از دو حالت پایه |+| و |+| و |+| در نظر گرفت.

با وجود غیرقابل مشاهده بودن، حالت ا+ا واقعی است. وجود آن توسط آزمایشات به طور گسترده ای تأیید شده است. همچنین می توان از آن برای انجام محاسبات کوانتومی استفاده کرد.

در آینده، ممکن است حالت ا+ ای برای اهداف مختلف دیگری نیز استفاده شود. به عنوان مثال، می تواند برای ذخیره اطلاعات یا برای ایجاد ارتباطات امن استفاده شود.

superposi- a in be to qubit a of ability The overview and Introduction \footnote{\psi} physical the of understanding sense' 'common our to counter runs state tion For up. tails or heads either coin: a like is bit classical A us. around world on balanced it having like states intermediate be may there coins, imperfect qubit a contrast, By case, ideal the in disregarded be can those but edge, an

١.١. كيوبيت

observed. is it until – ⅓ \| and ⅓ \| between states of continuum a in exist can '.' gives ever only it measured is qubit a when that again emphasize us Let can qubit a example. For probabilistically. – result measurement the as '\' or the of percent fifty \ result the and time. the of (\ \text{Y|Y\/\l}) percent fifty \ \ result De- . S+l denoted sometimes is which state₁ this to often return will We time. behavior and existence their real, decidedly are qubits strangeness, this spite Chapter and a. \ Section in (discussed experiments by validated tensively exget To qubits, realize to used be can systems physical different many and (V some list to helpful be may it realized be can qubit a how for feel concrete a a of polarizations different two the as occur: may realization this ways the of two as field: magnetic uniform a in spin nuclear a of alignment the as photon: the In . Y. \ Figure in shown as such atom single a orbiting electron an of states 'excited' or 'ground' so-called the either in exist can electron the model, atom atom, the on light shining By respectively. (1) and 1 call we'll which states, to possible is it time, of length appropriate an for and energy appropriate with more But versa. vice and state [] \| the to state [] \| the from electron the move in initially electron an light, the shine we time the reducing by interestingly, state. 1+ the into 11 and 1-1 between 'halfway' moved be can 1-1 state the a Naturally, atom. an in levels electronic two by represented Qubit . Y. \ Figure that 'interpretation' or 'meaning' the to given been has attention of deal great probabilistic inherently the of and states, superposition to attached be might shall we large, and by However, systems, quantum on observations of nature intent our Insteada book. this in discussions such with ourselves concern not predictive. are which pictures conceptual and mathematical develop to be will repre- geometric following the is qubits about thinking in useful picture One sentation.

 $\P$  cos  $\P$  ei $\P$  =  $\P$  as  $\P$  as  $\P$  Equation rewrite may we  $\P$  =  $\P$  Half Because Chapter In numbers. real are  $\P$  and  $\P$  where  $\P$  where  $\P$   $\P$  is sin ei $\P$  +  $\P$  it because front, the out ei $\P$  of factor the ignore can we that see will we  $\P$  =  $\P$  write effectively can we reason that for and effects, observable no has

point a define § and § numbers The (F.1) .§1| Y § sin ei§ + §1| Y § cos sphere This .♥.1 Figure in shown as sphere; three-dimensional unit the on the visualizing of means useful a provides it sphere! Bloch the called often is about ideas for testbed excellent an as serves often and qubit; single a of state on operations the of Many information. quantum and computation quantum within described neatly are chapter this in later describe we which qubits single intuition this that mind in kept be must it However; picture, sphere Bloch the known sphere Bloch the of generalization simple no is there because limited is qubits, multiple for

are there Paradoxically, qubit? a by represented is information much How could one principle in that so sphere, unit the on points of number infinite an How- ©. of expansion binary infinite the in Shakespeare of text entire an store a of behavior the of because misleading, be to out turns conclusion this evereither only give will qubit a of measurement that Recall observed. when qubit it collapsing qubit, a of state the changes measurement Furthermore, . V or · the with consistent state specific the to [1] and [1] of superposition its from the then .. gives S+l of measurement if example. For result. measurement col- of type this does Why . I be will qubit the of state post-measurement simply is behavior this 'Y Chapter in discussed As knows. Nobody occur? lapse for relevant is What mechanics. quantum of postulates fundamental the of one of bit single a only obtains one measurement single a from that is purposes our paradox. apparent the resolving thus qubit, the of state the about information mea- were qubits prepared identically many infinitely if only that out turns It in given state the in qubit a for  $\mathbb{S}$  and  $\alpha$  determine to able be one would sured how be: might ask to question interesting more even an But .( \.\) Equation a is This it? measure not do we if qubit a by represented is information much mea - be cannot it if information quantify one can how because question, trick because here, important conceptually something is there Nevertheless, sured? any performing not qubits, of system quantum closed a evolves Nature when variables continuous the all of track keep does apparently she 'measurements'. Nature qubit, a of state the in sense, a In \( \bar{\mathbb{S}} \). and α like state, the describing

interestingly, more even And information'. 'hidden of deal great a conceals grows 'information' extra this of amount potential the that shortly see will we quan-hidden this Understanding qubits. of number the with exponentially and book, this of much for with grapple we that question a is information tum for tool powerful a mechanics quantum makes what of heart the at lies which processing. information

#### ۲.۱ کیوبیتهای چندتایی

Caves Carlton - place. big a is space Hilbert

فرض کنید دو کوبیت داریم. اگر این دو بیت کلاسیک بودند، چهار حالت ممکن وجود داشت: مرکن و بود داشت: 10, 10

$$|\Psi\rangle = a|00\rangle + b|01\rangle + c|10\rangle + d|11\rangle$$

جایی که ،a و b دامنه های چهار حالت را نشان می دهند. دامنه ها می توانند هر عدد مختلطی باشند، اما معمولاً به گونه ای نرمال می شوند که مجموع آنها برابر ۱ باشد. این بدان معناست که بردار حالت یک حالت کوانتومی معتبر را نشان می دهد و کوبیت ها به طور مساوی احتمال اندازه گیری در هر یک از چهار حالت محاسباتی را دارند.

به عنوان مثال، بردار حالت:

$$|\Psi\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}|00\rangle + \frac{1}{\sqrt{2}}|11\rangle$$

یک سیستم دو کوبیتی را نشان می دهد که در یک برهمنهی مساوی از حالت های ۰۰ و ۱۱ است. این بدان معناست که کوبیت ها به طور مساوی احتمال اندازه گیری در حالت ۰۰ یا ۱۱ را دارند.

بردار حالت یک سیستم دو کوبیتی را می توان برای محاسبه احتمال اندازه گیری کوبیت ها در هر یک از چهار حالت محاسباتی استفاده کرد. به عنوان مثال، احتمال اندازه گیری کوبیت ها در حالت ۰۰ با فرمول زیر داده می شود:

$$P(|00\rangle) = |a|^2 = \frac{1}{2}$$

احتمال اندازه گیری کوبیت ها در هر حالت دیگر را می توان به روشی مشابه محاسبه کرد.  $|a_x|^2 \ \ |a_x|^2 \ \ |a_x|^$ 

$$|\psi'\rangle = \frac{\alpha_{00}|00\rangle + \alpha_{01}|01\rangle}{\sqrt{|\alpha_{00}|^2 + |\alpha_{01}|^2}}$$

توجه داشته باشید که حالت پس از اندازه گیری با عامل  $\frac{2|_{10}|+2|_{00}|}{\sqrt{|_{00}|+2|_{00}|}}$  نرمال می شود تا همچنان شرط نرمال سازی را، درست همانطور که برای یک حالت کوانتومی معتبر انتظار می رود، برآورده کند. این بدان معناست که حالت پس از اندازه گیری به گونه ای تغییر می کند که احتمالات آن جمع شده و برابر ۱ شود.

# basis - fourier - basis computational - vector bloch v. basis superpos vs comp

ما تا کنون اندازه گیری های کوانتومی یک کیوبیت در حالت  $|\alpha| + |\alpha| + |\alpha|$  را به عنوان نتیجه ۰ یا ۱ توصیف کرده ایم که کیوبیت را در حالت  $|\alpha|$  یا  $|\alpha|$  ایربوطه باقی می گذارد، با احتمالات  $|\alpha|$  و  $|\alpha|$  در حقیقت، مکانیک کوانتوم به اندازه کافی انعطاف پذیری در کلاس اندازه گیری هایی که می توان انجام داد، اگرچه مطمئناً به اندازه کافی نیست که  $|\alpha|$  و  $|\alpha|$  را از یک اندازه گیری واحد بازیابی کند! توجه داشته باشید که  $|\alpha|$  و  $|\alpha|$  فقط یکی از بسیاری از انتخاب های ممکن برای پایه های حالت برای یک کیوبیت هستند. یک انتخاب دیگر مجموعه به شرح زیر است:

$$|-\rangle \equiv (|0\rangle - |1\rangle)\sqrt{2} |+\rangle \equiv (|0\rangle + |1\rangle)\sqrt{2}$$

یک حالت دلخواه  $|+\rangle$  و  $|+\rangle$  را می توان با استفاده از حالت های  $|+\rangle$  و  $|+\rangle$  بازنویسی کرد:

$$(\alpha - 1)/\sqrt{2} - (\alpha + 1 + 1)/\sqrt{2} + (\alpha - 1) + \alpha \cdot 1 = 1$$

$$|\Psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle = \frac{(\alpha+\beta)}{2}|+\rangle + \frac{(\alpha-\beta)}{2}|-\rangle$$

در این بیان،  $\langle +|e \langle -|$  به عنوان پایه های "پایه +" و "پایه -" شناخته می شوند. اندازه گیری در پایه + یا پایه - یک کیوبیت را در حالت  $\langle +|$  یا  $\langle -|$ قرار می دهد، با احتمالات  $|\alpha + \beta|^2$  و  $|\alpha + \beta|^2$  اندازه گیری در پایه های دیگر به غیر از پایگاه محاسباتی یک ابزار قدرتمند در محاسبات کوانتومی است. این امکان را می دهد تا ما در حالت های کوانتومی که در پایگاه محاسباتی قابل اندازه گیری نیستند، اندازه گیری کنیم. این امکان را می دهد تا ما از روش های محاسباتی جدیدی استفاده کنیم که در محاسبات کلاسیک غیرممکن است.

they though as states  $\S_-|$  and  $\S_+|$  the treat to possible is it that out turns It new this to respect with measure and states, basis putational com- the were the in results basis  $\S_-|$ ,  $\S_+|$  the to respect with measuring Naturally, basis. -  $|\alpha|$  probability with '-' result the and  $\S_-|$ 7/7 +  $|\alpha|$  probability with '+' result respectively.  $\S_-|$  and  $\S_+|$  states post-measurement corresponding with  $\S_-|$ 7/7.

در واقع، این امکان وجود دارد که حالت های |+| و |-| را به گونه ای که گویی آنها حالت های پایه محاسباتی هستند، در نظر بگیریم و با توجه به این پایه جدید اندازه گیری کنیم. طبیعی است که اندازه گیری با توجه به پایه |+| ا|-| منجر به نتیجه "+" با احتمال |+| و |-| و نتیجه "-" با احتمال |+| و |-| می شود، با حالت های پس از اندازه گیری |+| و |-| به ترتیب.

در این بیان، ا+ $\mathbb{I}$  و ا $\mathbb{I}$  به عنوان "پایه +" و "پایه -" شناخته می شوند. اندازه گیری در پایه + یا پایه - یک کیوبیت را در حالت ا+ $\mathbb{I}$  یا ا $\mathbb{I}$  قرار می دهد، با احتمالات  $\mathbb{I}$  ا +  $\mathbb{I}$  و  $\mathbb{I}$  و  $\mathbb{I}$  -  $\mathbb{I}$  ا

اندازه گیری در پایه های دیگر به غیر از پایگاه محاسباتی یک ابزار قدرتمند در محاسبات کوانتومی است. این امکان را می دهد تا ما در حالت های کوانتومی که در پایگاه محاسباتی قابل اندازه گیری نیستند، اندازه گیری کنیم. این امکان را می دهد تا ما از روش های محاسباتی جدیدی استفاده کنیم که در محاسبات کلاسیک غیرممکن است.

possi- is it qubit, a for lbs and las states basis any given generally. More those of slbs +  $\alpha$ las combination linear a as state arbitrary an express to ble per- to possible is it orthonormal, are states the provided Furthermore, states. with a result the giving basis, lbs las, the to respect with measurement a form is constraint orthonormality. The . Is  $\Upsilon$  probability with b and las  $\Upsilon$  probability an In probabilities, for expect we as  $\Upsilon = |S|\Upsilon + |\alpha|\Upsilon$  that order in necessary many of system quantum a measure to principle in possible is it way analogous because just However, basis, orthonormal arbitrary an to respect with qubits done be can measurement a such that mean not does principle in possible is it in measurement a efficiently how of question the to later return we and easily, performed, be can basis arbitrary an

\*\*به طور کلی تر، با توجه به هر دو پایه حالت aا و aا برای یک کیوبیت، می توان هر حالت دلخواهی را به عنوان یک ترکیب خطی aا aا و aا از آن حالات بیان کرد. علاوه بر این، اگر این حالات اعتباه می توان با توجه به پایه aا اندازه گیری کرد، که نتیجه a با احتمال aا و a با احتمال aا ای او aا با احتمال aا ای او aا با احتمال aا می دهد.

محدودیت orthonormal لازم است تا  $2|\alpha| + 2|3| = 1$  باشد همانطور که برای احتمالات انتظار می رود. به طور مشابه، در اصل می توان یک سیستم کوانتومی از بسیاری از کیوبیت ها را با توجه به یک پایه orthonormal دلخواه اندازه گیری کرد.

با این حال، فقط به این دلیل که در اصل امکان پذیر است، به این معنی نیست که چنین اندازه گیری به راحتی انجام می شود، و ما بعداً به این سوال که چگونه می توان اندازه گیری در یک پایه دلخواه را به طور کارآمد انجام داد، باز می گردیم.\*\*

در این پاراگراف، نویسنده در مورد اندازه گیری در پایه های دیگر به غیر از پایه محاسباتی بحث می کند. آنها نشان می دهند که می توان هر حالت کوانتومی را به عنوان یک ترکیب خطی از دو پایه دلخواه بیان کرد و سپس با توجه به آن پایه ها اندازه گیری کرد. آنها همچنین اشاره می کنند که این اندازه گیری ها در اصل امکان بذیر است، اما لزوماً کارآمد نیستند.

اندازه گیری در پایه های دیگر یک ابزار قدرتمند در محاسبات کوانتومی است. این امکان را می دهد تا ما در حالت های کوانتومی که در پایگاه محاسباتی قابل اندازه گیری نیستند، اندازه گیری کنیم. این امکان را می دهد تا ما از روش های محاسباتی جدیدی استفاده کنیم که در محاسبات کلاسیک غیرممکن است.

quantum for formalism extended this using for reasons many are There us allows formalism the this: is one best the ultimately but ments, measure-

#### N#BASIS SUPERPOS VS BASIS - COMP FOURIER - BASIS COMPUTATIONAL - VECTOR BLOCH . ". )

of discussion our in see will we as results, experimental observed describe to sophisticated more even An .1.5.1 Section in experiment Stern–Gerlach the quantum describing for formalism equivalent) essentially (but convenient and .٣.٢.٢ Section in chapter, next the in described is measurements

دلایل زیادی برای استفاده از این formalism گسترش یافته برای اندازه گیری های کوانتومی وجود دارد، اما در نهایت بهترین دلیل این است: این formalism به ما امکان توصیف نتایج تجربی مشاهده شده را می دهد، همانطور که در بحث ما در مورد آزمایش Stern-Gerlach در بخش ۱.۵.۱ خواهیم دید. یک formalism حتی پیچیده تر و راحت تر (اما اساساً معادل) برای توصیف اندازه گیری های کوانتومی در فصل بعدی، در بخش ۳.۲.۲ توصیف شده است.

در این پاراگراف، نویسنده در مورد formalism گسترش یافته برای اندازه گیری های کوانتومی بحث می کند. آنها استدلال می کنند که این formalism بهترین روش برای توصیف نتایج تجربی مشاهده شده است. آنها همچنین اشاره می کنند که یک formalism حتی پیچیده تر و راحت تر برای توصیف اندازه گیری های کوانتومی وجود دارد، اما این formalism اساساً معادل است.

اندازه گیری های کوانتومی یکی از مهمترین مفاهیم در مکانیک کوانتوم است. آنها به ما امکان می دهند تا اطلاعات را در مورد سیستم های کوانتومی استخراج کنیم. formalism گسترش یافته برای اندازه گیری های کوانتومی یک ابزار قدرتمند برای توصیف اندازه گیری های کوانتومی است. این امکان را می دهد تا ما نتایج تجربی مشاهده شده را توصیف کنیم و همچنین به ما امکان می دهد تا اندازه گیری های کوانتومی را در سیستم های پیچیده تر انجام دهیم.

# ۴.۱ گیتهای کوانتومی

گیتهای کوانتومی<sup>4</sup> یکی از اولین و مهمترین اجزای مدارهای کوانتومی میباشند. این گیتها عملگرهایی با قابلیت اثرگذاری روی کیوبیتها میباشند. با اعمال یک گیت کوانتومی بر روی یک یا چند کیوبیت، میتوان تغییرات مدنظر خود را روی کیوبیت اعمال کرد. با کمک این گیتها میتوان باعث برهمنهی کوانتومی یا رمزگذاری داده در داخل یک یا چند کیوبیت شد.

## ۱.۴.۱ انواع گیت کوانتومی

گیتهای کوانتومی، دارای انواع مختلف گوناگونی میباشند. به طور کلی گیتهای کوانتومی، عملگرهایی یکه و بازگشتپذیر میباشند.

#### گیت هادامارد

مهمترین گیت کوانتومی،گیت هادامارد است. با اعمال اثر این گیت روی یک کیوبیت، آن کیوبیت به یک حالت برهم نهی کوانتومی گذار میکند. به عبارت دیگر هر یک از زیرحالات این حالت برهم نهی، با احتمال یکسانی قابل رخ دادن هستند.

$$H\left|0\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\left|0\right\rangle + \left|1\right\rangle) \qquad \qquad H\left|1\right\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(\left|0\right\rangle - \left|1\right\rangle)$$

این گیت کوانتومی به صورت خطی روی یک دسته کت اثر میکند. نمایش ماتریسی این گیتکوانتومی به شرح زیر است:

$$H = \frac{1}{\sqrt{2}} \begin{pmatrix} 1 & 1\\ 1 & -1 \end{pmatrix}$$

Quantum Gates  $^{\mathfrak{f}}$  Hadamard gate  $^{\delta}$ 

۴.۱. گیتهای کوانتومی

$$H|0\rangle = l\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}1\\0\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\1\end{pmatrix} = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle + |1\rangle)$$

$$H|1\rangle = l\frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1&1\\1&-1\end{pmatrix}\begin{pmatrix}0\\1\end{pmatrix} \ = \frac{1}{\sqrt{2}}\begin{pmatrix}1\\-1\end{pmatrix} \ = \frac{1}{\sqrt{2}}(|0\rangle - |1\rangle)$$

این گیت کوانتومی، یک گیت بازگشتپذیر است؛ یعنی اگر این گیت روی یک حالت کوانتومی اثر کند؛ می تواند آن را از حالت برهمنهی خارج کند.

برای اعمال این گیت کوانتومی، فقط به یک کیوبیت نیاز داریم. به اصطلاح این گیت، یک Single-Qubit Quantum gate

نمایش این گیتکوانتومی در مدار با علامت زیر است: 
$$H$$

#### **CNOT** گیت

NOT گیت کوانتومی  $^{9}$ CNOT، به عنوان گیت منطقی نیز یاد می شود. این گیت کوانتومی معادل گیت کالسیک می باشد. به طور معمول، برای اعمال اثر این گیت کوانتومی نیاز به دو کیوبیت داریم. این گیت کوانتومی فقط و فقط در مواقعی که «کیوبیت کنترل $^{V}$ » دارای مقدار  $|1\rangle$  باشد، باعث تغییر وضعیت «کیوبیت هدف $^{A}$ » می شود.

کیوبیت کنترلی: کیوبیتی است که عملکرد کیوبیت دیگری به نام کیوبیت هدف را کنترل می کند. کیوبیت کنترل تعیین می کند که آیا کیوبیت هدف برگردانده شود یا خیر. اگر کیوبیت کنترل در حالت  $\mathbb{Z}$  باشد، کیوبیت کنترل در حالت  $\mathbb{Z}$  باشد، کیوبیت هدف بدون تغییر باقی می ماند. اگر کیوبیت کنترل در حالت  $\mathbb{Z}$  باشد، کیوبیت هدف برگردانده می شود.

کیوبیت هدف: همان کیوبیتی است که توسط کیوبیت کنترل بر روی آن عمل می شود. بسته به وضعیت کیوبیت کنترل، کیوبیت هدف را می توان برگرداند یا بی تغییر رها کند.

gate controlled-X or gate controlled-NOT9

Oubit Controled<sup>v</sup>

Qubit Target<sup>A</sup>

خلاصهای از عملکرد این عملگر به شرح زیر است: ببین چرا از این نماد به جای تنسور پراداکت استفاده شده

نمایش ماتریسی این گیت کوانتومی به شکل زیر است:

$$CNOT = \begin{bmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{bmatrix} \qquad \begin{vmatrix} a \rangle \\ |b \rangle \qquad \qquad |a \oplus b \rangle$$

شكل ۱.۱: نمايش ماتريسي و نمايش گيت كوانتومي CNOT

در شکل بالا گیت CNOT در مدار کوانتومی به تصویر درآمده است. کیوبیت کنترل شده حالت در شکل بالا گیت  $|b\rangle$  میباشد.

با اعمال این عملگر به حالت  $\langle 10 |$  داریم:

$$\text{CNOT} |1\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 0 \\ 0 \\ 1 \end{pmatrix} = |1\rangle$$

$$\text{CNOT} |11\rangle = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 \\ 0 & 0 & 1 & 0 \end{pmatrix} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 0 \\ 1 \\ 0 \\ 0 \end{pmatrix} = |10\rangle$$

از این گیت کوانتومی، برای بسیاری مدارها و شبیهسازیهای کوانتومی، از جمله تلپورت، درهمتنیدگی و ...،استفاده می شود.

#### گيت توفولي

گیت کوانتومی توفولی، یک نوع خاص از گیت CNOT است. سازوکار این گیت مشابه گیت CNOT میباشد؛ با این تفاوت که با در نظر گرفتن وضعیت دو کیوبیت کنترل شده، وضعیت کیوبیت سوم را تغییر می دهد. خلاصه ای از عملکرد این گیت کوانتومی به شرح زیراست:

به بیان دیگر اگر دو کیوبیت کنترل شده، مقدار یک داشته باشند؛ کیوبیت هدف مقدارش تغییر میکند. فرم ماتریسی این عملگر به شکل زیر است:

این گیت کوانتومی در مدار کوانتومی به شکل زیر نشان داده میشود:

## گیت تغییر فاز

گیت تغییر فان<sup>۹</sup>، یکی از گیت های مهم کوانتومی میباشد. این گیت با ضرب کردن یک عدد ثابت در فاز یک کیوبیت، باعث تغییر فاز کیوبیت میشود. این گیت کوانتومی در بسیاری از الگوریتمهای سرچ کوانتومی به کار میرود. این گیت بدین صورت تعریف میشود:

فرم ماتریسی این گیت به شرح زیر است:

این گیت کوانتومی در مدار کوانتومی به شکل زیر نشان داده می شود:

gate shift Phase

#### گیت دوران

#### gate Swap 7.5.1

#### ۵.۱ مدارهای کوانتومی

مدارهای کوانتومی<sup>۱۱</sup>، یک دسته از گیت های کوانتومی،که با یک توالی بخصوص قرار گرفته اند، میباشند. این کیوبیت ها، با توالی یاد شده، روی یک یا چند دسته کیوبیت، اثر داده میشوند.

مدارهای کوانتومی، یکی از اولین مفهومهای بکاررفته برای تعریف کامپیوترهای کوانتومی میباشند. برای تعریف و شبیهسازی هریک از پدیدهها و الگوریتمهای کوانتومی، نیاز به پیادهسازی یک مدار بهخصوص داریم.

مدارهای کوانتومی یک ابزار قدرتمند برای محاسبات کوانتومی هستند. آنها می توانند برای پیاده سازی طیف گسترده ای از الگوریتم های کوانتومی، از جمله الگوریتم شاور برای رمزگشایی اعداد صحیح و الگوریتم گروور برای جستجوی پایگاه داده های بدون ترتیب استفاده شوند.

#### شباهت ها و تفاوت های مدارهای کلاسیک و کوانتومی

مدارهای کوانتومی مشابه مدارهای کلاسیک هستند، اما از دروازه های کوانتومی به جای دروازه های منطقی کلاسیک استفاده می کنند. دروازه های کوانتومی عملیات قابل برگشت هستند که می توانند برای دستکاری حالت کوانتومی یک کوبیت استفاده شوند.

#### شباهت ها

- هر دو مدار کوانتومی و کلاسیک از یک دنباله عملیاتی تشکیل شده اند که به یک مجموعه داده
   اعمال می شوند.
  - هر دو مدار را می توان به صورت گرافیکی با نماد مشابهی نشان داد.
    - هر دو مدار می توانند برای پیاده سازی الگوریتم ها استفاده شوند.

gate Rotation\.

eireuit quantum'

۵.۱. مدارهای کوانتومی

#### تفاوت ها

• مدارهای کوانتومی از کیوبیت ها، که معادل کوانتومی مفهوم بیت هستند، به عنوان واحد پایه داده خود استفاده می کنند.

- مدارهای کلاسیک از بیت ها ، که بیت های کلاسیک هستند ، به عنوان واحد پایه داده خود استفاده می کنند.
- مدارهای کوانتومی از دروازه های کوانتومی ، که عملیات قابل برگشت هستند ، به عنوان عملیات یایه خود استفاده می کنند.
- مدارهای کلاسیک از دروازه های منطقی ، که عملیات برگشت ناپذیر هستند ، به عنوان عملیات پایه خود استفاده می کنند.
- مدارهای کوانتومی می توانند خواص مکانیک کوانتوم را ، مانند برهمنهی و درهمتنیدگی ، برای انجام کارهایی که برای رایانه های کلاسیک غیرممکن است ، بهره مند شوند.

مدار کلاسیک	مدار كوانتومي	ویژگی
بيت	كيوبيت	واحد پایه داده
دروازه های منطقی	دروازه های کوانتومی	عمليات پايه
برگشت ناپذیر	قابل برگشت	برگشت پذیری

columns. ۳ and rows ۳ with table a is This :۱.۱ جدول

#### اجزای مدارهای کوانتومی و سایز آن

**اندازه مدار کوانتومی** اندازه یک مدار کوانتومی تعداد دروازه های موجود در مدار است. پیچیدگی یک الگوریتم کوانتومی اغلب با اندازه مدار کوانتومی مورد نیاز برای پیاده سازی آن اندازه گیری می شود.

**کوبیت** کوبیت ها واحد پایه اطلاعات در محاسبات کوانتومی هستند. آنها می توانند در یک -su perposition از دو حالت ، • و ۱ باشند. این بدان معنی است که یک کوبیت می تواند هم • و هم ۱ باشد ، که یک ویژگی به نام superposition کوانتومی است. کوبیت ها همچنین می توانند به هم متصل شوند ، که به این معنی است که حالت یک کوبیت به حالت کوبیت دیگر وابسته است. دروازه ها عملیاتی هستند که روی کوبیت ها اعمال می شوند. آنها می توانند برای ایجاد superpositions ، انجام چرخش ها و درهم تنیدگی کوبیت ها استفاده شوند. انواع مختلفی از دروازه Toffoli ها وجود دارد ، اما برخی از رایج ترین آنها شامل دروازه Hadamard ، دروازه CNOT و دروازه است.

عملیات عملیات اقداماتی هستند که روی کوبیت ها انجام می شوند. آنها می توانند اندازه گیری ها ، راه اندازی ها یا سایر اقدامات باشند. اندازه گیری ها برای فروپاشی حالت کوانتومی یک کوبیت به یک مقدار قطعی ، ۰ یا ۱ استفاده می شود. راه اندازی ها برای تنظیم حالت یک کوبیت به یک مقدار خاص ، ۰ یا ۱ استفاده می شوند.

اجزای اساسی یک مدار کوانتومی کوبیت ها ، دروازه ها و عملیات هستند. این اجزا برای ایجاد الگوریتم های هستند که فقط می توانند روی یک رایانه کوانتومی استفاده می شوند که الگوریتم هایی هستند که فقط می توانند روی یک رایانه کوانتومی اجرا شوند. مدارهای کوانتومی یک ابزار قدرتمند برای محاسبات کوانتومی هستند و پتانسیل انقلابی در بسیاری از زمینه های مختلف ، از جمله رمزنگاری ، شیمی و یادگیری ماشین را دارند.

#### ۱.۵.۱ نحوهی نمایش مدارهای کوانتومی

مدارهای کوانتومی با استفاده از نماد گرافیکی مشابه نمودارهای مدار استفاده شده در محاسبات کلاسیک نوشته می شوند. محور افقی یک مدار کوانتومی زمان را نشان می دهد و محور عمودی کوبیت ها را نشان می دهد. دروازه ها توسط جعبه ها نشان داده می شوند و خطوط بین جعبه ها نشان دهنده ارتباطات بین کوبیت ها است.

# فصل ۲

# برنامهنويسي كوانتومي

برنامه نویسی کوانتومی فرآیند طراحی و پیادهسازی دنباله هایی از دستورالعمل هایی موسوم مدارهای کوانتومی میباشد، با استفاده از گیت ها، سوئیچ ها و عملگرها برای دستکاری وضعیت کوانتومی یک کیوبیت به پردازش مسائل میپردازیم.

مدارهای کوانتومی یک نمایش گرافیکی از الگوریتم های کوانتومی هستند، این الگوریتم هایی فقط روی یک کامپیوتر کوانتومی قابل اجرا هستند.

برنامه نویسی کوانتومی یک زمینه نسبتاً جدید است و تعدادی زبان برنامه نویسی کوانتومی مختلف در دسترس است. برخی از محبوب ترین زبان های برنامه نویسی کوانتومی عبارتند از ،Cirq Qiskit و Quil.

برنامه نویسی کوانتومی یک زمینه پیچیده و چالش برانگیز است، اما این پتانسیل را دارد که در بسیاری از زمینه های مختلف از جمله رمزنگاری، شیمی و یادگیری ماشین انقلابی ایجاد کند. با قدرتمندتر شدن کامپیوترهای کوانتومی، برنامه نویسی کوانتومی اهمیت فزاینده ای پیدا خواهد کرد.

## ۱.۱ تفاوت کامپیوتر کلاسیک و کوانتومی

\*\*کامپیوترهای کوانتومی در مقابل کامپیوترهای کلاسیک\*\*

کامپیوترهای کوانتومی و کامپیوترهای کلاسیک دو نوع بسیار متفاوت از رایانه هستند. کامپیوترهای کوانتومی از بیتهای کوانتومی (کوبیتها) برای ذخیره اطلاعات استفاده میکنند، در حالی که کامپیوترهای کلاسیک از بیتها استفاده میکنند. کوبیتها میتوانند در حالت برهمنهی دو حالت، و و ۱، بهطور همزمان باشند، در حالی که بیتها فقط میتوانند در یک حالت بهطور همزمان باشند. این تفاوت در

نحوه ذخیره اطلاعات امکان محاسباتی را برای کامپیوترهای کوانتومی فراهم میکند که برای کامپیوترهای کلاسیک غیرممکن است.

علاوه بر تفاوت در نحوه ذخیره اطلاعات، کامپیوترهای کوانتومی و کلاسیک در نحوه انجام محاسبات نیز متفاوت هستند. کامپیوترهای کوانتومی از مکانیک کوانتوم برای انجام محاسبات استفاده میکنند، در حالی که کامپیوترهای کلاسیک از منطق بولی استفاده میکنند. این تفاوت در نحوه انجام محاسبات نیز به کامپیوترهای کوانتومی امکان می دهد تا برای برخی از وظایف، محاسباتی را بسیار سریعتر از کامپیوترهای کلاسیک انجام دهند.

کاربردهای بالقوه کامپیوترهای کوانتومی بسیار گسترده است. آنها میتوانند برای رمزگشایی روشهای رمزنگاری فعلی، شبیهسازی مولکولها و آموزش مدلهای یادگیری ماشینی که بسیار دقیق تر از مدلهای فعلی هستند، استفاده شوند. کامپیوترهای کوانتومی هنوز در مراحل اولیه توسعه هستند، اما پتانسیل تغییر جهان را دارند. هنگامی که کامپیوترهای کوانتومی قدرتمندتر شوند، قادر به حل مشکلاتی خواهند بود که برای کامپیوترهای کلاسیک در حال حاضر غیرممکن است.

برخی از مثالهای خاص از نحوه استفاده از کامپیوترهای کوانتومی:

\* رمزنگاری: کامپیوترهای کوانتومی میتوانند برای رمزگشایی روشهای رمزنگاری فعلی استفاده شوند، که تأثیر عمدهای بر امنیت آنلاین خواهد داشت. \* شیمی: کامپیوترهای کوانتومی میتوانند برای شبیه سازی مولکولها استفاده شوند، که میتواند به دانشمندان در توسعه داروها و مواد جدید کمک کند. \* یادگیری ماشینی: کامپیوترهای کوانتومی میتوانند برای آموزش مدلهای یادگیری ماشینی که بسیار دقیق تر از مدلهای فعلی هستند، استفاده شوند.

آینده محاسبات کوانتومی بسیار روشن است. هنگامی که کامپیوترهای کوانتومی قدرتمندتر شوند، قادر به حل مشکلاتی خواهند بود که برای کامپیوترهای کلاسیک در حال حاضر غیرممکن است. این می تواند منجر به پیشرفتهای عمده در بسیاری از زمینههای مختلف شود.

#### simulation vs comp 7.7

بسیاری از مسائل کوانتومی و بسیاری از الگوریتمهای کوانتومی قابل شبیه سازی روی کامپیوترهای کوانتومی میباشند. بنابرین یک سوال به واقع مهم مطرح می شود: چرا به یک کامپیوتر کوانتومی نیاز داریم؟

در هنگام محاسبات کوانتومی، کامپیوترهای کلاسیک دارای محدودیتهایی هستند. به طور مشابه کامپیوترهای کوانتومی نیز دارای معایبی هستند؛ که قابل بحث و بررسی هستند. دراین بخش به این مزایا و معایب هرکدام از کامپیوترها میپردازیم و در ادامه به اهداف تعریف شده برای کامپیوترهای کوانتومی میپردازیم.

#### ۱.۲.۲ تفاوت کامپیوترهای کوانتومی و شبیه سازهای کلاسیک

همانطور که در بخشهای قبلی گفته شد؛ کامپیوترهای کوانتومی با استفاده از کیوبیتها تعریف میشوند. یک کیوبیت به صورت یک ترکیب خطی از حالت  $\langle 0 | e \rangle$  تعریف میشود:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

هریک از حالات داخل رابطه ی بالا به صورت یک ماتریس قابل تعریف هستند. به طور مشابه هریک از عملگر های کوانتمی را میتوان به صورت یک ماتریس تعریف کرد. ماتریسهایی مشابه ماتریس پائولی یا در مقیاسهای بالاتر ماتریس فردکین که برای سه کیوبیت تعریف می شود؛ و محاسبات را سریع می سازد.

از طرفی دیگر تعداد محاسبات در مدارهای کلاسیک به تعداد حالات مسأله بستگی دارد. در محاسبات کلاسیک هرچه تعداد حالات بالاتر برود؛ پیچیدگی محاسبات بالاترمیرود و حتی اغلب با حالت نمایی رشد میکنند. این درحالیست که در محاسبات کوانتومی هر یک حالات مختلف مسأله به یک دنیای موازی کوانتومی شیفت داده می شود و از این طریق محاسبات به زمان و منابع کمتری نیاز دارد.

مهم ترین عامل در سطح پیچیدگی محاسبات کوانتومی همدوسی میباشد. 

: درکودانس در محاسبات کوانتومی مهم است زیرا اصلی ترین منبع خطا در این سیستم ها است. کوبیت ها، واحد های اصلی اطلاعات در محاسبات کوانتومی، بسیار حساس به محیط خود هستند و می توانند به راحتی توسط interactions با فوتون ها، الکترون ها و سایر ذرات دکور شوند. این می تواند باعث شود که کوبیت ها خواص کوانتومی خود را مانند entanglement و superposition که برای انجام محاسبات کوانتومی ضروری هستند، از دست بدهند.

Decoherence مي تواند توسط عوامل مختلفي ايجاد شود، از جمله:

\* \*\*دما: \*\* كوبيت ها در دماهاى بالاتر مستعد دكوراسيون هستند. اين به اين دليل است كه هرچه دما بالاتر باشد، كوبيت ها انرژى بيشترى دارند و بيشتر احتمال دارد با محيط خود تعامل داشته باشند. \* \*\*تكان ها: \*\* كوبيت ها همچنين مى توانند توسط ارتعاشات دكور شوند. اين به اين دليل است كه ارتعاشات مى توانند باعث حركت كوبيت ها شوند، كه مى تواند حالت هاى كوانتومى آنها را مختل كند. \* \*\*تابش الكترومغناطيسى، مانند نور و امواج راديويى، دكور شوند. اين به اين دليل است كه تابش الكترومغناطيسى مى تواند با الكترون هاى كوبيت ها تعامل داشته باشد و باعث از دست رفتن خواص كوانتومى آنها شود.

Decoherence یک مانع بزرگ برای توسعه ابررایانه های کوانتومی است. برای ساخت یک رایانه کوانتومی عملی، باید راه هایی برای کاهش دکوراسیون پیدا کرد. این یک مشکل دشوار است، اما تعدادی از مسیرهای تحقیقاتی امیدوار کننده وجود دارد، مانند:

\* \*\* کوبیت ها را تا دماهای بسیار پایین سرد کنید: \*\* این می تواند انرژی کوبیت ها را کاهش دهد و آنها را کمتر مستعد تعامل با محیط خود کند. \* \*\*استفاده از مواد با زمان های coherence بسیار طولانی دارند که آنها را برای طولانی: \*\* برخی از مواد، مانند ابررساناها، زمان های coherence بسیار طولانی دارند که آنها را برای استفاده در رایانه های کوانتومی بسیار مناسب می کند. \* \*\*توسعه الگوریتم های جدید تصحیح خطا کوانتومی می توانند برای تشخیص و تصحیح خطاهایی که توسط decoherence ایجاد می شوند استفاده شوند.

Decoherence یک مشکل پیچیده و چالش برانگیز است، اما یکی از مهمترین مشکلاتی است که در حال حاضر توسعه رایانه های کوانتومی را پیش رو دارد. با ادامه تحقیقات، به احتمال زیاد قادر خواهیم بود دکوراسیون را برطرف کنیم و رایانه های کوانتومی عملی بسازیم که می توانند مشکلاتی را حل کنند که برای رایانه های کلاسیک غیرقابل حل هستند.

++++++

در شبیه سازی با کامپیوترکالاسیک نمی توان میزان ناهمدوسی را شبیه سازی کرد. عکس از چنل یوتیب بذار و کدها رو باهم مقایسه کن.

# Qiskit and computer Quantum IBM 7.7

# فصل ۳

# الگوريتمهاي كوانتومي

چه گونهای از مسائل محاسباتی قابل اجرا با مدارهای کوانتومی میباشند؟ تفاوت و برتری مدارهای کوانتومی نسبت به مدارهای کلاسیک چیست؟ آیا میتوان یک حوزه ی خاص را تعیین کرد؛ به گونهای که عملکرد کامییوترهای کوانتومی نسبت به کامییوترهای کلاسیک مزیت داشته باشند؟

در این بخش میخواهیم به طور خلاصه این سوالات را پاسخ دهیم و توضیح دهیم چگونه میتوان از کامییوترهای کوانتومی به شکلی سودمند استفاده کنیم.

# ۱.۳ موازی سازی کوانتومی

موازی سازی کوانتومی  $^{\prime}$ ، پایه و اساس بسیاری از الگوریتم های کوانتومی است. با گذار یک حالت کوانتومی به حالت بر همنهی کوانتومی، در حین محاسبات کوانتومی یک تابع نظیر f(x)، می تواند مقادیر مختلف x را به طور همزمان بررسی کند. این در حالیست که در محاسبات کلاسیک به دلیل ماهیت بیتهای اطلاعات، تابع f(x) فقط می تواند یکی از مقادیر مجاز برای x را بررسی کند.

فرض کنید تابع f ،یک تابع تک\_کیوبیت، به صورت زیر تعریف شده است:

$$f(x):\{0,1\}\to\{0,1\}$$

روش مناسب برای محاسبه این تابع در یک کامپیوتر کوانتومی، با در نظر گرفتن دو کیوبیت که در حالت  $|x,y\rangle$  شروع می شود. با یک توالی مناسب از گیت های منطقی می توان این حالت را به

parallelism Quantum\

میباشد.  $|f(x) \oplus x,y\rangle$  تبدیل کرد که در آن  $(f(x) \oplus x,y)$ 

هریک از دسته های کیوبیت، **رجیستر کوانتوهی** نامیده می شوند. اولین رجیستر، «رجیستر داده» و دومین رجیستر «رجیستر هدف» نامیده می شود.

ازین پس در این بخش به عامل گذار  $\langle U_f(x) \rangle \to |x,y \rangle \to |x,y \oplus f(x) \rangle$  را اطلاق خواهیم کرد. لازم به ذکرست که این تبدیل، یک تبدیل یکه به شمار می آید.  $^{"}$ 

اگر و  $\mathbf{y}=0$  آنگاه مقدار دومین کیوبیت بعد از اعمال تابع  $U_f$  برابر با مقدار دومین کیوبیت بعد از اعمال تابع

$$\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}} \longrightarrow x \qquad x \longrightarrow U_f \qquad |\psi\rangle$$

$$|0\rangle \longrightarrow y \qquad y \oplus f(x) \longrightarrow y \oplus f(x) \longrightarrow$$

شکل ۱.۳: مدار کوانتومی برای ارزیابی f(0) و f(1) به طور همزمان. Uf مدار کوانتومی است که ورودی هایی مانند  $|x,y\rangle \to |x,y \oplus f(x)\rangle$  , تصویر میکند.

در شکل بالا مقادیر ورودی داده شده به تابع  $U_f$  در پایههای محاسباتی قرار ندارند. رجیستر داده در حالت برهمنهی قرار دارد. این حالت برهمنهی را میتوان با اعمال گیت هادامارد بر حالت کوانتومی  $|0\rangle$ 

cryptography, including mathematics, of areas different many in operation useful a is Y Modulo checking when example, for life, everyday in used also is It theory. number and science, computer odd, or even is number a whether

:Y modulo of examples other some are Here

 $1 = 1 \mod 4$  =  $1 \mod 7$  =  $1 \mod 7$  =  $1 \mod 7$  =  $1 \mod 7$   $1 \mod 7$  اثبات این مطلب از حوصلهی بحث خارج است.

ex- For . Y by division a of remainder the returns that operation mathematical a is Y Modulo . N of remainder a and Y of quotient a has Y by divided  $\Delta$  because  $\Lambda$  is Y mod  $\Delta$  ample.

would " $\P$   $\$   $\Delta$ " expression the So.  $\$  modulo addition indicate to used often is  $\$   $\$  symbol The follows: as evaluated be

a and  $\mathfrak F$  of quotient a has  $\Upsilon$  by divided  $\Lambda$  because is This  $\cdot = \Upsilon \mod \Lambda = \Upsilon \mod (\Upsilon + \Delta) = \Upsilon \$   $\cdot \cdot$  of remainder

ایجاد کرد. پس از ایجاد این حالت، تابع  $U_f$  را به حالت جدید اعمال میکنیم:

$$\frac{|0,f(0)\rangle+|1,f(1)\rangle}{\sqrt{2}}$$

این یک حالت استثنایی است! جملات مختلف کسر بالا حاوی اطلاعاتی در مورد  $f(\cdot)$   $f(\cdot)$  و  $f(\cdot)$  میباشند؛ به نحوی که انگار  $f(\cdot)$  را برای دو مقدار  $f(\cdot)$  به طور همزمان ارزیابی کرده ایم، این ویژگی به "موازی سازی کوانتومی" موسوم میباشد. بر خلاف موازی سازی کلاسیک، که در آن هر یک مدارهای متعددی دارند ساخته شده برای محاسبه  $f(\cdot)$  به طور همزمان اجرا می شوند، در اینجا برای ارزیابی تابع برای چندین مقدار  $f(\cdot)$  به طور همزمان، یک مدار  $f(\cdot)$  (با قابلیت برهمنهی کوانتومی) استفاده می شود. این فرآیند را می توان به راحتی با استفاده از بک عمل کلی به نام تبدیل هادامارد، به توابعی با تعداد

این فرآیند را می توان به راحتی با استفاده از یک عمل کلی به نام تبدیل هادامارد، به توابعی با تعداد بیت دلخواه تعمیم داد. این عمل فقط تعداد n گیت هادامارد است که به طور موازی روی n کوبیت عمل می کنند.

برای مثال در شکل زیر؛ دو کیوبیت در حالت  $\langle 0 |$  آماده شدهاند. پس از اعمال گیتهای هادامارد بر روی این رجیستر به خروجی زیر خواهیم رسید:

$$\left(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}\right)\left(\frac{|0\rangle+|1\rangle}{\sqrt{2}}\right) = \frac{|00\rangle+|01\rangle+|10\rangle+|11\rangle}{\sqrt{2}}$$


از نماد  $2\otimes H$  به عنوان نشانهی عملکرد موازی دو گیت هادامارد استفاده میکنیم؛از علامت  $\otimes$  به عنوان تانسور یاد میکنیم. به طور کلی نتایج اعمال موازی گیت هادامارد روی n کیوبیت روی حالت کوانتومی برابرست با:

$$\frac{1}{\sqrt{2}} \sum_{x} |x\rangle$$

در اینجا،  $\subseteq$  نشان دهنده جمع بر روی همه مقادیر ممکن x است، و ماx را برای نشان دادن این عمل می نویسیم. اعمال تبدیل هادامارد روی یک بهمنهی کوانتومی برابر از همه حالت های محاسباتی تولید می کند؛ و با استفاده از فقط x گیت، یک برهمنهی از x حالت تولید می کند.

f(x) تبدیل هادامارد  $2 \otimes H$  روی دو بیت کوانتومی پیاده می شود. ارزیابی موازی کوانتومی یک تابع (x) با ورودی (x) بیتی (x) بیتی (x) به روش زیر قابل پیاده سازی می باشد:

ا. ابتدا حالت n+1 کیوبیت  $|0
angle^{\otimes n}|0
angle$  را آماده کنید،



شكل ۲.۳: اعمال تبديل هادامارد  $\mathrm{H}\otimes n$ روى دو كيوبيت

۲. سپس تبدیل هادامارد را به n کیوبیت اول و به دنبال آن مدار کوانتومی اعمال کنید.

۳. اعمال تابع  $U_f$  به کیوبیتهایی که در حالت برهمنهی قرار دارند.

درنهایت حالت زیر تولید میشود:

(x)  $\sqrt{n} x |x|$ 


$$\frac{1}{\sqrt{2^n}}\sum_x |x\rangle |f(x)\rangle$$

 $\sum_{x} |x, f(x)\rangle$ 

۲.۳ مدل کوئری

#### ۱.۱.۳ مدل محاسباتی استاندارد

پیش از بررسی مدل کوئری، مدل ساده و استاندارد محاسباتی را بررسی میکنیم. به تصویر زیر دقت کنید:



شکل ۳.۳: یک واحد محاسباتی که مقادیری را به عنوان ورودی گرفته، پردازش کرده و سپس مقدار/مقادیر خروجی را ارائه کرده است.


در تصویر بالا یک نمود ساده از کامپیوترهای امروزی ارائه شده است. در دنیای واقعی مقدار ورودی میتواند از هر منبعی تأمین شده باشد. با این وجود هدف ما بررسی منابع تولید ورودی نیست؛ بلکه هدف بررسی مقادیر ورودی (به صورت ایزوله) میباشد. میتوان درنظر گرفت که ورودی داده شده و خروجی نهایی، هر دو در قالب یک رشته از اعداد باینری، ماتریس و یا هرقالب مدنظر کاربر باشند.

مهمترین نکته درباره ی این واحد محاسباتی، در دسترس بودن کل مقادیر ورودی برای واحد پردازش است. به عبارت دیگر واحد پردازش میتواند تمامی مقادیر ورودی را دریافت کرده و تشخیص دهد.

# ۲.۳ مدل کوئری

در مدل کوئری، دادههای ورودی توسط یک تابع تولید می شوند. واحد محاسباتی دسترسی به تابع تولیدورودی دارد و می تواند برای دریافت دادههای جدید، از تابع یاد شده، در خواست کند.

در این مدل واحد محاسباتی دیگر داده ها را در قالب رشته ای از اطلاعات دردسترس ندارد؛ بلکه می تواند آن ها را از بخش input دریافت کند. در گاهی از مواقع به سیستم به عنوان ناظر به سازوکار داخلی سیاه می گویند. تابع Oracle یا جعبه ی سیاه یک سیستم است که ما به عنوان ناظر به سازوکار داخلی آن و تمامی اطلاعات آن دسترسی نداریم و فقط می توانیم مقادیر مجاز را به آن داده و مقادیر خروجی را



شکل ۴.۳: شکل بالا نمود مدل محاسباتی کوئری است. واحد محاسباتی برای دریافت دادههای جدید نیاز به درخواست از تابع input دارد. خطوط قرمز و روبهبالا نشان از درخواست واحد محاسباتی و خطوط آبی روبهپایین نشان از پاسخ واحد inputمیباشد.

دريافت كنيم.

تابع oracle به صورت زیر تعریف می شود:

$$\begin{cases} f: \sum^{n} = \sum^{m} \\ Which: m, n \in \mathbb{N} \end{cases}$$

ما در این نظریه کوئری ها را می شماریم و وضعیت آن ها را بررسی میکنیم.

# ۳.۳ معرفي و پیاده سازي الگوریتم دوچ

#### ۱.۳.۳ مسئلهي دوچ

الگوریتم Deutsch اولین و ساده ترین الگوریتم کوانتومی است. این الگوریتم برای اولین بار در سال ۱۹۸۵ در مقاله ای مطرح شد؛ که توسط دیوید دوچ $^{4}$  نوشته شده بود. این الگوریتم نقطه ی شروعی برای اثبات برتری کامپیوترهای کوانتومی نسبت به کامپوترهای کلاسیک است.

مسئلهی Deutsch یکی از سادهترین مفاهیم ممکن را مطرح میکند. اگر یک تابع به فرم زیر تعریف شود:

Deutsch David\*

$$f: \sum \rightarrow \sum$$

هدف بررسی ثابت بودن یا متعادل ودن تابع f است. به طور کلی، درساده ترین حالت، می توان چهار وضعیت را برای تابع  $f: \sum \to \sum$  درنظر گرفت:

a	$f_1(a)$	a	$f_2(a)$	a	$f_3(a)$	a	$f_4(a)$
0	0	0	0	$\overline{0}$	1	$\overline{0}$	1
1	0	1	1	1	0	1	1

شکل ۵.۳:


در شكل بالا توابع f f ، f f توابع ثابت و توابع f f و f f توابع متعادل هستند.

مسئلهی دوچ						
ورودى	$f:\sum ightarrow\sum$					
خروجي	صفر اگر تابع ثابت بود؛ یک اگر تابع متعادل بود.					

در الگوریتمهای کلاسیک برای حل این مسئله، حداقل دو حالت باید بررسی شود.

#### ۲.۳.۳ الگوريتم دوچ

حال به بررسی الگوریتم دوچ میپردازیم. الگوریتمی که مسئلهی دوچ را با یک مدار کوانتومی حل میکند:



شکل ۶.۳:

balanse. or Constante<sup>a</sup>

first The states. of superposition a in qubits two preparing first by works algorithm Deutsch The second The  $.\$\t$  and  $\$\t$  of superposition equal the is which  $.\$\t$  state the in prepared is qubit opposite with  $\$\t$  and  $\$\t$  states the of superposition a is which  $\$\$\t$  state the in prepared is qubit phases.

and gate Hadamard a includes that circuit quantum a through passed then are qubits two The CNOT the and  $\mathbb{S} \setminus |+\mathbb{S} \cdot |$  superposition the into  $\mathbb{S} + |$  transforms gate Hadamard The gate. CNOT a qubit. second the to qubit first the of state the copies gate


is qubit first the If measured, are qubits two the executed, been has circuit quantum the After to orthogonal is state the because is This constant, is f function the then 'S' be to measured interfere, destructively will states two the between interference the so 'S' state the

the because is This balanced. is f function the then IN be to measured is qubit first the If constructively will states two the between interference the so IN state the to parallel is INS state interfere.

solve to used be can interference quantum how of example simple a is algorithm Deutsch The distinguish can algorithm Deutsch the case, this In classically, solve to difficult is that problem a need would computer classical a while step, single a in functions balanced and constant between steps, of number exponential an take to

<sup>&</sup>lt;sup>9</sup>ما در واقع یک نسخه ساده شده و بهبود یافته از الگوریتم اصلی را ارائه می دهیم.

algorithm Deutsch the in used is Interference: algorithm deutsch in using is interference how that function a is function constant A functions. balanced and constant between distinguish to that function a is function balanced A input. its of regardless value, same the returns always half, other the for \ and inputs its of half for \ returns



شكل ٧٠٣: پيادهسازي مداركوانتومي الگوريتم دوچ

حالت ورودي:

$$|\psi_0\rangle = |01\rangle$$

سیستم دو کیوبیتی تشکیل شده، پس از اعمال اثر دو گیت هادامارد میدهد:

$$|\psi_1\rangle = \left[\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right] \left[\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right]$$

با کمی تأمل می توان دریافت که اگر Uf را به حالت  $\|x\S(|\cdot\S| - |x\S(|\cdot\S|))$  اعمال کنیم، سپس به حالت با کمی تأمل می توان دریافت که اگر  $\|x\S(|\cdot\S| - |x\S(|\cdot\S| - |x\S(|\cdot\S|)))\|$  می رسیم. بنابرین اعمال  $\|x\S(|\cdot\S| - |x\S(|\cdot\S| - |x\S(|\cdot\S|))\|$  می کند:

$$|\psi_2\rangle = \begin{cases} \pm \left[\frac{|0\rangle + |1\rangle}{\sqrt{2}}\right] \left[\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right] & \text{if } f(0) = f(1) \\ \pm \left[\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right] \left[\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right] & \text{if } f(0) \neq f(1) \end{cases}$$

با اعمال آخرین گیت هادامارد روی کیوبیت اول به حالت زیر خواهیم رسید:

$$|\psi_3\rangle = \begin{cases} \pm|0\rangle \left[\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right] & \text{if } f(0) = f(1) \\ \pm|1\rangle \left[\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right] & \text{if } f(0) \neq f(1) \end{cases}$$

با درنظر گرفتن شرایط زیر میتوان  $|\psi_3
angle$  را به شکل زیر بازنویسی کرد:

$$\begin{cases} f(0) = f(1) \implies & f(0) \oplus f(1) = 0 \\ f(0) \neq f(1) \implies & f(0) \oplus f(1) = 1 \end{cases}$$

از این رو:

$$|\psi_3\rangle = \pm |f(0) \oplus f(1)\rangle \left[\frac{|0\rangle - |1\rangle}{\sqrt{2}}\right]$$

بنابراین با اندازه گیری کیوبیت اول می توانیم  $f(1) \oplus f(0) \oplus f(1)$  را تعیین کنیم. واقعاً جالب است! مدار کوانتومی به ما توانایی تعیین یک ویژگی جهانی از f(x)، یعنی $f(1) \oplus f(1) \oplus f(1)$  را داده است، با استفاده از تنها یک ارزیابی از f(x)!این سریعتر از آن چیزی است که با یک دستگاه کلاسیک امکانپذیر است، یک دستگاه کلاسیک حداقل به دو ارزیابی نیاز دارد. این مثال تفاوت بین موازیسازی کوانتومی و الگوریتمهای تصادفی کلاسیک حداقل به دو ارزیابی نیاز دارد. این مثال تفاوت بین موازیسازی کوانتومی و الگوریتمهای تصادفی کلاسیک را برجسته میکند. به سادگی، ممکن است تصور شود که حالت |f(1)| + |f(1)| + |f(1)| مطابقت نزدیکی با یک رایانه کلاسیک تصادفی دارد که هرکدام از حالات گزینه همیشه یکدیگر را حذف میکنند. در یک رایانه کوانتومی، امکان دارد که دو گزینه با یکدیگر تداخل داشته باشند تا برخی از خواص کلی تابع f را با استفاده از چیزی شبیه به گیت هادامارد برای بازترکیب گزینههای مختلف، مانند آنچه در الگوریتم دوچ انجام شد، به دست آورند. اساس طراحی بیازترکیب گزینههای کوانتومی این است که یک انتخاب هوشمندانه از تابع و تبدیل نهایی اجازه میدهد تا اطلاعات جهانی مفیدی در مورد تابع تعیین شود - اطلاعاتی که نمیتوان به سرعت در یک رایانه کلاسیک به دست آورد.

### ۴.۳ الگوريتم دوچ - جوزا

algorithm; quantum general more a of case simple a is algorithm Deutsch's known application. The algorithm. Deutsch–Jozsa the as to refer shall we which Ams- in Alice; game. following the as described be may problem; Deutsch's as in Bob; to letter a in it mails and '\' - \'\' n to \' from x number a selects terdam; which result; the with replies and (x) f function some calculates Bob Boston. of one of is which f function a use to promised has Bob Now; .\' or \' either is balanced; is (x) f else or x; of values all for constant is (x) f either kinds; two half, other the for \' and x; possible the all of half exactly for \' to equal is; that constant a chosen has Bob whether certainty with determine to is goal Alice's fast How possible, as little as him with corresponding function; balanced a or succeed? she can

الگوریتم دوچ توضیح ساده از یک الگوریتم کوانتومی عمومی تر است که به عنوان الگوریتم دوچ جوزا شناخته می شود. کاربرد این الگوریتم، که به عنوان مشکل دوچ شناخته می شود، به شرح زیر است: آلیس، در آمستردام، یک عدد x را از بازه  $[0,2^n-1]$  انتخاب می کند و آن را در یک نامه به باب، در بوستون، می فرستد. باب یک تابع f(x) را محاسبه می کند و نتیجه را که x یا ۱ است، ارسال می کند. اکنون، باب قول داده است که از یک مدل تابع استفاده خواهد کرد؛ این تابع یا x که برای همه مقادیر x ثابت است، یا x ممکن برابر با ۱ ست.

هدف آلیس این است که با اطمینان و بکار بستن کمترین گامهای ممکن تعیین کند که باب یک تابع ثابت یا متعادل را انتخاب کرده است. او چگونه میتواند به سرعت موفق شود؟

در حالت کلاسیک، آلیس ممکن است فقط یک مقدار x را در هر نامه به باب ارسال کند. در بدترین حالت، الی باید حداقل  $1+\frac{2^n}{2}$  بار از باب سوال کند، زیرا ممکن است قبل از دریافت یک،  $\frac{2^n}{2}$  مرتبه پاسخ 0 را دریافت کند. آلیس باید یک را دریافت کند؛ تا بتواند به او بگوید که تابع باب متعادل است.

یعنی در بهترین الگوریتم کلاسیک که می تواند استفاده کند بنابراین به  $1+\frac{2^n}{2}$  پرسش نیاز دارد. توجه داشته باشید که در هر نامه، آلیس n بیت اطلاعات را به باب ارسال می کند. علاوه بر این، در این مثال، فاصله فیزیکی باب و آلیس و به تبع آن افزایش هزینه محاسبه f(x) و دشواریهای احتمالی اجرای تابع f(x) درنظر گرفته نشده است.

اگر باب و آلیس بتوانند کوبیت ها را به جای بیت های کلاسیک مبادله کنند، و اگر باب موافقت کند  $U_f$  را با استفاده از تبدیل یکهی  $U_f$  محاسبه کند، سپس آلیس می تواند هدف خود را در یک مکاتبه با باب و با استفاده از الگوریتم زیر به دست آورد.

با توجه به الگوریتم دوچ، آلیس یک رجیستر n کوبیتی را برای ذخیره پرس و جو خود آماده می کند و یک رجیستر کوبیت واحد را که به باب می دهد تا پاسخ را در آن ذخیره کند. او هر دو رجیستر پرس و جو و پاسخ خود را در یک حالت برهمنهی آماده می کند. باب f(x) را با استفاده از موازی سازی کوانتومی ارزیابی می کند و نتیجه را به آلیس برمی گرداند. آلیس سپس با استفاده از اعمال تبدیل هادامارد روی رجیستر پرس و جو(n-2یوبیتی)، حالات برهمنهی تداخل می دهد و با انجام یک اندازه گیری مناسب، تعیین می کند که آیا f(x)

 reg- answer the and values, all of superposition a now is register query The is f function the Next, . \( \) and \( \) of superposition weighted evenly an in is ister now Alice (\( \frac{\tau} \lambda, \lambda) \) giving (x) \( \frac{\tau} \), f \( \frac{\tau} \) y \( \frac{\tau} \) y \( \frac{\tau} \) | x\( \); Uf using Bob) (by evaluated stored is evaluation function Bob's of result the which in qubits of set a has terms interferes now She state, superposition qubit the of amplitude the in To register, query the on transform Hadamard a using position super- the in the calculate first to helps it transform Hadamard the of result the determine \( \ = x \) cases the checking By \( |x\subseteq \), state a on transform Hadamard the of effect \( |z\subseteq \frac{\tau} \cdot \cdot \). \( (-1)\) xz \( z \subseteq = \text{Hlx} \subseteq \text{ qubit single a for that see we separately } \) = x and equa- useful very the in succinctly more summarized be can This (\( \frac{\tau} \cdot \). \( \frac{\tau} \) Thus Using \( \frac{\tau} \) modulo \( z\), and x of product inner bitwise the is z \( \cdot \) where tion (\( \lambda \cdot \cdot \) observes now Alice \( \subseteq \frac{\tau} \subseteq \subseteq \( \frac{\tau} \subseteq \) evaluate now can we (\( \frac{\tau} \cdot \). \( \frac{\tau} \) and equation this \( x(-1)\) f \( \subseteq \) is \( |\subseteq \subseteq \subseteq \) state the for amplitude the that Note register, query the

رجیستر پرس و جو اکنون یک برهمنهی از همه مقادیر ممکن بهشمار میآید؛ درحالی که رجیستر پاسخ در یک برهمنهی به طور مساوی وزن شده از ۰ و ۱ محسوب می شود^.

در مرحله بعد، تابع f توسط باب و به شکل [x] [x]

آلیس اکنون یک مجموعه کوبیت دارد که در آن نتیجه اعمال تابع باب در دامنه کوبیت حالت برهمنهی ذخیره می شود. او اکنون با استفاده از تبدیل هادامارد روی رجیستر پرس و جو، عبارات را در حالت برهمنهی کوانتومی تداخل می کند.

برای تعیین نتیجه تبدیل هادامارد، بهترست ابتدا اثر تبدیل هادامارد را روی یک حالت x = |x| محاسبه کنیم. با بررسی موارد x = x = x به صورت جداگانه می بینیم که برای یک کوبیت واحد x = x = x کنیم. با بررسی موارد x = x = x به صورت جداگانه می بینیم که برای یک کوبیت واحد x = x = x کنیم. با بررسی موارد x = x = x با

این را می توان به طور خلاصه در معادله بسیار مفید زیر خلاصه کرد:

(4.1

بایی که x product inner bitwise  $z \cdot x$  و z است، به ۲ modulo

با استفاده از این معادله و (۴۸.۱) اکنون می توانیم ۱۳۳ را ارزیابی کنیم:

میعنی احتمال رخدادن صفر و یک یکسان است.

(41.1)

آلیس اکنون رجیستر پرس و جو را مشاهده می کند. توجه داشته باشید که دامنه برای حالت n آلیس اکنون رجیستر پرس و جو را مشاهده می کند. توجه داشته باشید که دامنه برای حالت (x)/Yn. x(-1)f

#### از استاد بیرس اشکاااااللللل

discern to – balanced f and constant f – cases possible two the at look Let's or V+ is V- n for amplitude the constant is f where case the In happens. What length unit of is V- Because takes. (x) f value constant the on depending V- will observation an and zero, be must amplitudes other the all that follows it and positive the then balanced is f If register, query the in qubits all for V- s yield amplitude an leaving cancel, V- n for amplitude the to contributions negative one least at on V- than other result a yield must measurement a and zero, of the then V- s all measures Alice if Summarizing, register, query the in qubit Deutsch-Jozsa The balanced, is function the otherwise constant; is function below, summarized is algorithm

بیایید به دو مورد ممکن - f ثابت و f متعادل - نگاه کنیم تا ببینیم چه اتفاقی می افتد.

در صورتی که f ثابت باشد، دامنه برای حالت f۱۰ برابر است با f۱۰ یا f۱۰ بسته به مقدار ثابت که میگیرد.

از آنجایی که ۱۳۵ طول واحد است، نتیجه میگیریم که تمام دامنههای دیگر باید صفر باشند، و یک مشاهده ۰ را برای همه کوبیتها در رجیستر یرس و جو به همراه خواهد داشت.

اگر f متعادل باشد، سهم مثبت و منفی دامنه برای n اگر f خنثی می شود، و یک دامنه صفر باقی می ماند، و یک اندازه گیری باید نتیجه ای غیر از f را در حداقل یک کوبیت در رجیستر پرس و جو به همراه داشته باشد.

به طور خلاصه، اگر الی همه · را اندازه گیری کند، تابع ثابت است؛ در غیر این صورت تابع متعادل است.

الگوریتم Deutsch-Jozsa در زیر خلاصه شده است:

Hadamard using superposition create  $[ \forall \sqrt{s} \lor | - s \lor | ] | x \le x = \sqrt{s} \lor - \forall n \lor \forall n \lor n$  $\P$  .  $\P$  Uf using f function calculate  $[ Y \vee \P V | - \P \vee V | (x) | x = (-1)f x \ge \P$  .  $\P$  gates computer quantum a that shown We've z output final obtain to measure z § compared f function the of ation evalu- one with problem Deutsch's solve can impres- appears This evaluations. \ \ + \for requirement classical the to is lem prob- Deutsch's First, caveats, important several are there but sive, Second, applications, known no has it problem; important especially an not an ways some in is algorithms quantum and classical between comparison the is function the evaluating for method the as comparison, oranges and apples probabilistic a use to allowed is Alice if Thirdacases, two the in different quite randomly few a for (x) f evaluate to Bob asking by then computer classical is f whether probability high with determine quickly very can she x chosen than realistic more perhaps is scenario probabilistic This balanced. or constant caveats, these Despite considering, been have we scenario deterministic the quan- impressive more for seeds the contains algorithm Deutsch-Jozsa the principles the understand to attempt to enlightening is it and algorithms, tum operation. its behind الگوريتم: Deutsch-Jozsa وروديها: (۱) يک جعبه سياه Uf که تبديل داده شده است که f (x) برای همه مقادیر x ثابت است یا f (x) متعادل است، یعنی برای دقیقاً نیمی از همه هایx ممکن برابر با ۱ و برای نیمی دیگر ۰ است. خروجی: ۰ اگر و فقط اگر f ثابت باشد. زمان اجرا: یک ارزیابی .Uf همیشه موفق می شود. روش:

۱۹۱۹ ایجاد x = x = x ایجاد x = x = x ایرا ایتان ایتان

احتمالی استفاده کند، سپس با درخواست از باب برای ارزیابی f(x) برای چند f(x) به صورت تصادفی می تواند بسیار سریع تعیین کند با احتمال بالا اینکه f(x) ثابت یا متعادل است. این سناریو احتمالی است شاید واقع بینانه تر از سناریوی determinstic که ما در نظر گرفته ایم. علیرغم این ظرافت ها، الگوریتم Deutsch-Jozsa حاوی بذرهای الگوریتم های کوانتومی بیشتر و چشمگیرتر است، و درک اصول پشت آن روشنگر است. عملکرد آن.


### ۵.۳ ساخت یک اوراکل کوانتومی

بیایید راه های مختلفی را ببینیم که می توانیم یک اوراکل کوانتومی ایجاد کنیم.

برای یک تابع ثابت، ساده است:

اگر f(x) = f(x)، گیت را به کیوبیت در ثبات ۲ اعمال کنید. اگر f(x) = f(x)، گیت را به کیوبیت در ثبات ۲ اعمال کنید.

برای عملکرد متعادل، مدارهای مختلفی وجود دارد که می توانیم ایجاد کنیم. یکی از راههایی که میتوانیم متوازن بودن مدار خود را تضمین کنیم، انجام یک CNOT برای هر کیوبیت در ثبات ۱، با کیوبیت موجود در ثبات ۲ به عنوان هدف است. مثلا:




در تصویر بالا، سه کیوبیت بالا، رجیستر ورودی را تشکیل می دهند و کیوبیت پایین، ثبات خروجی است. در جدول زیر میتوانیم ببینیم کدام حالتهای ورودی کدام خروجی را میدهند: ما می توانیم نتایج

حالاتی ورودی که به خروجی صفر منجر میشوند	حالاتی ورودی که به خروجی صفر منجر میشوند
••1	• • •
1	•11
• 1 •	1 • 1
111	11.

table. simple a is This :۱.۳ جدول

را تغییر دهیم و در عین حال تعادل آنها را با قرار دادن کنترل های انتخاب شده در X-Gates حفظ کنیم. برای مثال، مدار و جدول نتایج آن را در زیر ببینید:



شکل ۹.۳:

حالاتی ورودی که به خروجی صفر منجر میشوند	حالاتی ورودی که به خروجی صفر منجر میشوند
• • •	••1
• 1 1	.1.
1 • 1	1
11.	111

table. simple a is This :۲.۳ جدول

# فصل ۴

# شبیهسازی پدیدههای کوانتومی

در این بخش قصد داریم به بررسی پروتکلهای ابتدایی در نظریهی اطلاعات کوانتومی بپردازیم. تمامی این پروتکلها به تعداد کمی کیوبیت نیاز دارند؛ و در آزمایشگاه به صورت تجربی پیادهسازی شدهاند.

#### states Bell 1.4

در اغلب موارد، سیستم از دو کیوبیت درهمتنیده تشکیل شدهاست. تابع حالت این سیستمها به شکل زیر تعریف می شوند:


$$|\psi_{00}\rangle = \frac{1}{\sqrt{2}}(|00\rangle + |11\rangle)$$

برای آماده سازی این حالت کوانتومی، در حالت  $\langle 0 |$  داریم. با اعمال یک گیت هدامارد روی یکی از کیوبیتها و سپس با کنترل آن با گیت CNOT، (به نحوی که کیوبیت دوم هدف قرارگیرد.) میتوان به یک حالت درهمتنیده رسید. میتوان این مراحل را به شکل زیر شرح داد:

$$|\psi_{00}\rangle = C_{10}H_1|00\rangle$$

$$|\psi_{xy}\rangle = C_{10}H_1|xy\rangle$$

از آنجایی که چهار حالت  $|xy\rangle$  یک مجموعه متعامد هستند و گیتهای هادامارد و CNOT یکه هستند، چهار حالت درهم تنیده  $|\psi_{xy}\rangle$  نیز یک مجموعه متعامد هستند، که به نام پایه Bell نامگذاری شدهاند. می توان رابطه ی بالا را یک حالت کلی تعمیم داد:



 $y = 3\sin x : Y.$ ۴ شکل

$$|\psi_{xy}\rangle = C10H1X_1^x X_0^y |00\rangle$$

درنظر داشته باشید که حالات بل قابل تبدیل به یکدیگرند؛ با کمک رابطه ی تعمیم یافته می توان از هر حالت بل به حالت  $\langle 00 |$  رسید. توضیحات درباره ی تبدیلات بنویس این روابط به شکل های متعدد قابل بیان است که از حوصله ی بحث خارج است.

# entanglement 7.5

## ۳.۴ رمزگذاری متراکم کوانتومی

رمزگذاری متراکم کوانتومی ایک کاربرد ساده اما شگفتانگیز از مفاهیم ابتدایی مکانیک کوانتومی است. این کاربرد، همه ایدههای اساسی و ابتدایی مکانیک کوانتومی را به روشی ملموس و غیرقابل توضیح ترکیب میکند، بنابراین مثالی ایدهآل از اهداف و وظایف پردازش اطلاعات است که میتوان با استفاده از مکانیک کوانتومی انجام داد.

رمزگذاری متراکم شامل دو طرفین است که به طور معمول به عنوان «آلیس» و «باب» شناخته می شوند، که از هم فاصله زیادی دارند. هدف آنها انتقال برخی اطلاعات کلاسیک از آلیس به باب است. فرض کنید آلیس قصد دارد دوبیت داده ی کلاسیک را برای باب ارسال کند، اما فقط مجاز است یک کوبیت به باب ارسال کند. آیا می تواند به هدف خود برسد؟

رمزگذاری متراکم به ما میگوید که پاسخ این سؤال بله است. فرض کنید آلیس و باب در ابتدا یک جفت کوبیت در حالت درهمتنیده زیر به اشتراک میگذارند:

 $(177.7) \cdot 7\sqrt{11} + 11 \cdot 11 = |111 \cdot 11 - 111 - 111 - 111 = |111 \cdot 11 - 111 - 111 - 111 = |111 \cdot 11 - 111 - 111 - 111 = |111 \cdot 11 - 111 - 111 - 111 = |111 \cdot 11 - 111 - 111 - 111 - 111 = |111 \cdot 11 - 111 -$ 

=======

بیانات چی بیتی آلیس می تواند با استفاده از این جفت کوبیتهای درهم تنیده، دو بیت کلاسیک را به باب منتقل کند. او این کار را با اعمال یک تبدیل واحد به کوبیت خود انجام می دهد، بسته به اینکه می خواهد کدام دو بیت کلاسیک را به باب ارسال کند. به عنوان مثال، اگر آلیس می خواهد بیتهای ۰۰ را به باب ارسال کند، او تبدیل ۱ را به کوبیت خود اعمال می کند.

این تبدیل واحد باعث می شود که کوبیت آلیس و کوبیت باب در یکی از چهار حالت بل اور توگونال قرار گیرند. اگر آلیس کوبیت خود را در حالت ا ۱۰ آقرار دهد، کوبیت باب به طور خودکار به حالت ا ۱۰ آقتر تبدیل می شود. این بدان معناست که آلیس دو بیت اطلاعات ( ۱۰ و ۱۰) را به باب منتقل کرده است. باب سپس کوبیت خود را اندازه گیری می کند و مقدار ۱۰ یا ۱ را به دست می آورد. بسته به مقداری که باب اندازه گیری می کند، او می تواند دو بیت کلاسیک که آلیس به او ارسال کرده است را بازیابی کند.

رمزگذاری متراکم یک پروتکل کوانتومی بسیار کارآمد است که میتواند دو بیت کلاسیک را با ارسال یک کوبیت منتقل کند. این پروتکل میتواند در کاربردهای مختلفی مانند رمزنگاری کوانتومی و ارتباطات کوانتومی استفاده شود.

=======

همانطور که در شکل ۳.۲ قابل ملاحظه است؛ آلیس و باب، هرکدام یک کیوبیت در اختیار دارند.  $\Psi$  یک حالت ثابت است؛ نیازی نیست که آلیس برای آماده سازی این حالت،

Quantum super dense coding

کوبیتی را به باب ارسال کند. در عوض، ممکن است یک طرف ثالث قبلاً حالت درهم تنیده را آماده کند، یکی از کوبیتها را به آلیس و دیگری را به باب ارسال کند.

با ارسال تک کوبیت آلیس به باب، معلوم می شود که آلیس می تواند دو بیت اطلاعات کلاسیک را به باب منتقل کند. در اینجا روشی که او استفاده می کند؛ آورده شده است. اگر او بخواهد رشته بیت:

- "00" را ارسال کند  $\implies$  هیچ کاری روی کیوبیت خود انجام ندهد.
- "01" را ارسال كند ⇒ تبديل دگرگوني فاز ۲ را روى كيوبيت خود اثر ميدهد.
- "10" را ارسال كند  $\implies$  گيت كوانتومى ،X، NOT را به كوبيت خود اعمال مىكند.
  - "11" را ارسال كند ج تبديل iY را به كوبيت خود اعمال ميكند.

#### چهار حالت حاصل به راحتی قابل مشاهده هستند:

همانطور که در بخش ۶.۳.۱ اشاره کردیم، این چهار حالت به عنوان پایه بل، حالتهای بل، یا جفتهای P.۳.۱ شناخته می شوند، به احترام چندین تن از پیشگامان که اولین بار از نوآوری درهم تنیدگی قدردانی کردند. توجه داشته باشید که حالتهای بل یک پایه متعامد هستند، و بنابراین می توانند با اندازه گیری کوانتومی مناسب از یکدیگر متمایز شوند. اگر آلیس کوبیت خود را به باب بفرستد، و باب هر دو کوبیت را در اختیار داشته باشد، سپس با انجام اندازه گیری در پایه بل، باب می تواند تعیین کند که کدام یک از چهار رشته بیت ممکن را آلیس ارسال کرده است.

به طور خلاصه می توان گفت: آلیس، با تعامل و اثرگذاری تنها روی یک کوبیت، قادر به انتقال دو بیت اطلاعات به باب است. البته دو کوبیت در پروتکل دخیل هستند، اما آلیس هرگز نیازی به تعامل با کوبیت دوم ندارد. از نظر کلاسیک، وظیفهای که آلیس انجام می دهد، اگر فقط یک بیت کلاسیک ارسال می کرد، غیرممکن بود.

علاوه بر این، پروتکل رمزگذاری متراکم، تا حدی در آزمایشگاه تأیید شده است. یک نکته کلیدی را می توان در این مثال زیبا مشاهده کرد: اطلاعات فیزیکی است، و نظریههای فیزیکی شگفتانگیز مانند مکانیک کوانتوم ممکن است تواناییهای پردازش اطلاعات شگفتانگیزی را پیش بینی کنند.

بیانات چی پی تی: پروتکل سوپردنس کدینگ یک پروتکل کوانتومی است که آلیس میتواند از آن برای انتقال دو بیت کلاسیک به باب با ارسال یک کوبیت استفاده کند. پروتکل به شرح زیر است:

flip phase <sup>†</sup>

آلیس و باب یک جفت کوبیت درهم تنیده را با هم به اشتراک می گذارند. آلیس می خواهد دو بیت کلاسیک، ۱۰۰ یا ۱۰ را به باب ارسال کند. آلیس یک عمل واحد بر روی کوبیت خود اعمال می کند که بسته به بیتهایی که می خواهد به باب ارسال کند متفاوت است. آلیس کوبیت خود را به باب می فرستد. باب کوبیت را اندازه گیری می کند و دو بیت کلاسیکی که آلیس به او ارسال کرده است را دریافت می کند. اگر آلیس یک عمل واحد بر روی کوبیت خود اعمال نکند، باب فقط می تواند یک بیت کلاسیک را دریافت کند. با این حال، اگر آلیس عمل واحد مناسب را اعمال کند، می تواند دو بیت کلاسیک را با ارسال یک کوبیت انتقال دهد.

پروتکل سوپردنس کدینگ یک مثال عالی از قدرت مکانیک کوانتوم در انتقال اطلاعات است. این پروتکل نشان میدهد که میتوان با استفاده از قوانین مکانیک کوانتوم، اطلاعات را به روشهای غیرممکن در فیزیک کلاسیک انتقال داد.

۴۹. دوربری

## ۴.۴ دوربری

book isac فرض کنید آلیس یک کیوبیت در حالت زیر دارد:

$$|\psi\rangle = \alpha|0\rangle + \beta|1\rangle$$

کارول ممکن است با اعمال یک عملگر یکه به یک کیوبیت در حالت استاندارد، کیوبیت را از حالت  $|\psi\rangle$  تبدیل کرده باشد. کارول بدون اعلام نوع عملگر یکه به آلیس، کیوبیت را برای او ارسال میکند. حال آلیس میخواهد بدون دسترسی داشتن به کیوبیت باب، تغییراتی را در کیوبیت او ایجاد کند؛ این تنها درصورتی ممکن است که کیوبیت باب و آلیس درهمتنیده باشند. هرچند آلیس و باب میتوانند از طریق راههای کلاسیک (نظیر تلفنی صحبت کردن و ...) با یکدیگر ارتباط برقرار کنند؛ ولی نمیتوانند دسترسی مستقیم به کیوبیت یکدیگر داشته باشند.

$$|\phi\rangle=1/\sqrt{2}(|0\rangle|0\rangle+|1\rangle|1\rangle$$
 کیوبیت باب را میتوان به حالت زیر تعریف کرد:

Alice's of state unknown the duplicating prohibits theorem no-cloning he possible be to out turns it But nearby. or her from away far either Qbita first to State the assigning in telephone the over cooperate to Bob and Alice for violated not is theorem no-cloning The pair. entangled the of member Bob's of either from ISS state the of traces all obliterates Alice so doing in because - Bob to Alice from state the teleporting called - process The Qbits. own her each For shared, formerly Bob and Alice tanglement en- the eliminates also term The state. \ -Qbit single a just teleport can they pair entangled shared Qbit Bob's by acquired assignment state the that emphasizes tion" "teleporta-Here his. to Qbit her from transported been has it Alice's: to applies longer no shares she pair entangled the and Qbit first Alice's works. teleportation how is Bob's and Alice's in Qbits the for symbols state the given have I where ( ۲۱.۶) to Qbit her of state unknown the teleport To . b and a subscripts possession her using gate, cNOT a applies first Alice pair, entangled the of member Bob's entangled shared the of member her and control the as ISS state the in Qbit first + 1. Sb (1. Sa YV) αl. Sa state "-Qbit the produces This target the as pair a applies she Next (YY.9) .( |Y = b| + |Y = a| + |Yα state the Qbits three all giving Qbit, first her to H transformation Hadamard

 $Y\sqrt{1}$  (  $1\sqrt{2}a - (1\sqrt{2}a)\sqrt{1}$ ) 1/2 + (  $1\sqrt{2}b$ )  $1\sqrt{2}a + 1\sqrt{2}b$  ( $1\sqrt{2}a$ ) 1/20 + ( $1\sqrt{2}a$ ) 1/20 + ( $1\sqrt{2}a$ )  $(\alpha | \cdot \$b | \cdot \$a | 1\$a \lor 1 + (\$| 1\$b + (\alpha | \cdot \$b | \cdot \$a | \cdot \$a \lor 1 = (|11\$b | \cdot \$a + | \cdot \$b (|11\$a | \cdot \$a | \cdot \$a))$ in remarked (As possession, her in Qbits both measures Alice Now (YV.9) immediately gates. Hadamard and eNOT of application an such . F. & Section the If basis.") Bell the in "measuring called is gates, measurement by followed possessed originally state the acquire indeed will Qbit Bob's ... is result the if But .(5) to reduced be then would state (whose Qbit first Alice's by Qbit Bob's of state the then \\ or \\ \\ \\ is measurement Alice's of result of each In  $(\Upsilon F.F)$ . Iles - ales or  $(\S I - \S I) + \alpha I + \beta I$ . In ( Y F.F) - ales becomes of state the stores re- that transformation unitary a is there cases three these (which Z apply can we case first the In \subseteq \overline{\text{S}} \overline{\text{.state original Alice's to Qbit Bob's}} (which X case, second the in ([])) of sign the changes but alone []. I leaves ITATROPELTE & . 9 ZX. case, third the in and ([] \] and [] \] interchanges member Bob's to Qbit her of state the transfer to do need Alice all So \\ N O of results the him to report and Bob telephone to is pair entangled their of been already has state the whether knows then He measurements. two her must be transformation unitary what or ( · · is result Alice's (if transferred transfer the plete com- to order in pair entangled the of member his to apply quantum to resemblance the Note three.) other the of one is result Alice's (if information the acquires Alice measurement a making by correction: error anybody without state quantum ular partic - a reconstruct to Bob for needed be to appears This is. actually state the what about information any acquiring α numbers complex two by described is Qbit a of state general A remarkable. requirement the by only constrained values, of continuum a on take that 1 and state whose pair, entangled standard a of aid the with Yet,  $1 = |\mathbb{S}| Y + |\alpha| Y$  that described Qbit a with Bob provide to able is Alice  $\mathbb{S}_{\iota}$  and  $\alpha$  on depend not does information classical of bits two only of price the at state, unknown the by entanglement the of loss the and measurements) two her of results the (giving pair. their of

the Bob to communicate not does process teleportation the course of But

۴.۴. دوربری

the learn to able more no is Bob  $\P$ . and  $\alpha$  in encoded be can that information than  $\square \square$  state the assigned now Qbit, his manipulating from  $\square$  and  $\alpha$  of values state same the assigned was that Qbit her was it when do to able was Alice of stage crucial a at produced be could state Alice's hand other the On ISS. him enable could Bob to transfer its and computation, quantum elaborate an computer quantum far-away own his on computation the with continue to dense Like teleportations, such by objective nontrivial a achieve can one s elementary an manipulating by constructed be also can teleportation coding. -( Y 1.9) in analysis the of any through going without diagram. circuit classical of |x| = |x| state the exchanges that circuit a shows (a)  $\delta.9$  Figure .(YF.9) . \( \text{or} \cdot = \text{x}\) whether of regardless Cbit (Bob's of (\sigma) \cdot | state the with Cbit Alice's As Cbits. two the between coupling physical direct by achieved is transfer The arbitrary for exchange this perform to continues it circuit quantum linear a be can protocol teleportation entire The  $[1] \times [1] \times [1] = [1] \times [1] \times$ with  $(a) \delta . 9$  Figure in gates two the expanding appropriately by constructed direct the eliminate to is expansion the of aim The Qbit. ancillary an of aid the in gates eNOT two the through Qbits Bob's and Alice's between interaction the and Bob, to Alice from message telephoned the of favor in (a) Δ. γ Figure (which Qbits entangled of pair shared their produce to necessary interaction SS). state the in Qbit her acquired even has Alice before well place take can

١

oracle a determine to how