# Regtoppformatet versjon 1.2

Regtopp/Oslo og Akershus Trafikkservice AS


1. Innledning	3
2. Versjonshistorikk	3
2.1. Versjon 1.2.	3
2.2. Versjon 1.1.D*	4
2.3. Versjon 1.1.C	4
2.4. Annen dokumentasjon	4
3. Generelt om filene	4
4. Fildefinisjoner	6
4.1. Oversikt over alle filer	6
4.2. Fil 0 - Formatparameter FORMPAR.FRM	6
4.3. Fil 1 - Turindeks TURIX.TIX	6
4.4. Fil 2 - Turmønster TURMSTR.TMS	7
4.5. Fil 3 - Holdeplass HPL.HPL	7
4.6. Fil 4 - Dagkode DAGKODE.DKO	8
4.7. Fil 5 - Destinasjon DESTNAVN.DST	8
4.8. Fil 6 - Merknad MERKNAD.MRK	8
4.9. Fil 7 - Gangvei GANGVEI.GAV	8
4.10. Fil 8 - Samtrafikk SAMTFK.SAM	9
4.11. Fil 9 - Sone SONE.SON	9
4.12. Fil 10 - Linje LINJE.LIN	9
4.13. Fil 11 - Vognløp VOGNLØP.VLP	9
4.14. Fil 12 - Tabellversjon TABVER.TAB	11
4.15. Fil 13 - Periode PERIODE.PER	11
4.16. Fil 14 - Rutepunkt RUTEPKT. RUT	11
5. Bruk av filer	12
5.1. Ruteopplysningssystemet TOPP II	12
5.2. Annen bruk	12
6. Endringer i Regtoppformatet	12
7. Alfabetisk beskrivelse av datafelt	13

## 1. Innledning

Gjennom prosjekt «REGTOPP» er det blitt utviklet et konsept for regional ruteopplysning. Konseptet består i hovedsak av et datafangstsystem plassert hos dataleverandører (trafikkselskapene), og ruteopplysningssystemet TOPP II plassert hos regionale ruteopplysningsenheter (betegnet Regtopp-enheter).

Datafangst er i REGTOPP sammenheng innhenting av rutedata fra ruteselskapene.

For å overføre rutedata fra datafangstverktøyet til TOPP II ble det utviklet et overføringsformat betegnet som Regtoppformatet.



Prinsippskisse for datafangst og bruk av Regtoppformatet

For å unngå for store bindinger til et dataprogram er formatet produktuavhengig. Dette gjør det mulig at flere datafangstsystemer kan benytte formatet.

Regtoppformatet har gjennomgått noen endringer etterhvert som det har vært ønskelig å benytte det til andre formål enn ruteopplysning. Se pkt. 2.

I pkt. 5 er det en oversikt over hvilke filer som trengs til ulik bruk.

## 2. Versjonshistorikk

#### 2.1. Versjon 1.2.

I forhold til versjon 1.1.D\* er det både lagt til filer og det er gjort endringer i eksisterende filer. Totalt består versjon 1.2 av 14 ordinære filer samt en fil som angir versjonsnummer.

Filen Turdata (TURDA.TDA) er erstattet med en ny fil Turmønster (TURMSTR.TMS). Turmønster (TURMSTR.TMS) er bygget opp med administrasjonskode og løpenummer tilsvarende de andre filene.

Filen Turindeks (TURIX.TIX) har gjennomgått en del endringer, mens det er gjort mindre endringer i filene Vognløp (VOGNLØP.VLP) og Samtrafikk (SAMTFK.SAM).

Det er introdusert 4 nye filer i forhold til verson 1.1.D\*.

Formatparameter (FORMPAR.FRM) er kun til bruk for versjonsbestemmelse

De tre filene Tabellversjon (TABVER.TAB), Periode (PERIODE.PER) og Rutepunkt (RUTEPKT.RUT) er tatt med for å muliggjøre import av rutedata inn i TR-Bus.

#### 2.2. Versjon 1.1.D\*

Versjon 1.1.D\* er utvidet i forhold til 1.1.C pga tilpasning til Billettprosjekt i Oslo og Akershus. Merk at stjernen (\*) er tatt med for å markere forskjell fra en tidligere Dversjon som ble foreslått men ikke tatt i bruk. I versjon 1.1.D\* er det definert totalt 11 filer.

Formatene 1.1.C og 1.1.D\* kan brukes om hverandre.

Utvidelsen i versjon D\* består i følgende:

Filen TURIX er endret i pos. 41-43. Pos. 41 er retning på turtype og pos. 42-43 angir turtype.

Det er etablert ny fil VOGNLØP som inneholder informasjon om inneholder informasjon om rekkefølgen på alle turer innenfor et vognløp.

#### 2.3. Versjon 1.1.C

Versjon 1.1.C består av i alt 10 filer. Formatene 1.1.C og 1.1.D\* kan brukes om hverandre.

#### 2.4. Annen dokumentasjon

I tillegg til dette dokumentet er følgende dokumenter tilgjengelig:


- Notatet «Høringsrunde for endringsforslag til Regtoppformatet fastsettelse av versjon 1.2», datert 22.4.96.
- Regtoppformatet versjon 1.1.D\*, datert februar 1996.
- Notatet «Forslag til endringer av Regtoppformatet», datert 25.10.95.
- Regtoppformatet versjon 1.1.C.

#### 3. Generelt om filene

Filene er alle i ASCII-format og på 8-bits tegnsett. Hver fil har et unikt navn. I tillegg skal filene også navngis slik at det er mulig å holde adskilt ulike filsett fra samme dataleverandør.

Filer navngis slik: R<u>aaan</u>.ext, der `<u>aaa</u>`er lik dataleverandørens administrasjonskode og <u>`n</u>` er overføringens løpenummer. Filtypen beskrives i bokstavkombinasjonen `<u>ext</u>` i filnavnet.

En fil består av et antall poster. Hver post består igjen av et antall felter. Hvis man tenker seg en fil som et tabell med rader og kolonner, så er feltene de vertikale kolonnene og postene er de horisontale radene.



Felter og poster i en fil

En post er innholdet av alle feltene i en rad.

Alle feltnavn er beskrevet i detalj i pkt. 7.

Hver filoversikt består av kolonner hvor bl. a. følgende begreper er brukt:

Pos står for posisjon og angir posisjon og indirekte bredden for hvert enkelt felt.

Nøkkel angir med et kryss de felt som er nødvendige for å definere en post som entydig.

Obl står for obligatorisk og viser med kryss de felt som må ha en lovlig verdi. Lovlige verdier er vist i feltbeskrivelsen, pkt. 6.

Type viser med bokstavene I og C hva slags egenskap verdien i feltet skal ha.

I (fork. for Integer) viser at verdien skal være et heltall.

C (fork. for Character) viser at verdien skal være et alfanumerisk tegn.

Beskrivelse av lovlige verdier i datafeltene er gitt i punkt 7.

## 4. Fildefinisjoner

## 4.1. Oversikt over alle filer

Oversikten under viser alle filer med nummer og navn samt noe historikk.

0.	FORMPAR.FRM	ny i versjon 1.2
1.	TURIX.TIX	endret i versjon 1.2
2.	TURMSTR.TMS	erstatter TURDA.TDA i versjon 1.2
3.	HPL.HPL	som i versjon 1.1.C og 1.1.D*
4.	DAGKODE.DKO	som i versjon 1.1.C og 1.1.D*
5.	DESTNAVN.DST	som i versjon 1.1.C og 1.1.D*
6.	MERKNAD.MRK	som i versjon 1.1.C og 1.1.D*
7.	GANGVEI.GAV	som i versjon 1.1.C og 1.1.D*
8.	SAMTFK.SAM	som i versjon 1.1.C og 1.1.D*
9.	SONE.SON	som i versjon 1.1.C og 1.1.D*
10.	LINJE.LIN	som i versjon 1.1.C og 1.1.D*
11.	VOGNLØP.VLP	endret i versjon 1.2
12.	TABVER.TAB	ny i versjon 1.2
13.	PERIODE.PER	ny i versjon 1.2
14.	RUTEPKT.RUT	ny i versjon 1.2

## 4.2. Fil 0 - Formatparameter FORMPAR.FRM

Spesiell fil som inneholder informasjon om bl.a. formatets versjon.

Post 1 og foreløpig eneste post i filen er: Ver=1.2

#### 4.3. Fil 1 - Turindeks TURIX.TIX

Pos	Nøkkel	Obl	Туре	Feltnavn	Merknad
1 - 3	Χ	Χ	I	Adminstrasjonskode	
4	Χ	Χ	I	Løpenr	
5 - 8	Χ	Χ	I	Linjenr	
9 - 12	Х	Χ	I	Turnr	
13 - 15		Χ	I	Transportmiddel	
16 - 19		Χ	I	Dagkodenr	Peker til post i DAGKODE
20 - 22			I	Selskapskode	
23 - 25			I	Merknadsnr (1)	Peker til post i MERKNAD
26 - 28			I	Merknadsnr (2)	Peker til post i MERKNAD
29 - 32			I	Destinasjonsnr (avgang)	Peker til post i DESTNAVN
33 - 40			С	Publikumslinjenr	
41		Х	I	Retning	
42 - 43		Χ	I	Turmønsternr	Peker til post i TURMSTR
44 - 47		Χ	I	Avgangstid	
48			I	Pakketransport	
49			I	Takstkode	
50		Х	I	Kunngjøringstype	
51		Χ	1	Trafikktype	
52-55			I	Destinasjonsnr (ankomst)	Peker til post i DESTNAVN
56-62			I	Trafikkeringsdager	

Filen viser oversikt over samtlige turer (avganger) som er med i overføringen. Fra denne filen fins det pekere til de fleste andre filer. En post representerer en tur.

4.4. Fil 2 - Turmønster TURMSTR.TMS

Pos	Nøkkel	Obl	Type	Feltnavn	Merknad
1 - 3	Χ	Х		Administrasjonskode	
4	Х	Х		Løpenr	
5 - 8	Х	Х		Linjenr	
9	Х	Х		Retning	
10 - 11	Х	Х		Turmønsternr	
12 - 14	Х	Х		Sekvensnr hpl	
15 - 22		Х		Holdeplassnr	
23 - 25		Х		Kjøretid ankomst	
26 - 27				Stoppunktnr ankomst	
28 - 30		Х		Kjøretid avgang	
31 - 32				Stoppunktnr avgang	
33 - 36				Destinasjonsnr	Peker til post i DESTNAVN
37 - 39				Merknadsnr	Peker til post i MERKNAD
40 - 41			С	Monitor	
42 - 47				Avstand	

Filen inneholder forløp av holdeplasser og kjøretid for alle varianter av turer.

Det er ønskelig at alle turer som er like benytter samme turmønster. Hvis planleggingssystemet ikke benytter turmønster eller varianter internt, må disse genereres ved konvertering til Regtoppformat.

Referanse fra TURIX til TURMSTR er feltene Linjenr, Retning og Turmønsternr .

#### 4.5. Fil 3 - Holdeplass HPL.HPL

Pos	Nøkkel	Obl	Type	Feltnavn	Merknad
1 - 3	Х	Χ	I	Administrasjonskode	
4	Х	Х	I	Løpenr	
5 - 12	Х	Х	I	Holdeplassnr	
13 - 42		Χ	С	Fullstendig navn	
43 - 47			С	Kortnavn	
48 - 53			С	Sone	
54 - 63			1	X-koordinat	
64 - 73			1	Y-koordinat	
74 - 78			I	Sonenr 1	
79 - 83			1	Sonenr 2	
84		Х	1	Type	Overgangskode
85 - 86		Χ	I	Spes. omstigningstid	
87		Χ	I	Klasse	Benyttes kun ved import til TR-Bus

Filen viser oversikt og egenskaper for alle holdeplasser.

## 4.6. Fil 4 - Dagkode DAGKODE.DKO

Feltbeskrivelse - postnummer 1:

Pos	Nøkkel	Obl	Type	Feltnavn	Merknad
1 - 6		Х	I	Dato	
7		Х	1	Ukedag for dato	

Feltbeskrivelse - postnummer 2 og videre:

Pos	Nøkkel	Obl	Type	Feltnavn	Merknad
1 -3	Х	Χ	I	Administrasjonskode	
4	Х	Χ	I	Løpenr	
5 - 8	Х	Χ	I	Dagkodenr	
9 - 400		Χ	I	Dagkode	

Filen inneholder strenger av dagkoder som viser gyldigheten for alle turer.

## 4.7. Fil 5 - Destinasjon DESTNAVN.DST

Pos	Nøkkel	Obl	Type	Feltnavn	Merknad
1 - 3	Х	Х	I	Administrasjonskode	
4	Х	Х	I	Løpenr	
5 - 8	Χ	Х	I	Destinasjonsnummer	
9 - 40		Χ	С	Destinasjonstekst	

Filen er et destinajonsregister med pekere fra TURIX og TURMSTR.

#### 4.8. Fil 6 - Merknad MERKNAD.MRK

Pos	Nøkkel	Obl	Type	Feltnavn	Merknad
1 - 3	Х	Χ	I	Administrasjonskode	
4	Χ	Х	I	Løpenr	
5 - 7	Х	Χ	I	Merknadsnummer	
8 - 87		Х	С	Merknadstekst	

Filen er et merknadsregister med pekere fra TURIX og TURMSTR.

## 4.9. Fil 7 - Gangvei GANGVEI.GAV

Pos	Nøkkel	Obl	Type	Feltnavn	Merknad
1 - 3	Х	Х	- 1	Administrasjonskode	
4	Х	Х	- 1	Løpenr	
5 - 12	Х	Х	I	Holdeplassnr	Fra-holdeplass
13 - 20	Х	Х	I	Holdeplassnr	Til-holdeplass
21 - 22		Х	- 1	Gangtid	
23 - 42			С	Gangveitekst	

Filen angir gangtiden mellom to og to holdeplasser.

#### 4.10. Fil 8 - Samtrafikk SAMTFK.SAM

Pos	Nøkkel	Obl	Type	Feltnavn	Merknad
1 - 3	Х	Х	I	Administrasjonskode	
4	Χ	Х	I	Løpenr	
5 - 8	Х	Х	I	Linjenr	
9 - 12	Χ	Х	I	Turnr	
13 - 15	Х	Х	- 1	Transportmiddel	
16 - 18	Χ	Х	I	Administrasjonskode	
19	Χ	Х	I	Løpenr	
20 - 23	Χ	Х	I	Linjenr	
24 - 27	Χ	Х	I	Turnr	
28 - 30	Х	Х	I	Transportmiddel	
31 - 34		Х	I	Ankomsttid tur 1	
35 - 38		Х	- 1	Avgangstid tur 2	
39 - 42			С	Ikke i bruk	
43 - 50		Х	- 1	Holdeplassnr	Holdeplass hvor overgang skjer
51		Χ	I	Overgangskode	

Filen angir hvilke turer som er knyttet sammen med garanterte korrespondanser. Pos. 1-15 gjelder tur som har ankomst, og pos. 16-30 gjelder tur som har avgang.

## 4.11. Fil 9 - Sone SONE.SON

Pos	Nøkkel	Obl	Type	Feltnavn	Merknad
1 - 3	Х	Х	1	Administrasjonskode	
4	Х	Х	I	Løpenr	
5 - 9	Х	Χ	1	Sonenr	
10 - 39		Χ	С	Sonenavn	
40 - 45		Х	С	Sone	Se merknad på side 1.

Filen angir informasjon om en sone.

## 4.12. Fil 10 - Linje LINJE.LIN

Pos	Nøkkel	Obl	Type	Feltnavn	Merknad
1 - 3	Х	Х	I	Administrasjonskode	
4	Х	Х	I	Løpenr	
5 - 8	Х	Х	I	Linjenr	
9 - 38		Х	С	Linjenavn	
39		Х	I	Takstkode	

## 4.13. Fil 11 - Vognløp VOGNLØP.VLP

Pos	Nøkkel	Obl	Type	Feltnavn	Merknad
1 - 3	Х	Χ		Administrasjonskode	
4	Х	Χ		Løpenr	
5 - 10	Х	Х		Vognløpsnr	
11 - 14	Х	Χ		Dagkodenr	Peker til post i DAGKODE
15 -16	Х	Х	- 1	Sekvensnr tur	Turens nr. i vognløpsrekken
17 -20		Х	Ì	Linjenr	Peker til post i TURIX
21-24		Х	- 1	Turnr	Peker til post i TURIX
25-29			Ì	ID-nr	



## 4.14. Fil 12 - Tabellversjon TABVER.TAB

Pos	Nøkkel	Obl	Type	Feltnavn	Merknad
1 - 3	Х	Х		Administrasjonskode	
4	Х	Х		Løpenr	
5 - 8	Х	Х		Linjenr	
9 - 18	Х	Х	С	Periodenr	Peker til post i PERIODE
19 - 26			С	Tabellversjonsnavn	Intern betegnelse i selskap
27 -108			С	Tabelltekst	

Filen angir kopling mellom linjenummer og gyldighetsperioder.

#### 4.15. Fil 13 - Periode PERIODE.PER

Pos	Nøkkel	Obl	Type	Feltnavn	Merknad
1 - 3	Х	Χ		Administrasjonskode	
4	Х	Χ		Løpenr	
5 - 14	Х	Х	С	Periodenr	
15	Х	Χ		Sekvensnr datointervall	
16 - 21				Startdato	
22 - 27				Sluttdato	
28 -100			С	Periodetekst	

Filen skal om mulig definere gyldige datointervall for en gyldighetsperiode.

## 4.16. Fil 14 - Rutepunkt RUTEPKT. RUT

Pos	Nøkkel	Obl	Type	Feltnavn	Merknad
1 - 3	Х	Х		Administrasjonskode	
4	Х	Х		Løpenr	
5 - 8	Х	Х		Linjenr	
9 - 18	Х	Х	С	Periodenr	
19 - 21	Χ	Х		Sekvensnr rutepkt	
22		Х		Retning	Verdi 1, 2 eller 3
23 - 30		Х	Ì	Holdeplassnr	

Filen skal sikre at sekvensen av holdeplasser innenfor en tabell rekonstrueres korrekt ved import til planleggingssystem.

De holdeplassene som tas med i denne filen er det som f.eks. i TR-bus kalles rutepunkter eller destinasjoner. Dette er overordnete holdeplasser som entydig definerer et turmønster. Jfr. feltet Klasse i filen HPL. Holdeplassene tilsvarer i stor grad dem som vises i en tidtabell.

Spesielt her er at retning kan ha verdien 3. Det betyr at en holdeplass brukes i begge retninger i en tabell.

#### 5. Bruk av filer

### 5.1. Ruteopplysningssystemet TOPP II

Ruteopplysningssystemet TOPP II krever at filene TURIX.TIX, TURMSTR.TMS, HPL.HPL og DAGKODE.DKO er tilstede.

Filene DESTNAVN.DST, MERKNAD.MRK, GANGVEI.GAV og SAMTFK.SAM kan leses inn men er ikke nødvendige.

Resten av filene leses ikke av TOPP II.

#### 5.2. Annen bruk

Filene TURIX.TIX, TURMSTR.TMS, HPL.HPL og DAGKODE.DKO vil vanligvis alltid være obligatoriske.

Filene TABVER.TAB, PERIODE.PER og RUTEPKT.RUT er spesielt utviklet for å kunne få til import inn i planleggingsverktøyet TR-Bus.

Filene SONE.SON, LINJE.LIN og VOGNLØP.VLP er tidligere lager for å kunne eksportere data til billetteringssystem.

Bruk av andre filer må avklares med leverandør av aktuelt system.

## 6. Endringer i Regtoppformatet

Endringer i Regtoppformatet må skje på en kontrollert måte. Prosedyren for dette er at Regtopputvalget tar stilling til eventuelle endringsforslag. (Regtopputvalget er en brukergruppe sammensatt av representanter fra Regtopp- enhetene).

Spørsmål om formatet rettes til:

Oslo og Akershus Trafikkservice AS (Trafikanten)

Telefon: 22 05 70 00 (TIf)

E-post: rutekontor@trafikanten.no

# 7. Alfabetisk beskrivelse av datafelt

Feltnavn	Lengde	Туре	Beskrivelse	Format	Benyttes i
Administrasjonskode	3	I	Nummer som beskriver hvem som er leverandøren av dataene.		Alle filer (1-14)
Ankomsttid tur 1	4	I	Angir ankomsttid for tur nr. 1 ved angivelse av samtrafikk.	ttmm	SAMTFK.SAM
Avgangstid	4	I	Beskriver avgangstid for en tur fra utgangsholdeplass.	ttmm	TURIX.TIX.
Avgangstid tur 2	4	I	Angir avgangstid for tur nr. 2 ved angivelse av samtrafikk.	ttmm	SAMTFK.SAM
Avstand	6	I	Gir akkumulert avstand fra rutestart. Avstanden er i 10 m-mål.	Begynner alltid på 0.	TURMSTR.TMS
Dagkode	392	I	En streng som indikerer at turen går eller ikke. Et tall pr. dag, og første tall indikerer første dag innenfor gyldighetsperioden.	0=går ikke, 1=går.	DAGKODE.DKO
Dagkodenr	4	I	Er en peker til DAGKODE.DKO som viser postnummeret til aktuell dagkode for turen.		TURIX.TIX DAGKODE.DKO VOGNLØP.VLP
Dato	6	I	Viser til startdatoen for gyldighetskode.	ååmmdd	DAGKODE.DKO
Destinasjonsnr	4	I	Peker til posten med destinasjonsnummer i DESTNAVN.DST. Destinasjon (avgang) er for turens bestemmelsessted. Destinasjon (ankomst) er for turens startsted.		DESTNAVN.DST TURIX.TIX TURMSTR.TMS
Destinasjonstekst	32	С	Beskriver destinasjonsteksten på transport midlet.		DESTNAVN.DST
Fullstendig navn	30	С	Fullstendig navn på holdeplassen.		HPL.HPL
Gangtid	2	I	Antall minutter det tar for å gå fra fra-holdeplass til til-holdeplass.		GANGVEI.GAV
Gangveitekst	20	С	Tekst knyttet til en gangvei		GANGVEI.GAV

Holdeplassnr	8	l	Hver holdeplass har et unikt nummer basert på en	ffkknnnn	HPL.HPL
			kombinasjon av tall. Dette er et nasjonalt holdeplass-	f=fylkesnummer,	GANGVEI.GAV
			nummersystem. I GANGVEI.GAV benyttes feltet to	k=kommunenummer,	RUTEPKT.RUT
			ganger, den første for fra-holdeplass og den neste for	n=holdeplassnr (løpenr)	SAMTFK.SAM
			til- holdeplass.		TURMSTR.TMS
ID-nr	5	1	Angir spesiell identitet for vogn. I tillegg til		VOGNLØP.VLP
			vognløpsnr.		
Ikke i bruk	4	С	Feltet er ikke i bruk		SAMTFK.SAM
Kjøretid ankomst	3	- 1	Akkumulert kjøretid i minutter fra første holdeplass	Begynner med 000 på	TURMSTR.TMS
			til ankomst på aktuell holdeplass.	første holdeplass i et	
				turmønster. Kjøretid på	
				holdeplass uten avstigning	
				markeres med 999.	
Kjøretid avgang	3	I	Akkumulert kjøretid i minutter fra første holdeplass	Begynner med 000 på	TURMSTR.TMS
			til avgang på aktuell holdeplass.	første holdeplass i et	
				turmønster. Kjøretid på	
				holdeplass uten påstigning	
				markeres med 999.	
Klasse	1	I	Beskriver holdeplasstype. Ikke nødvendig for	1=Underordnet holdeplass	HPL.HPL
			REGTOPP, men er nødvendig ved import til TR-Bus.	2=Ordinær holdeplass	
Kortnavn	5	С	Forkortet navn på holdeplassen		HPL.HPL
Kunngjøringstype	1	I	Kunngjøringstype angir om en tur skal kunngjøres for	0 =normal tur	TURIX.TIX
			publikum eller ikke.	1 =ikke kunngjort tur.	
Linjenavn	30	С	Navnet på en linje til bruk i tidtabeller. (overskrift).		LINJE.LIN
Linjenr	4	I	Angir linjenummer for turer, turmønster, perioder og		LINJE.LIN
			rutepunkt.		RUTEPKT.RUT
					SAMTFK.SAM
					TABVER.TAB
					TURIX.TIX
					TURMSTR.TMS
					VOGNLØP.VLP

Løpenr	1	I	Benyttes når det leveres mer enn ett datasett fra samme dataleverandør.		Alle filer (1-14)
Merknadsnr	3	I	Peker til posten med merknadsnr i MERKNAD.MRK		MERKNAD.MRK TURIX.TIX TURMSTR.TMS
Merknadstekst	80	С	Tekst knyttet til en merknad		MERKNAD.MRK
Monitor	2	С	Feltet brukes når turer skal vises på monitor uavhengig av stoppunktnr. Det kan være behov for å gruppere avgangstider på monitor etter retning eller etter transportmiddel.		TURMSTR.TMS
Overgangskode				0=Ulike kjøretøy 1=Like kjøretøy	SAMTFK.SAM
Pakketransport	1	I	Angir om turen har pakketransport.	0=Medtar pakker 1=Medtar ikke pakker	TURIX.TIX
Periodenr	10	С	Navn på periode		PERIODE.PER RUTEPKT.RUT TABVER.TAB
Periodetekst	73	С	Tekst knyttet til en periode.		PERIODE.PER
Publikumslinjenr	8	С	Beskriver hvilket linjenummer som benyttes for publikum.		TURIX.TIX
Retning	1	I	Angir turens retning i TURIX og TURMSTR. Angir hvilke retninger en holdeplass bruker i RUTEPKT.	1=tur, 2=retur 3=begge retninger (kun i RUTEPKT)	RUTEPKT.RUT TURIX.TIX TURMSTR.TMS
Sekvensnr datointervall	1	I	Angir rekkefølgen av datointervall innefor en periode		PERIODE.PER
Sekvensnr hpl	3	I	Angir rekkefølgen av holdeplasser som inngår i et turmønster. Starter med «1».		TURMSTR.TMS
Sekvensnr rutepkt	3	I	Angir rekkefølgen av overordnete holdeplasser som benyttes i en linje. Starter med «1». Sekvensen leses i begge retninger og det angis kun en sekvens for hver linje. Sekvensen leses med stigende sekvensnummer for retning 1 og avtagende sekvensnummer for retning 2.		RUTEPKT.RUT

Sekvensnummer tur	2		Angir rekkefølgen av turer som inngår i et vognløp. Starter med «1».		VOGNLØP.VLP
Selskapskode	3	I	Nummer for hvilket trafikkselskap som utfører kjøringen på turen.		TURIX.TIX
Sluttdato	6	ı	Angir sluttdato for et datointervall i en periode		PERIODE.PER
Sone	6	С	Navn på takstsonen.		HPL.HPL SONE.SON
Sonenavn	30	С	Navn på takstsonen.		SONE.SON
Sonenr	5	I	Sonenummer for aktuell takstsone.		SONE.SON
Sonenr 1	5	I	Sonenummer for sone 1.		HPL.HPL
Sonenr 2	5	I	Sonenummer for sone 2.		HPL.HPL
Spes. omstign.tid	2	I	Angir om det er spesiell omstigningstid for holdeplassen. Oppgis i minutter	00 er standardverdi.	HPL.HPL
Startdato	6	I	Angir startdato for et datointervall i en periode		PERIODE.PER
Stoppunktnr ankomst	2	I	Angir stoppunkt eller plattform ved ankomst til holdeplass		TURMSTR.TMS
Stoppunktnr avgang	2	I	Angir stoppunkt eller plattform ved avgang fra holdeplass		TURMSTR.TMS
Tabelltekst	82	С	Tekst knyttet til tabell		TABVER.TAB
Tabellversjonsnavn	8	С	Selskapets betegnelse på en tabell		TABVER.TAB
Takstkode	1	I	·		TURIX.TIX LINJE.LIN
Trafikkeringsdager	7	I	Her angis helt generelt hvilke dager en tur kjøres, uavhengig av unntaksdager. Det er 7 posisjoner, en for hver ukedag fra mandag til søndag.	0=ingen kjøring 1=kjøring.	TURIX.TIX
Trafikktype	1	I	Her angis om en tur er f.eks. er normal eller ekspress.	0=ordinær trafikk 1=ekspresskjøring	TURIX.TIX
Transportmiddel	3	I	Beskriver hvilken type transportmiddel som benyttes.	1=Fly/flybuss, 2= Lokalbuss, 3=Ekpressbuss, 4=Diverse, 5=Ferje/ båt, 6=NSB tog, 7=Sporvogn, 8=T-bane	TURIX.TIX SAMTFK.SAM.

Turmønsternr	2	I	En mal som definerer forløp av holdeplasser og kjøretid for en eller flere turer. Feltet er numerisk, og gjelder innenfor en linje og retning.		TURIX.TIX TURMSTR.TMS
Turnr	4	I	Angir hvilken tur det er i rekken innenfor en linje.		TURIX.TIX SAMTFK.SAM VOGNLØP.VLP
Туре	1	I	Beskriver overgangsmuligheter ved en holdeplass.	0=ingen overgang 1=overgang mulig 2=prioritert overgang	HPL.HPL
Ukedag for dato	1	I	Angir hvilken ukedag som er startdato for dagkodestrengen.	1=mandag, 2=tirsdag, 3=onsdag, 4=torsdag, 5=fredag, 6=lørdag, 7=søndag.	DAGKODE.DKO
Vognløpsnummer	6		Angir identiteten for en vogn/kjøretøy.		VOGNLØP.VLP
X-koordinat	10	I	Posisjonsangivelse for holdeplassens X-koordinat på UTM-grid.		HPL.HPL
Y-koordinat	10	I	Posisjonsangivelse for holdeplassens Y-koordinat på UTM-grid.		HPL.HPL

