
Project3 Preemptive Kernel 设计文档

中国科学院大学 张远航 2017年11月15日

1. 时钟中断与 blocking sleep 设计流程

本次实现的抢占式内核的整体结构如图 1 所示。



- ① initialize_pcb
- ② scheduler_entry
- ③ do_yield
- 4 timer_irq
- ⑤ do sleep
- ⑥ check_sleeping
- ⑦ do exit

图 1: 抢占式内核

(1) 中断处理的一般流程

收到中断请求时,CPU会自动跳转到中断服务程序所在的地址执行。进入中断服务程序后,首先应当保存当前任务的用户态上下文;接着,要判断中断类型并跳转到相应的中断处理函数中。在MIPS架构当中,这是通过读取 Cause 寄存器的 IP 域实现的。

中断处理完成后,首先要清中断,在 MIPS 中即将 Cause 寄存器 IP 域中不为 0 的最高位清零;接着恢复用户态的上下文;最后硬件开中断(实验中用 STI 宏 实现)。

(2) 时钟中断处理流程

时钟中断处理流程如图 2 所示。当主中断处理程序 handle_int 确认中断为来源为时钟中断时,我们进入时钟中断处理函数 timer_irq,需要完成以下操作:首先,调用 reset_timer 函数重置 COUNT 和 COMPARE 寄存器,为下一次时钟中断做准备;time_elapsed 变量加 1,更新当前时间;接着,检查当前任务是否位于核心态,如果是,则直接返回主中断服务程序完成清中断等操作;否则修改当前任务 current_running 的 nested_count 属性,进入内核态,开始对核心数据结构进行修改。由于是抢占式内核,先通过 put_current_running 函数将当前进程放回就绪队列,然后调用调度器选取新任务。注意,在进入调度器和从调度器返回时需要保存和恢复内核态上下文,因为进入调度器相当于做了一次上下文切换,会破坏一些寄存器的值。




图 2: 时钟中断处理流程

(3) blocking sleep

blocking sleep 是指任务发出睡眠请求时,要暂停运行,将自己阻塞在睡眠队列当中,等待被调度器唤醒加入就绪队列。当任务调用 blocking sleep 时,我们需要将当前任务放入睡眠队列,并通知调度器选取新任务。

我们在调度器中通过 check_sleeping 函数唤醒所有已达睡眠期限的进程,做法是扫描一遍 sleep wait queue 并将已达 deadline 的进程放入 ready queue。

(4) 用户态进程和内核态线程

实验中运行的任务分为内核态线程(kernel thread)和用户态进程(user process)两类。我们需要为用户态进程分配两个栈:内核栈和用户栈。首次运行每个任务时,我们首先需要检查任务是否是用户态的,如果是,则要将当前栈指针切换为用户栈的指针,因为首次运行新任务时操作系统一定是刚从内核态的调度器退出。完成这个操作后,我们将任务的入口地址写入 \$ra 寄存器并直接跳转即可开始运行。这两个操作都是通过汇编函数实现的。

(5) 经验和 Bug 合集

- 读取 nested count 时把 lw 指令写成了 sw。
- time_elapsed 每次加1(以秒为单位)还是加1000(以毫秒为单位)对其他 地方的处理也有影响。其实我们修改中断发生频率之后 gettimeofday()已 经失去其原本意义了。
- 修改 \$sp 和 \$ra 的操作我最早是用内联汇编函数写的,但是似乎执行不正确,可能是语法问题:asm volatile("lw \$ra, %0"::(m)(entry point))
- check_sleeping 函数的想法非常简单(遍历并修改循环队列中的节点),但是要写出一个正确且简单的版本真的很困难!可见数据结构的重要性。
- 最初程序总会因为不知道的原因进入中断,后来写了 get_cp0_cause 函数 在中断服务程序里把 CAUSE 寄存器的值打印到屏幕上,对照 MIPS 手册去 查了 ExcCode 对应于地址错(AdEL)和 TLB miss on store 才查出前面讲的 第一个 bug。
- 调试信息打印过多会导致任务的 CPU 时间被 printf 抢占而不能通过 block-sleep 测试点 2 的第三个测试。
- 想法和实现的距离太远了……

2. 基于优先级的调度器设计

(1) 优先级调度

前面实现的轮转调度算法假设所有进程是同等重要的。为了将外部因素考虑在内,引入了**优先级调度**。其基本思想是为每个进程赋予一个优先级,并允许优先级最高的可运行进程先运行。

本次实验中,可以将优先级作为进程的一个属性(p->priority)存放在 PCB中,数值越大优先级越高,1为最低。初始化 PCB表时,我们将所有任务的优先级均设定为1;通过 do_setpriority 和 setpriority 可以分别为内核线程和用户态进程设定优先级,其中 setpriority 功能是通过系统调用实现的。

为了防止高优先级进程无休止地运行,我们在每次进入调度程序(不管是由于某任务让出 CPU 还是因为时钟中断)时降低当前进程的优先级;实现方法是,为每个优先级的进程按优先级比例分配固定大小的时间片,当该优先级的全部时间片被用完时,就切换到下一个进程继续运行。如果当前所有可执行优先级的时间片都已用完,就重置所有优先级的时间片。由于时间片大小和优先级成正比,我们应该能看到任务的总进入次数比例与优先级比大致相等。

3. 关键函数功能

(1) 创建 PCB、选取进程栈(kernel.c: 85-128)

读取 tasks.c 中各任务的入口地址,存入 PCB 记录的 \$ra 寄存器中,并分配内核和用户栈空间。由调度器首次进入任务时,视任务类型选取合适的栈,并跳转到入口地址处(汇编函数 set sp 和set ra)。

```
1 static void initialize_pcb(pcb_t *p, pid_t pid, struct task_info *ti)
2 {
3
       p->entry_point = ti->entry_point;
       p->pid = pid;
5
       p->task_type = ti->task_type;
6
       p->status = FIRST_TIME;
7
       p->entry_count = 0;
8
       p->deadline = 0;
9
       p->priority = 1;  // 1: lowest priority
10
       bzero(&p->kernel_tf, sizeof(p->kernel_tf));
11
12
       bzero(&p->user_tf, sizeof(p->user_tf));
13
       p->kernel_tf.cp0_status = 0x10008000;
14
       p->user_tf.cp0_status = 0x10008000;
15
       p->kernel tf.regs[29] = (uint32 t) stack new();
16
       p->kernel_tf.regs[31] = (uint32_t) &first_entry;
17
18
       // allocate stack
19
       if (ti->task_type == KERNEL_THREAD) {
20
           // use one stack for kernel threads
21
           p->user_tf.regs[29] = p->kernel_tf.regs[29];
22
           p->nested_count = 1;
23
```

```
24
       else if (ti->task_type == PROCESS) {
           p->user_tf.regs[29] = (uint32_t) stack_new();
25
26
           p->nested_count = 0;
27
28
       else HALT("Invalid process");
29 }
30
31 static void first_entry()
32 {
33
       uint32_t user_sp, entry_point;
       entry_point = current_running->entry_point;
34
35
       // printf(29, 6, "First entry: %d, %x", current_running->pid,
          entry_point);
36
       // 用户态进程应切至用户栈
37
       user_sp = current_running->user_tf.regs[29];
38
       if (current_running->task_type == PROCESS)
39
           set_sp(user_sp);
       // 准备运行新任务
40
41
       ASSERT(disable_count);
42
       leave critical();
43
       set_ra(entry_point);
44 }
```

(2) 时钟中断(entry.S:325-355)

见(2)节。

```
timer_irq:
1
2
     // 重置COUNT和COMPARE寄存器,为下次中断做准备
3
     li
          a0, 150000000
4
     jal
           reset_timer
5
     nop
     // 修改time_elapsed
6
7
          k1, time_elapsed
     lw
8
     addiu k1, k1, 1
9
          k1, time_elapsed
10
     // 检查任务是否在内核态
11
     TEST_NESTED_COUNT
12
     bnez k0, 1f
13
     nop
14
     // 关中断
15
     ENTER_CRITICAL
16
     // 进入内核态
17
     lw
          k0, current_running
```

```
18
    li
          k1, 1
19
          k1, NESTED_COUNT(k0)
    SW
20
    // 将当前进程放入就绪队列并调度新任务
21
    jal
          put_current_running
22
    nop
23
    jal
        scheduler_entry
24
    nop
25
    // 回到用户态、开中断
26
          k0, current_running
          zero, NESTED_COUNT(k0)
27
28
    LEAVE_CRITICAL
29 1:
30
    // 回到中断服务主程序,清中断返回
31
    j clear_intr
```

(3) 唤醒休眠进程(scheduler.c:21-36)

我觉得这个代码写的很精巧,就把它放上来了。

```
void check_sleeping(){
1
2
       // wake up all sleeping processes whose deadlines have passed
3
       node_t *p = &sleep_wait_queue;
4
       pcb_t *proc;
5
6
       while (1) {
7
           if (p->next == &sleep_wait_queue)
8
                break:
9
           proc = (pcb_t *) (p->next);
10
           if (time_elapsed * 1000 >= proc->deadline) {
                proc->status = READY;
11
12
                enqueue(&ready_queue, dequeue(p));
13
14
           else p = p->next;
15
       }
16 }
```

(4) 优先级调度(scheduler.c: 45-80)

```
void scheduler(){

ASSERT(disable_count);

// printf(27, 6, "Scheduler called");

check_sleeping(); // 唤醒休眠进程

while (is_empty(&ready_queue)) {

leave_critical();
```

```
7
             enter_critical();
8
             check_sleeping();
9
        }
        // 优先级调度
10
        int i, found = 2;
11
12
        node_t *p, *head = ready_queue.next;
13
        while (1) {
14
            p = dequeue(&ready_queue);
15
            current_running = (pcb_t *) p;
16
            if (p == head) — found;
17
            // 没有可执行任务, 重置时间片
            if (!found) {
18
19
                for (i = 1; i < MAX_PRIORITY; ++i)</pre>
20
                     quantum[i] = 2 * i;
21
                quantum[current_running->priority]--;
22
                break;
23
            }
            // 不可执行,放回
24
            if (quantum[current_running->priority] == 0)
25
26
                enqueue(&ready_queue, p);
27
            else {
                // 消耗时间片
28
29
                quantum[current_running->priority]--;
30
                break;
31
            }
32
        }
33
        // printf(28, 6, "Current running: %d", current_running->pid);
34
        ASSERT(NULL != current_running);
35
        ++current_running ->entry_count;
36 }
```