Monitorización de sistemas y programas

¿Cómo medir el rendimiento de un sistema informático?

Usuarios, administradores y diseñadores

Contenido

1. Introducción

Medida por detección de eventos

Medida por muestreo

2. Monitores de actividad

Monitores software, hardware e híbridos

3. Monitorización en Unix

Carga media de un sistema


Herramientas de monitorización

Análisis con SarCheck®

4. Análisis de programas (profiling) en sistemas Unix

Análisis por funciones: gprof

Análisis por líneas: gcov







La medida




⇒ El instrumento de medida puede perturbar el funcionamiento del sistema

– ¿Cómo se puede extraer y dónde grabarla?

Técnicas de medida

⇒ ¿Cómo se toman medidas del sistema?



Detección de eventos


- ⇒ Estado del sistema
 - Contenido de todas las memorias
- - Provoca un cambio del estado
- Volumen de información recogida
 - Depende de la frecuencia de los eventos

- ⇒ <u>Ejemplos de eventos:</u>
 - Inicio/fin de la ejecución de un programa
 - Activación de las señales RD*
 y WR* de memoria
 - Acierto/fallo en memoria cache
 - Atención a un dispositivo periférico
 - Abrir/cerrar un fichero
- ⇒ Una gran parte de los eventos (no todos) pueden ser detectados por software



<u>Muestreo</u>


- ⇒ Observación a intervalos regulares o aleatorios
 - Análisis estadístico de datos más fácil
 - Volumen de información recogida y precisión: dependen de T



2. Monitores de actividad

Monitores software, hardware e híbridos

Concepto de monitor



- ⇒ Acciones típicas de un monitor
 - Observar el comportamiento
 - Recoger datos estadísticos
 - Analizar estos datos
 - Mostrar los resultados

<u>Utilidad de los monitores</u>

⇒ Administrador

- Conocer la utilización de los recursos (detección de cuellos de botella)
- Ajustar los parámetros del sistema (Entonar)

⇒ Analista

- Parametrizar la carga real.
- Calcular los parámetros de entrada a modelo (analíticos o simulación).


⇒ Sistema

- Adaptarse dinámicamente a la carga
- Desarrollo de aplicaciones: entender su funcionamiento: entonarlas.




Atributos de los monitores

- - Diferentes grados de intrusismo




- ⇒ Precisión
 - Calidad de la medida
- ⇒ Resolución
 - Frecuencia de medida
- ⇒ Ámbito o dominio de medida
 - Qué mide
- ⇒ Facilidad de instalación y uso

Implementación de los monitores




Situación de los monitores



Monitores software

- ⇒ Son los más usados
- ⇒ Activación → Ejecución de instrucciones → Sobrecarga
- - Adición de un nuevo programa
 - Modificación del software a medir
 - Modificación del sistema operativo



Monitores hardware

⇒ Ventajas

- No usan recursos del sistema monitorizado
- Rapidez (circuitos electrónicos)

- Los sistemas no facilitan la instalación de sondas
- Personal especializado para su operación
- Hay magnitudes no accesibles por hardware
- Costosos





Monitores: clasificación

De acuerdo a cómo organizan la información:

- ⇒ Orientados a clases: realizan medidas a nivel de programa.
- ➡ Orientados a recursos: organizan la información por recursos (utilizaciones, tiempos de servicio, longitudes media de cola, etc) y no están al tanto de qué procesos usan tales recursos ni en qué medida.

3. Monitorización en Unix


Herramientas de medida:

time, who, w, uptime, ps, top, vmstat, df, du, hdparm, sar, mpstat, iostat

time

- ⇒ Mide el tiempo de ejecución de un programa
 - Refleja la percepción de las prestaciones del sistema por parte del usuario
 - real: tiempo total usado por el sistema (tiempo de respuesta)
 - <u>user: tiempo de CPU ejecutando en modo usuario (user-state CPU time)</u>


• sys: tiempo de CPU en modo supervisor (system-state CPU time) ejecutando código del núcleo



<u>Tiempo de respuesta = real = 383 s</u> <u>Tiempo de CPU = user+sys = 360 s (94% del total)</u> <u>Tiempo de espera = real-(user+sys) = 23 s (6% del total)</u> consumido en espera de I/O o en la ejecución de otros programas

Carga media del sistema Unix


- ⇒ Estados básicos de un proceso
 - En ejecución (running process)
 - En espera
 - Dispone de todo menos de la CPU (runnable process)
 - Bloqueado en una operación de I/O (blocked process)








<u>uptime</u>



- Estimación de la carga
 - Operación normal: hasta 3
 - Muy alta: entre 4 y 7
 - Excesivamente alta: mayor que 10
- La carga se tolera según la configuración de cada sistema

Evolución típica de la carga media



ps (process status)

- ⇒ Información sobre el estado de los procesos del sistema
 - Es una de las herramientas más importantes empleadas en tareas de monitorización
 - Tiene una gran cantidad de parámetros

\$ ps aur										
USER	PID	%CPU	%MEM	VSZ	RSS	TTY	STAT	START	TIME	COMMAND
miguel	29951	55.9	0.1	1448	384	pts/0	R	09:16	0:11	tetris
carlos	29968	50.6	0.1	1448	384	pts/0	R	09:32	0:05	tetris
xavier	30023	0.0	0.5	2464	1492	pts/0	R	09:27	0:00	ps aur

Información aportada por ps

- USER
 - Usuario que lanzó el proceso
- %CPU, %MEM
 - Porcentaje de procesador y memoria física usada
- <u>SIZE (o VSIZE)</u>
 - Memoria (KB) de datos (no código) ocupada por el proceso (non shared virtual memory)
- RSS (resident size)
 - Memoria (KB) física ocupada por el proceso
- STAT
 - R (runnable), T (stopped), P (waiting for page-in), D (waiting for disk I/O), S (sleeping for less than 20 s), I (idle for more than 20 s), Z (zombie: terminated but not died)
 - W (swapped out), > (memory soft limit exceeded)
 - N (running niced), < (high niced level)

top

- ⇒ Carga media, procesos, consumo de memoria
- ⇒ Se actualiza dinámicamente

8:48am	up 70	days,	21:3	6 , 1	user,	load	d av	erage	e: 0.2	28, 0	.06, 0.02	
47 proc	47 processes: 44 sleeping, 3 running, 0 zombie, 0 stopped											
CPU sta	tes: 99.	6% us	er,	0.3%	system	0.	.0%	nice,	0.0)% id]	<u>Le</u>	
Mem:	256464K	av,	23400	8K us	ed, 2	2456E	K fr	ee, C	K shi	rd, 13	3784K buff	
Swap:	136512K a	av,	435	6K us	ed, 13	2156E	K fr	ee		524	10K cached	
_												
PID US	ER PRI	NI	SIZE	RSS	SHARE	STAT	LC	%CPU	%MEM	TIME	COMMAND	
<u>9826 ca</u>	rlos 0	0	388	388	308	R	0	99.6	0.1	0:22	simulador	
<u>9831 mi</u>	guel 19	0	976	976	776	R	0	0.3	0.3	0:00	top	
1 ro	ot 20	0	76	64	44	S	0	0.0	0.0	0:03	<u>init</u>	
2 ro	ot 20	0	0	0	0	SW	0	0.0	0.0	0:00	keventd	
4 ro	ot 20	19	0	0	0	SWN	0	0.0	0.0	0:00	ksoftiq	
5 ro	ot 20	0	0	0	0	SW	0	0.0	0.0	0:13	kswapd	
6 ro	ot 2	0	0	0	0	SW	0	0.0	0.0	0:00	bdflush	
7 ro	ot 20	0	0	0	0	SW	0	0.0	0.0	0:10	kdated	
8 ro	ot 20	0	0	0	0	SW	0	0.0	0.0	0:01	kinoded	
11 ro	<u>ot 0</u>	-20	0	0	0	SW<	0	0.0	0.0	0:00	recoved	


vmstat (virtual memory statistics)

- ⇒ Paging (paginación), swapping, interrupciones, cpu
 - La primera línea no sirve para nada


% vmsta	t -n 1	6											
procs			r	memory	S	wap		io	sy	stem			<u>cpu</u>
<u>rbw</u>	swpd	free	buff	cache	si	so	bi	bo	in	CS	us	sy	id
0 0 0	868	8964		342748	0	0	23	7	222	199	1	4	95
0 0 0	868	8964	60140	342748	0	0	0	14	283	278	0	7	93
0 0 0	868	8964	60140	342748	0	0	0	0	218	212	6	2	93
0 0 0	868	8964	60140	342748	0	0	0	0	175	166	3	3	94
0 0 0	868	8964	60140	342752	0	0	0	2	182	196	0	7	93
0 0 0	868	8968	60140	342748	0	0	0	18	168	175	3	8	89

- Procesos: r (runnable), b (I/O blocked), w (swapped out)
- Bloques por segundo transmitidos: bi (blocks in), (blocks out)
- KB/s entre memoria y disco: si (swapped in), so (swapped out)
- in (interrupts por second), cs (context switches)


Procesos disponibles para ejecutar




Capacidad de memoria libre



Interrupciones por segundo



<u>Utilización del procesador</u>



Información sobre los discos

⇒ df (filesystem disk space usage)

```
        $ df

        Filesystem
        1k-blocks
        Used Available Use% Mounted on

        /dev/hda2
        9606112
        3017324
        6100816
        34% /

        /dev/hdb1
        12775180
        9236405
        3140445
        75% /home
```

⇒ du (file space usage)

⇒ <a href="https://hdparm.com/hd

```
$ hdparm -g /dev/hda
/dev/hda:
   geometry = 790/255/63, sectors = 12706470, start = 0
```

```
$ hdparm -tT /dev/hda
Timing buffer-cache reads: 128 MB in 1.15 seconds =111.30 MB/sec
Timing buffered disk reads: 64 MB in 6.04 seconds = 10.60 MB/sec
```

El directorio /proc

- ⇒ Contiene ficheros con información del sistema
 - Configuración
 - Estadísticas: contadores
- ⇒ Ejemplos
 - cpuinfo
 - meminfo
 - interrupts
 - devices
 - etc.

```
%more /proc/cpuinfo
processor
vendor id
                 : GenuineIntel
cpu family
modelo
                  : Pentium II (Deschutes)
modelo name
stepping
                 : 350.807487
cpu MHz
cache size
                 : 512 KB
fdiv buq
                 : no
fpu
                 : yes
fpu exception
                 : yes
cpuid level
QW
                 : yes
flags
                 : fpu vme de pse tsc msr
bogomips
                 : 349.80
```

El monitor sar

⇒ sar (system activity reporter)

- Muy utilizado por los administradores de sistemas Unix en la detección de cuellos de botella (bottlenecks)
- Información sobre todo el sistema
 - Actual: qué está pasando el día de hoy, o ahora mismo, al sistema
 - Histórica: qué ha pasado en el sistema en otros días pasados
 - Ficheros históricos
 - sadd, donde los dígitos de indican el día del mes
- Hace uso de contadores estadísticos del núcleo del sistema operativo ubicados en los directorios /proc y /dev/kmem
- ⇒ <u>Disponibilidad en internet</u>
 - http://perso.orange.fr/sebastien.godard
 - ftp:atcomputing.nl/pub/tools/linux

Ejemplo de salidas del monitor sar

⇒ <u>Utilización de los procesadores (sistema biprocesador)</u>

\$ sar					
00:00:00	CPU	%user	%nice	%system	%idle
00:05:00	all	0.09	0.00	0.08	99.83
00:10:00	all	0.01	0.00	0.01	99.98
<u></u>					
<u>11:</u> 15:00	all	0.02	0.00	0.02	99.96
11:20:00	all	0.44	0.00	0.20	99.36
11:25:00	all	0.05	0.00	0.02	99.92

⇒ Actividad del sistema de entrada/salida

<u> \$ sar -b</u>					
00:00:00	tps	rtps	wtps	bread/s	<u>bwrtn/s</u>
00:05:00	0.74	0.39	0.35	7.96	3.27
00:10:01	0.09	0.00	0.09	0.00	0.91
00:15:00	0.15	0.00	0.14	0.03	1.36
00:20:00	65.12	59.96	5.16	631.62	162.64°

Otras herramientas de S. Godard

http://www.tecmint.com/sysstat-commands-to-monitor-linux/

⇒ mpstat (processors related statistics)

\$ mpstat -P	1 3 5					
12:07:03	CPU	%user	%nice	%system	%idle	intr/s
12:07:06	1	100.00	0.00	0.00	0.00	63.00
12:07:09	1	100.00	0.00	0.00	0.00	66.00
12:07:12	1	100.00	0.00	0.00	0.00	44.00
12:07:15	1	100.00	0.00	0.00	0.00	74.00
12:07:18	1	100.00	0.00	0.00	0.00	50.00
Average:	1	100.00	0.00	0.00	0.00	59.40

⇒ <u>iostat</u> (*input/output statistics*)

\$ iostat						
cpu-avg:	%user	%nice	%sys	%idle		
	3.70	0.02	0.48	95.81		
Device:	tps	Blq :	read/s	Blq wrtn/s	Blq read	Blq wrtn
dev2-0	0.00	_	0.00	0.00	133	0
dev3-0	0.55		4.53	6.62	11726226	17108122
dev3-1	0.01		0.00	0.61	2698	1590072

4. Análisis de programas (profiling) en sistemas Unix

Análisis por funciones: gprof

Análisis por líneas de código: gcov


Análisis de programas

⇒ Objetivo

- Observar el comportamiento de los programas
- - ¿Dónde pasa la mayor parte de su tiempo de ejecución?
 - ¿Cuántas veces se ejecuta una línea de programa?
 - ¿Cuántas veces se llama a un procedimiento y desde dónde?
 - ¿Qué funciones se llaman desde un determinado procedimiento?
- ⇒ Herramientas disponibles en Unix
 - Orden gprof: orientada al análisis de procedimientos
 - Orden gcov: orientada al análisis de líneas y bloques de instrucciones

Etapas a seguir

- ⇒ Compilar el programa habilitando la recogida de información
- ⇒ Ejecutar el programa instrumentado
 - Ejecución más lenta porque se ha de recoger y dejar la información en un fichero (profile data)
- Analizar la información contenida en el fichero de comportamiento



Monitor qprof

- ⇒ Da información sobre el tiempo de ejecución y número de veces que se ejecuta una función
- ⇒ <u>Utilización de gprof</u>
 - Instrumentación en la compilación
 - gcc proq.c -o proq -pq -q -a
 - Ejecución del programa y recogida de información
 - <u>proq</u>
 - La información recogida se deja en el fichero gmon.out
 - Visualización de la información referida a la ejecución del programa
 - gprof prog > prog.gprof

Utilización del monitor gprof

```
#include <stdio.h>
#include <time.h>
#include <math.h>
double a=3.14, b=6.34, c=-3.03;
long y;
void main()
 producto(); producto();
 division(); division();
 atangente();
producto()
{for (i=0; i<50000000; y++) c=a*b;}
division()
{for (i=0; i<30000000; y++) c=a/b;}
atangente()
{for (i=0; i<30000000; y++) c=atan(a);}
```

⇒ Pasos

- Instrumentación (-pg) en la compilación
- Ejecución del programa y recogida de información
- Obtención de la información referida a la ejecución del programa

```
% gcc bucles.c -pg -o bucles
% bucles
% gprof bucles > bucles.prof
```

Salida del monitor gprof

Each sa	ample count	s as 0.01	seconds			flat profile
<u>% CU</u>	mulative	self		self	total	
<u>time</u>	seconds	seconds	calls	ms/call	ms/call	name
62.79	11.12	11.12	2	5560.00	5560.00	division
20.33	14.72	3.60	1	3600.00	3600.00	<u>atangente</u>
16.88	17.71	2.99	3	996.67	996.67	producto

index %	time	self	children	called	name	<u>call profile</u>
[1] 1	.00.0	0.00	17.71		main	[1]
		11.12	0.00	2/2	division	[2]
		3.60	0.00	1/1	atangente	[3]
		2.99	0.00	3/3	producto	[4]
						
		11.12	0.00	2/2	main	[1]
[2]	62.8	11.12	0.00	2	division	[2]
		3.60	0.00	1/1	main	[1]
	20.3	3.60	0.00	1	atangente	[3]
						
		2.99	0.00	3/3	main	[1]
[4]	16.9	2.99	0.00	3	producto	

GetRusage

⇒ <u>Ejemplo</u>

```
struct rusage {
struct timeval ru_utime; /* user time used */
struct timeval ru_stime; /* system time used */
long ru_maxrss; /* maximum resident set size */
long ru_ixrss; /* integral shared memory size */
long ru_idrss; /* integral unshared data size */
long ru_isrss; /* integral unshared stack size */
long ru_minflt; /* page reclaims */
long ru_majflt; /* page faults */
long ru_nswap; /* swaps */
<u>long ru_inblock; /* block input operations */</u>
long ru_oublock; /* block output operations */
long ru_msgsnd; /* messages sent */
long ru_msgrcv; /* messages received */
long ru_nsignals; /* signals received */
<u>long ru_nvcsw; /* voluntary context switches */</u>
long ru_nivcsw; /* involuntary context switches */
```

GettimeofDay

```
#include <stdio.h>
#include <sys/time.h>
void main() {
struct timeval t_start, t_finish;
double elapsed;
gettimeofday(&t_start, NULL);
/* do some work here */
gettimeofday(&t_finish, NULL);
elapsed = t_finish.tv_sec - t_start.tv_sec +
(t_finish.tv_usec - t_start.tv_usec) / 1.e6;
printf("Elapsed time %.9f seconds\n", elapsed); }
```