

L'Institut National des Postes et Télécommunications Filière 2ème année ingénieur ASEDS

Compte Rendu du TP5

Administration Unix : Gestion du système des fichiers et des Quotas

• Professeur : Abdelkbir ROUAGUBI

• Groupe TP: 15

• Elèves : Kalim Amal & Zariouh Salima

Exercice 1:

Quels sont les différents FS montés, à quels fichiers spéciaux sont-ils associés, quels sont leurs répertoires de montage ?

On affiche les différents systèmes de fichiers avec la commande findmnt :

```
[root@localhost salima]# man findmnt
Formatage de la page en cours, patientez...
[root@localhost salima]# findmnt --mtab
TARGET
                         SOURCE
                                                  OPTIONS
                                         FSTYPE
                         /dev/sda2
                                         ext4
                                                  rw
/proc
                         proc
                                         proc
                                                  rw
/svs
                         sysfs
                                         sysfs
                                                  rw,gid=5,mode=620
/dev/pts
                         devpts
                                         devpts
                                                  rw,rootcontext="system u:object
/dev/shm
                         tmpfs
                                         tmpfs
/boot
                          /dev/sda1
                                         ext4
/home
                         /dev/sda3
                                         ext4
                                                  rw,usrquota,grpquota
/proc/sys/fs/binfmt misc
                                         binfmt m rw
/var/run/vmblock-fuse
                         vmware-vmblock fuse.vmw rw,nosuid,nodev,default permiss
[root@localhost salima]#
```

On affiche les répertoires et les fichiers spéciaux avec l'option k:

```
[root@localhost salima]# findmnt -k
TARGET
                             SOURCE
                                             FSTYPE
                                                       OPTIONS
                                                       rw, relatime, seclabel, barrier=1, data=ordered
                              /dev/sda2
                                             ext4
                                             proc
                                                        rw, relatime
 -/proc
                             proc
  /proc/bus/usb
                             /proc/bus/usb usbfs
                                                        rw, relatime
   -/proc/sys/fs/binfmt misc
                                             binfmt mi rw, relatime
 -/sys
                             sysfs
                                             sysfs
                                                        rw, relatime, seclabel
 -/selinux
                                             selinuxfs rw,relatime
 -/dev
                             devtmpfs
                                             devtmpfs rw,relatime,seclabel,size=487264k,nr inodes
                                             devtmpfs rw,relatime,seclabel,size=487264k,nr inodes
  ∟/dev
                             devtmpfs
    -/dev/pts
                                                        rw,relatime,seclabel,gid=5,mode=620,ptmxmod
                             devpts
                                             devpts
     -/dev/shm
                             tmpfs
                                             tmpfs
                                                        rw, relatime, seclabel
                                                        rw, relatime, seclabel, barrier=1, data=ordered
                             /dev/sda1
                                             ext4
 -/boot
                                                        rw, relatime, seclabel, barrier=1, data=ordered
 –/home
                             /dev/sda3
                                             ext4
 -/var/run/vmblock-fuse
                             vmware-vmblock fuse.vmwa rw,nosuid,nodev,relatime,user id=0,group id
                             /etc/auto.misc autofs
                                                        rw, relatime, fd=7, pgrp=2488, timeout=300, minp
—/misc
                              -hosts
                                             autofs
                                                        rw, relatime, fd=13, pgrp=2488, timeout=300, min
 -/cgroup/cpuset
                             cgroup
                                             cgroup
                                                        rw, relatime, cpuset
 –/cgroup/cpu
                             cgroup
                                             cgroup
                                                        rw, relatime, cpu
                                                        rw,relatime,cpuacct
 -/cgroup/cpuacct
                             cgroup
                                             cgroup
—/cgroup/memory
                             cgroup
                                             cgroup
                                                        rw, relatime, memory
—/cgroup/devices
                                                        rw, relatime, devices
                             cgroup
                                             cgroup
—/cgroup/freezer
                             cgroup
                                                        rw, relatime, freezer
                                             cgroup
—/cgroup/net cls
                                                        rw, relatime, net cls
                             cgroup
                                             cgroup
└/cgroup/blkio
                             cgroup
                                             cgroup
                                                        rw, relatime, blkio
[root@localhost salima]#
```

```
[salima@localhost ~]$ cat /etc/fstab
```

```
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sat Oct 23 14:54:42 2021
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
UUID=60ddfe9e-f728-4175-829b-a041a7399532 /
                                                                        defaul
                                                                ext4
                                                                        defaul
UUID=983d6c38-7ebb-4d93-bfa7-657d93e7755c /boot
                                                                ext4
         1 2
UUID=20c0cd90-339a-4152-8066-ca0aa3256559 /home
                                                                ext4
                                                                        defaul
         1 2
                                                                        defaul
UUID=4efb1ce5-6e56-42c7-b272-490056293ec9 swap
                                                                swap
tmpfs
                       /dev/shm
                                              tmpfs defaults
                                                                      ΘΘ
                                              devpts gid=5,mode=620 0 0
devpts
                       /dev/pts
                                                      defaults
                                              sysfs
sysfs
                                                                      ΘΘ
                       /sys
                                                      defaults
                                                                      ΘΘ
proc
                       /proc
                                              proc
[salima@localhost ~]$
```



La liste définitive des systèmes de fichiers montés est dans /proc/mounts

```
[salima@localhost ~]$ cat /proc/mounts
rootfs / rootfs rw 0 0
proc /proc proc rw,relatime 0 0
sysfs /sys sysfs rw,seclabel,relatime 0 0
devtmpfs /dev devtmpfs rw,seclabel,relatime,size=487264k,nr inodes=121816,mode=755 0 0
devpts /dev/pts devpts rw,seclabel,relatime,gid=5,mode=620,ptmxmode=000 0 0
tmpfs /dev/shm tmpfs rw,seclabel,relatime 0 0
/dev/sda2 / ext4 rw,seclabel,relatime,barrier=1,data=ordered 0 0
none /selinux selinuxfs rw,relatime 0 0
devtmpfs /dev devtmpfs rw,seclabel,relatime,size=487264k,nr inodes=121816,mode=755 0 0
/proc/bus/usb /proc/bus/usb usbfs rw,relatime 0 0
/dev/sda1 /boot ext4 rw,seclabel,relatime,barrier=1,data=ordered 0 0
/dev/sda3 /home ext4 rw,seclabel,relatime,barrier=1,data=ordered 0 0
none /proc/sys/fs/binfmt misc binfmt misc rw,relatime 0 0
vmware-vmblock /var/run/vmblock-fuse fuse.vmware-vmblock rw,nosuid,nodev,relatime,user id=0,group
id=0,default permissions,allow other 0 0
/etc/auto.misc /misc autofs rw,relatime,fd=7,pgrp=2387,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect
-hosts /net autofs rw,relatime,fd=13,pgrp=2387,timeout=300,minproto=5,maxproto=5,indirect 0 0
cgroup /cgroup/cpuset cgroup rw,relatime,cpuset 0 0
cgroup /cgroup/cpu cgroup rw,relatime,cpu 0 0
cgroup /cgroup/cpuacct cgroup rw,relatime,cpuacct 0 0
cgroup /cgroup/memory cgroup rw,relatime,memory 0 0
cgroup /cgroup/devices cgroup rw,relatime,devices 0 0
cgroup /cgroup/freezer cgroup rw,relatime,freezer 0 0
cgroup /cgroup/net cls cgroup rw,relatime,net cls 0 0
cgroup /cgroup/blkio cgroup rw,relatime,blkio 0 0
[salima@localhost ~]$
```

Exercice 2:

1. Quelle est la place libre, en blocs de 512 octets, restant sur chaque FS?

```
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
[salima@localhost ~]$ man df
[salima@localhost ~]$ <mark>df -ah --block-size=512</mark>
Filesystem
              512B-blocks
                            Used Available Use% Mounted on
/dev/sda2
                 15864672 11057144 3988328 74% /
proc
                        Θ
                               0
                                       0
                                               - /proc
                        Θ
sysfs
                                0
                                          0
                                                - /sys
devpts
                        0
                               0
                                          0
                                              /dev/pts
tmpfs
                  1004112
                            1064
                                             1% /dev/shm
                                    1003048
                                    297640 20% /boot
/dev/sda1
                   388482
                             70362
/dev/sda3
                            71408 14974064
                 15864672
                                             1% /home
                               Θ
none
                        Θ
                                          Θ

    /proc/sys/fs/binfmt misc

vmware-vmblock
                        Θ
                                Θ
                                          Θ

    /var/run/vmblock-fuse

[salima@localhost ~]$
```

2. Quelles sont les tailles de blocs possibles dans un système de fichiers de type ext4?


```
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide


[root@localhost salima]# tune2fs -l /dev/sdal | grep -i 'block size'

Block size: 1024
[root@localhost salima]#
```


Exercice 3:

1. Créer un disque virtuel de 10 Go





2. Démarrer la VM



3. Détecter le nom du disque

```
Σ
                     salima@localhost:/home/salima
                                                                     _ 🗆 X
Fichier Edition Affichage Rechercher Terminal Aide
[root@localhost salima]# lsblk
     MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb
        8:16 0
                10G 0 disk
sda
        8:0
              Θ
                 20G 0 disk
 -sda1
        8:1
            0 200M 0 part /boot
-sda2
        8:2 0 7,8G 0 part /
—sda3
      8:3 0 7,8G 0 part /home
—sda4
        8:4
              Θ
                   1K 0 part
∟sda5
      8:5
              0 3,9G 0 part [SWAP]
sr0
       11:0
              1 1024M 0 rom
[root@localhost salima]#
```

```
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
[root@localhost salima]# fdisk -l
D<mark>isque /dev/sdb:</mark> 10.7 Go, 10737418240 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 1305 cylindres
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Identifiant de disque : 0x00000000
Disque /dev/sda: 21.5 Go, 21474836480 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 2610 cylindres
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
I/O size (minimum/optimal): 512 bytes / 512 bytes
Identifiant de disque : 0x000e4420
Périphérique Amorce Début
                                                    Id Système
                                 Fin
                                           Blocs
                                          204800 83 Linux
/dev/sda1 *
                      1
                                  26
La partition 1 ne se termine pas sur une frontière de cylindre.
                                         8192000 83 Linux
/dev/sda2
                     26
                                1046
                                         8192000 83 Linux
/dev/sda3
                                2066
                    1046
                                                   5 Etendue
/dev/sda4
                    2066
                                2611
                                         4381696
                                        4096000 82 Linux swap / Solaris
                                2576
/dev/sda5
                    2066
Disque /dev/sdc: 5368 Mo, 5368709120 octets
255 têtes, 63 secteurs/piste, 652 cylindres
Unités = cylindres de 16065 * 512 = 8225280 octets
Sector size (logical/physical): 512 bytes / 512 bytes
```

4. Partitionner e disque virtuel créé :

```
salima@localhost:/home/salima
Σ
                                                                           Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
[root@localhost salima]# fdisk /dev/sdb
Le périphérique ne contient pas une table de partitions DOS ou Sun, SGI, OSF val
ide
Création d'une nouvelle étiquette DOS avec id de disque 0x4a48b05e.
Les modifications restent en mémoire jusqu'à ce que vous les écriviez.
Après quoi, bien sûr, le contenu précédent sera irrécupérable.
AVERTISSEMENT: fanion 0x0000 non valide dans la table de partitions 4, sera corr
igé par w(écriture)
WARNING: DOS-compatible mode is deprecated. It's strongly recommended to
         switch off the mode (command 'c') and change display units to
         sectors (command 'u').
Commande (m pour l'aide): n
Commande d'action
  е
      étendue
       partition primaire (1-4)
Numéro de partition (1-4): 2
Premier cylindre (1-1305, default 1):
Using default value 1
Dernier cylindre, +cylindres or +taille{K,M,G} (1-1305, default 1305):
Using default value 1305
```

5. Formater le disque :

```
[root@localhost salima]# mkfs.ext4 /dev/sdb
mke2fs 1.41.12 (17-May-2010)
/dev/sdb est le périphérique en intégralité, pas seulement une partition !
Procéder malgré tout ? (o,n) o
Étiquette de système de fichiers=
Type de système d'exploitation : Linux
Taille de bloc=4096 (log=2)
Taille de fragment=4096 (log=2)
« Stride » = 0 blocs, « Stripe width » = 0 blocs
655360 i-noeuds, 2621440 blocs
131072 blocs (5.00%) réservés pour le super utilisateur
Premier bloc de données=0
Nombre maximum de blocs du système de fichiers=2684354560
80 groupes de blocs
32768 blocs par groupe, 32768 fragments par groupe
8192 i-noeuds par groupe
Superblocs de secours stockés sur les blocs :
        32768, 98304, 163840, 229376, 294912, 819200, 884736, 1605632
Écriture des tables d'i-noeuds : complété
Création du journal (32768 blocs) : complété
Écriture des superblocs et de l'information de comptabilité du système de
fichiers : complété
Le système de fichiers sera automatiquement vérifié tous les 33 montages ou
après 180 jours, selon la première éventualité. Utiliser tune2fs -c ou -i
pour écraser la valeur.
[root@localhost salima]#
```

6. Montez disque sur /mnt

```
[root@localhost salima]# ls /dev
agpgart
                   hpet
                                  network_latency
                                                         random
                                  network_throughput
autofs
                    hugepages
                                                                              tty31
                                                                                      tty54
                                                                                                vcs2
                                                         raw
                                                                              tty32
block
                    hvcθ
                                  null
                                                         rfkill
                                                                      ty1
                                                                                      tty55
                                                                                                vcs3
                                                                             tty33
                    infiniband
                                  nvram
                                                                     tty10
                                                                                      tty56
                                                                                                vcs4
                                                         root
btrfs-control
                    input
                                  oldmer
                                                                     tty11
                                                                             tty34
                                                                                      tty57
                                                                                                vcs5
                    kmsg
                                                         rtc0
                                                                     tty12
                                                                             tty35
                                                                                      tty58
                                                                                                vcs6
                                  port
cdrom
                                                         scd0
                                                                     tty13
                                                                             tty36
                                                                                      tty59
                                                                                                vcsa
                    log
                                  ppp
cdrw
                    loop0
                                  ptmx
                                                         sda
                                                                     tty14
                                                                             tty37
                                                                                      tty6
                                                                                                vcsa1
                                                         sda1
                                                                     tty15
                                                                             tty38
                                                                                      tty60
char
                    loop1
                                  pts
                                                                                                vcsa2
                                                         sda2
                                                                     tty16
console
                    loop2
                                  ram0
                                                                             tty39
                                                                                      tty61
                                                                                                vcsa3
                                                         sda3
                    loop3
                                  ram1
                                                                     tty17
                                                                             tty4
                                                                                      tty62
                                                                                                vcsa4
core
                                                                             tty40
                                                         sda4
                    loop4
                                  ram10
                                                                     tty18
                                                                                     tty63
                                                                                                vcsa5
cpu
                                                         sda5
                                                                     tty19
                                                                             tty41
cpu_dma_latency
                    loop5
                                  ram11
                                                                                                vcsa6
                                                                                      tty7
                    loop6
                                                         sdb
                                                                             tty42
                                  ram12
                                                                     tty2
                                                                                                vga_arbiter
crash
                                                                                      tty8
                    loop7
                                                                                     tty9
                                                                                                vhost-net
                                  ram13
                                                         sgθ
                                                                             tty43
disk
                                                                     tty20
                                                                             tty44
                                                                                                vmci
dmmidi
                    lpθ
                                  ram14
                                                          sg1
                                                                     tty21
                                                                                      ttyS0
                    lp1
dri
                                  ram15
                                                                     tty22
                                                                             tty45
                                                                                      ttyS1
                                                                                                vsock
                                                                             tty46
                    lp2
                                  ram2
dvd
                                                                     tty23
                                                                                      ttyS2
                                                                                                zero
dvdrw
                    lp3
                                                         snapshot
                                                                             tty47
                                  ram3
                                                                     tty24
                                                                                      ttyS3
                                  ram4
                                                                             tty48
                                                                                      uinput
fb
                                                                     tty25
                    MAKEDEV
                                                         snd
fbθ
                                  ram5
                                                         srΘ
                                                                              tty49
                                                                                     urandom
                    mapper
                                                                     tty26
                                                                             tty5
tty50
                    mcelog
                                  ram6
                                                                                      usbmon0
                                                                     tty27
                                                         stderr
                                                                                     usbmon1
full
                                  ram7
                                                         stdin
                                                                     tty28
                    midi
                                                                                      usbmon2
                                  ram8
fuse
                                                         stdout
                                                                              tty51
                                                                      ty29
                                                                             tty52
                                                         systty
                                                                     tty3
                                                                                      vcs
[root@localhost salima]# ls /mnt
```

7. Listez son arborescence:


```
[root@localhost salima]# lsblk
NAME
      MAJ:MIN RM SIZE RO TYPE MOUNTPOINT
sdb
        8:16
               0
                   10G 0 disk /mnt/disc
sda
        8:0
               0
                  20G 0 disk
—sda1
        8:1
                  200M 0 part /boot
               Θ
-sda2
                 7,8G 0 part /
        8:2
               0
—sda3
        8:3
                 7,8G 0 part /home
               Θ
 –sda4
        8:4
                    1K 0 part
∟sda5
        8:5
               0 3,9G 0 part [SWAP]
               1 1024M 0 rom
       11:0
sr0
```

8. Démontez le disque :

```
[root@localhost salima]# umount /dev/sdb
[root@localhost salima]#
```

- 9. Créer plusieurs disques puis les rassembler en LVM :
- On commence par créer les disques :

Virtual Machine Settings X



On créé des volumes physiques

```
[root@localhost salima]# man vgcreate
[root@localhost salima]# vgcreate test vg /dev/sdb /dev/sda /dev/sdc
 Device /dev/sda not found (or ignored by filtering).
 Unable to add physical volume '/dev/sda' to volume group 'test_vg'.
[root@localhost salima]# vgcreate test vg /dev/sdb /dev/sdc
  Physical volume "/dev/sdb" successfully created
  Physical volume "/dev/sdc" successfully created
 Volume group "test vg" successfully created
[root@localhost salima]# vgdisplay
 --- Volume group ---
 VG Name
                       test vg
 System ID
 Format
                       lvm2
 Metadata Areas
 Metadata Sequence No 1
                      read/write
 VG Access
                     resizable
 VG Status
 MAX LV
                      0
 Cur LV
                       Θ
                       Θ
 Open LV
 Max PV
                       Θ
 Cur PV
                      2
 Act PV
                     14,99 GiB
4,00 MiB
 VG Size
 PE Size
 Total PE
                      3838
 Alloc PE / Size
Free PE / Size
                     0 / 0
                       3838 / 14,99 GiB
 VG UUID
                       YcRA0R-9Vc6-Hclj-1oZk-CjsG-FFzB-T8kae1
[root@localhost salima]#
[root@localhost salima]# lvcreate -n Vol1 -L 10g test vg
  Logical volume "Vol1" created.
[root@localhost salima]# lvdisplay
  --- Logical volume ---
  LV Path
                          /dev/test vg/Voll
  LV Name
                          Vol1
  VG Name
                          test vq
  LV UUID
                          rEQEIy-2yrL-Kf3Z-n6py-ccbY-0Yle-w3VGkv
  LV Write Access
                          read/write
  LV Creation host, time localhost.localdomain, 2021-11-15 01:06:13 +0000
  LV Status
                          available
  # open
  LV Size
                          10,00 GiB
  Current LE
                          2560
  Segments
  Allocation
                          inherit
  Read ahead sectors
                        auto
  - currently set to
                          256
  Block device
                          253:0
```

[root@localhost salima]#

Exercice 4:

1. Qu'il est le rôle des systèmes de fichiers nfs etsmb

- Le système de fichiers réseau NFS est un moyen de partager des fichiers entre plusieurs machines sur un même réseau comme si les fichiers se trouvaient sur le disque dur local du client. NFS peut être utilisé pour partager des répertoires de fichiers entre plusieurs utilisateurs sur un même réseau. Par exemple, un groupe d'utilisateurs qui travaillent sur un même projet peuvent accéder aux fichiers de ce projet en utilisant un répertoire partagé du système de fichiers NFS (généralement appelé partage NFS) monté dans le répertoire /myproject. Pour accéder aux fichiers partagés, l'utilisateur entre dans le répertoire /myproject de son ordinateur sans taper de mot de passe ni de commande particulière. L'utilisateur travaille comme si le répertoire se trouvait sur son ordinateur local.
- les fichiers SMB facilitent l'interopérabilité entre systèmes hétérogènes Windows-Unix. Il offre la possibilité aux ordinateurs d'un réseau d'accéder aux imprimantes et aux fichiers des ordinateurs sous Unix et permettent aux serveurs Unix de se substituer à des serveurs Windows.

2. Résumez brièvement le rôle des principales commandes degestion de système de fichiers de Linux

pwd: indique votre position actuelle dans l'arbre

cd : se déplacer dans l'arbre

touch: pour modifier la date d'accès et la date de modification d'un

fichier. Elle permet aussi de créer un fichier vide

<mark>cp :</mark> pour copier

ln : pour créer des liens

<mark>mv :</mark> pour déplacer un fichier

<mark>rm :</mark> pour effacer

ls : pour lister un répertoire

mkdir : pour créer un répertoire

rmdir: pour effacer un répertoire

Exercice 5:

On désire installer un logiciel pour jouer au tetris qui fait 6 Mo dans le répertoire /home/sara/games/tetris,

En utilisant le résultat de la commande df, donnée ci-après, est-ce que l'opération est réalisable? Si non, estce qu'il y a une autre solution?

On ne peut pas installer le logiciel directement car il nécessite un espace de 6 Mo ce qui dépasse l'espace libre du répertoire /home. La solution consiste à redimensionner la partition /home en remontant la partition en ajoutant de la taille :

mount -o remount, size=5G /home

Exercice 6:

L'utilisateur sara visualise son fichier .profile (/home/sara/.profile) grâce à la commande more,L'administrateur peut-il démonter le FS /home? Si non, pourquoi? Que doit-il faire pour y arriver?

- L'administrateur ne peut pas démonter le système de fichier /home car il est en cours d'utilisation :
- Pour pouvoir démonter /home on la force en tuant les processus qui rend le point de montage occupé sachant que l'user Sara n'est pas entrain de réaliser des tâches critiques :

```
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide

[root@localhost salima]# umount --force /home
umount2: Périphérique ou ressource occupé
démontage : /home: périphérique occupé.

(Dans certains cas, des infos sur les processus l'utilisant sont récupérables par lsof(8) ou fuser(1))
umount2: Périphérique ou ressource occupé
[root@localhost salima]#
```

```
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide

[root@localhost ~]# fuser -kimuv /home

[root@localhost ~]#
```

Exercice 7:

Le FS /dev/hda8 est monté sur le répertoire /games . Que doit-on faire pour que ce FS ne soit accessible qu'à l'utilisateur sara?

- On visualise le fichier /etc/passwd pour savoir l'id de cet utilisateur.
- On remount le /dev/hd8 en précisant le proprietaire avec l'option uid :

```
[root@localhost salima]# cat /etc/passwd
root:x:0:0:root:/root:/bin/bash
bin:x:1:1:bin:/bin:/sbin/nologin
daemon:x:2:2:daemon:/sbin:/sbin/nologin
adm:x:3:4:adm:/var/adm:/sbin/nologin
lp:x:4:7:lp:/var/spool/lpd:/sbin/nologin
sync:x:5:0:sync:/sbin:/bin/sync
shutdown:x:6:0:shutdown:/sbin:/sbin/shutdown
halt:x:7:0:halt:/sbin:/sbin/halt
mail:x:8:12:mail:/var/spool/mail:/sbin/nologin
uucp:x:10:14:uucp:/var/spool/uucp:/sbin/nologin
operator:x:11:0:operator:/root:/sbin/nologin
games:x:12:100:games:/usr/games:/sbin/nologin
gopher:x:13:30:gopher:/var/gopher:/sbin/nologin
ftp:x:14:50:FTP User:/var/ftp:/sbin/nologin
nobody:x:99:99:Nobody:/:/sbin/nologin
dbus:x:81:81:System message bus:/:/sbin/nologin
abrt:x:173:173::/etc/abrt:/sbin/nologin
usbmuxd:x:113:113:usbmuxd user:/:/sbin/nologin
rpc:x:32:32:Rpcbind Daemon:/var/lib/rpcbind:/sbin/nologin
hsqldb:x:96:96::/var/lib/hsqldb:/sbin/nologin
rtkit:x:499:499:RealtimeKit:/proc:/sbin/nologin
oprofile:x:16:16:Special user account to be used by OProfile:/home/oprofile:/sbin/nolog
in
```

[root@localhost salima]# mount -t vfat -o defaults,rw,user,umask=022,uid=2004 /dev/sdc /Games

Exercice 8:

Sans utiliser la commande debugfs, comment l'administrateur peut-il retrouver tous les fichiers liés à un fichier dont on connaît le chemin, exemple:/home/sara/.profile?

```
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide

[root@localhost salima]# man find
[root@localhost salima]# find ./home/sara -name "*.profile"

find: "./home/sara": Aucun fichier ou dossier de ce type
[root@localhost salima]# 

[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# 
[root@localhos
```

Exercice 9:

Détruisez tous les fichiers de nom « core »

```
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide

[root@localhost salima]# su -c "usr/bin/find /home/ -name "core" -print0 | xargs -0 echo",
bash: usr/bin/find: Aucun fichier ou dossier de ce type
xargs: echo,: Aucun fichier ou dossier de ce type
[root@localhost salima]# su -c "usr/bin/find /home/ -name "core" -print0 | xargs -0 rm",
bash: usr/bin/find: Aucun fichier ou dossier de ce type
xargs: rm,: Aucun fichier ou dossier de ce type
[root@localhost salima]# find . -name "*.core.*" -delete
[root@localhost salima]#
```

Quels sont les gros fichiers (taille supérieure à 1 Mo) modifiés il y a peu de temps (dans la journée) ?

```
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide

[root@localhost salima]# man find
[root@localhost salima]# find . -size +1M -mtime -1
[root@localhost salima]#
```

Exercice 10:

Vérifier si votre système pourra supporter les quotas sur /home
 Utiliser la commande df –k ou regarder dans le fichier /etc/fstab

On trouve que les quotas sont désactivés pour le répertoire /home

```
[root@localhost salima]# cat /etc/fstab
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sat Oct 23 14:54:42 2021
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
UUID=60ddfe9e-f728-4175-829b-a041a7399532 /
                                                                        defaults
                                                                                        1 1
UUID=983d6c38-7ebb-4d93-bfa7-657d93e7755c /boot
                                                                                        1 2
                                                                ext4
                                                                        defaults
UUID=20c0cd90-339a-4152-8066-ca0aa3256559 /home
                                                                        defaults
                                                                                        1 2
                                                                ext4
UUID=4efb1ce5-6e56-42c7-b272-490056293ec9 swap
                                                                        defaults
                                                                swap
                       /dev/shm
                                               tmpfs defaults
                                                                      0 0
                                               devpts gid=5,mode=620 0 0
devpts
                       /dev/pts
                                               sysfs defaults 00
sysfs
                       /sys
                                                       defaults
                                                                      0 0
proc
                       /proc
                                               proc
[root@localhost salima]#
```

2. Copier le fichier /etc/fstab dans /etc/fstab.old?



3. Modifier la ligne dont le label est /home en ajoutant les mots usrquota et grpquota dans les champs option de montage

```
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide
# /etc/fstab
# Created by anaconda on Sat Oct 23 14:54:42 2021
# Accessible filesystems, by reference, are maintained under '/dev/disk'
# See man pages fstab(5), findfs(8), mount(8) and/or blkid(8) for more info
UUID=60ddfe9e-f728-4175-829b-a041a7399532 /
                                                                         defaults
                                                                 ext4
                                                                                         1 1
UUID=983d6c38-7ebb-4d93-bfa7-657d93e7755c /boot
                                                                         defaults
                                                                                         1 2
                                                                 ext4
                                                                         defaults,usrquota,grpqu
UUID=20c0cd90-339a-4152-8066-ca0aa3256559 /home
                                                                 ext4
         1 2
UUID=4efb1ce5-6e56-42c7-b272-490056293ec9 swap
                                                                         defaults
                                                                                         0 0
                                                                 swap
tmpfs
                       /dev/shm
                                               tmpfs
                                                       defaults
devpts
                       /dev/pts
                                               devpts gid=5,mode=620 0 0
sysfs
                       /sys
                                               sysfs
                                                       defaults
                                                                       0 0
proc
                       /proc
                                               proc
                                                       defaults
                                                                       0 0
```


4. Redémarrer le système pour qu'il prend en compte les modifications apportées au fichier /etc/fstab ou démonter /home et remonter la




5. Lister le contenu de /home

```
[root@g15 home]# ls
amal
      Kalim
                 user01
                         userll userl5 user50 user70 user90
Amal
      lost+found user1
                         user12 user16 user6
                                               user8
                                                      zariouh
g15
      salima
                 user10
                         user13 user2
                                       user60 user80 Zariouh
kalim Salima
                 user100 user14 user5
                                        user7
                                               user9
[root@g15 home]#
```

6. Maintenant il faut créer les fichiers quotas quotas et quotas group



7. Initialiser ces fichiers par la commande : quottachek -vugm /home 8



8. Activer les quotas par la commande quotaon /home

[root@localhost salima]# quotaon /home
[root@localhost salima]#

9. Lister l'état des quotas par la commande : repquota /home

```
[root@localhost salima]# repquota /home
*** Rapport pour les quotas user sur le périphérique /dev/sda3
Période de sursis bloc : 7days ; période de sursis inode : 7days
                         Limites bloc
                                           Limites fichier
Utilisateur utilisé souple stricte sursis utilisé souple stricte sursis
        -- 56 0 0
-- 17212 0 0
-- 36 0 0
-- 36 0 0
-- 36 0 0
-- 36 0 0
-- 36 0 0
-- 36 0 0
-- 36 0 0
-- 36 0 0
-- 36 0 0
-- 36 0 0
-- 36 0 0
-- 36 0 0
-- 36 0 0
                                                                  Θ
                                                    11
                                                  299
salima
                                                           Θ
                                                                 Θ
user5
                                                                  Θ
                                                           0 0
0 0
test1
                                                     9
                                                    9
test2
test3
                                                                 Θ
test4
                                                     9
                                                                  Θ
                                                                 0
test5
                                                     9
                                                    9
test6
                                                    9
                                                           Θ
test7
                                                                  Θ
test8
                                                     9
                                                           Θ
                                                                 Θ
                                                    9
test9
                                                                 Θ
test10
                                                    9
                                                           Θ
                                                                  Θ
                                                            0 0
ikram
```

10. Créer deux utilisateurs user8 et user9 ?

```
[root@localhost salima]#
[root@localhost salima]# useradd user8
[root@localhost salima]# useradd user9
[root@localhost salima]#
```

11. Affecter à l'utilisateur user8 un quota sur son espace disque

```
[root@localhost salima]# man edquota
Formatage de la page en cours, patientez...
[root@localhost salima]# edquota -u user8
```

salima@localhost:/home/salima _ 🗖											
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide											
Quotas disque pour user user8 Système de fichiers icte	(uid 2002) blocs	: souple	stricte	inodes	souple	str					
/dev/sda3 0 ~	40	0	0	9	Θ						
~											
~											

12. Expliquer les champs afficher par la commande edquota

blocks : indique le nb de blocks de 1 ko utilisés actuellement soft : limite soft en nombre de blocks : fixer ici la limite soft.

Hard: même chose en limite hard.

inode : indique le nb d'inoeuds (ou de fichiers) utilisés actuellement (ne pas modifier).

soft : limite soft en nombre d'inoeuds ou de fichiers (chaque inoeud correspond à un fichier) : fixer ici la limite soft.

13. Utiliser l'option –p de la commande edquota pour copier les quotas de l'utilisateur user8 ?

```
Fichier Édition Affichage Rechercher Terminal Aide

[root@localhost salima]# man edquota
[root@localhost salima]# edquota -p user8 user9
[root@localhost salima]# 
[root@localhost salima]# |
```

14. Afficher l'état des quotas ?

<pre>[root@localhost salima]# repquota -as *** Rapport pour les quotas user sur le périphérique /dev/sda3</pre>												
Période de sursis bloc : 7days ; période de sursis inode : 7days												
Limites bloc Limites fichier												
Utilisateur utilisé souple stricte sursis utilisé souple stricte sursis												
root		56	Θ	Θ	11	Θ	Θ					
salima		17212	Θ	Θ	299	Θ	Θ					
user5		36	Θ	Θ	9	Θ	Θ					
test1		36	Θ	Θ	9	Θ	Θ					
test2		36	Θ	Θ	9	0	Θ					
test3		36	Θ	Θ	9	0	Θ					
test4		36	Θ	Θ	9	Θ	Θ					
test5		36	Θ	Θ	9	Θ	Θ					
test6		36	Θ	Θ	9	Θ	Θ					
test7		36	Θ	Θ	9	Θ	Θ					
test8		36	Θ	Θ	9	0	Θ					
test9		36	0	Θ	9	0	Θ					
test10		36	Θ	Θ	9	0	Θ					
ikram		36	Θ	Θ	9	Θ	Θ					
user8		36	Θ	Θ	9	Θ	Θ					
user9		36	Θ	Θ	9	Θ	Θ					

[root@localhost salima]#

15. Expliquer les différents champs affichés ?

- •Utilisateurs :la liste des utilisateurs
- •Utilisé : le nombre des blocks de 1KO déjà utilisé
- •Souple : le nombre des blocks de 1KO déjà utilisé
- •Stricte : l'espace total qui va être alloué en blocs
- •Sursis : le délai restant pour descendre en dessous de la valeur limite de souple
- •Stricte : empêche l'usage supplémentaire du disque
- 16. Se connecter avec le compte user8 et copier des fichiers pour remplir son espace. Est-ce que le système vous bloque ?

```
[user8@localhost salima]$ cp /etc/passwd /home
cp: impossible de créer le fichier standard « /home/passwd »: Permission non accordée
[user8@localhost salima]$
```

• Oui le système nous bloque :user 8 n'a pas le droit de copier des fichiers.