Listas de revocación de certificados

Una lista de revocación de certificados (CRL) proporciona una lista de los certificados que han sido revocados. Una aplicación cliente, como un navegador web, puede utilizar una CRL para comprobar la autenticidad de un servidor. Una aplicación de servidor, tales como Apache o OpenVPN, puede utilizar una CRL para denegar el acceso a los clientes que ya no son de confianza.

Publique la CRL en un lugar accesible al público (por ejemplo,

http://example.com/intermediate.crl.pem). Los terceros podrán alcanzar la CRL desde esta ubicación para comprobar si alguno de los certificados de los que dependen han sido revocadas.

```
(i!) Nota

Algunos proveedores de aplicaciones han desaprobado las CRL y en lugar
de usar el Online Certificate Status Protocol (OCSP).
```

Preparar el archivo de configuración

Cuando una autoridad de certificación firma el certificado, lo habitual es que codifique la ubicación de CRL en el certificado. Añada crlDistributionPoints a las secciones correspondientes. En nuestro caso, añádalo a la sección [server_cert] (se refiere al archivo /root/ca/intermediate/config.cnf).

```
[ server_cert ]
# ... snipped ...
crlDistributionPoints = URI:http://example.com/intermediate.crl.pem
```

Crear la CRL

Puede comprobar el contenido de la CRL con la herramienta crl.

```
# openssl crl -in intermediate/crl/intermediate.crl.pem -noout -text
```

Ningún certificado ha sido revocado todavía así que la salida indicará No Revoked Certificates.

Debe volver a crear la CRL a intervalos regulares. Por defecto la CRL expira después de 30 días. Esto es controlado por la opción default_crl_days en la sección [CA_default].

Vamos a recorrer un ejemplo. Alice está ejecutando el servidor Web Apache y tiene una carpeta privada con imágenes del lindo gatito que le tiene el corazón derritiéndose. Alice quiere conceder a su amigo, Bob, el acceso a esta colección.

Bob crea una clave privada y una solicitud de firma de certificado (CSR).

```
$ cd /home/bob
$ openssl genrsa -out bob@example.com.key.pem 2048
$ openssl req -new -key bob@example.com.key.pem \
      -out bob@example.com.csr.pem
You are about to be asked to enter information that will be incorporated
into your certificate request.
Country Name [XX]:US
State or Province Name []:California
Locality Name []:San Francisco
Organization Name []:Bob Ltd
Organizational Unit Name []:
Common Name []:bob@example.com
Email Address []:
Please enter the following 'extra' attributes
to be sent with your certificate request
A challenge password []:suClave
An optional company name []:Bob Ltd.
```

Bob envía su CSR a Alice, quien lo firma.

Alice comprueba que el certificado es válido:

```
# openssl verify -CAfile intermediate/certs/ca-chain.cert.pem \
   intermediate/certs/bob@example.com.cert.pem
```

```
bob@example.com.cert.pem: OK
```

El archivo index.txt debe contener una nueva entrada.

```
V 160420124740Z 1001 unknown ... /CN=bob@example.com
```

Alice envía a Bob el certificado firmado. Bob instala el certificado en su navegador web y ahora es capaz de acceder a las imágenes del gatito de Alice. iViva!

Tristemente resulta que Bob se está portando mal. Bob ha publicado imágenes del gatito de Alice en Hacker News, afirmando que son propias y ganando gran popularidad. Alice lo descubre y necesita revocar su acceso inmediato.

La línea en index.txt que se corresponde con el certificado de Bob comienza ahora con el carácter R. Esto significa que el certificado ha sido revocado.

```
R 160420124740Z 150411125310Z 1001 unknown ... /CN=bob@example.com
```

Después de revocar el certificado de Bob, Alice debe volver a crear la CRL.

El uso de la CRL del lado del servidor

En cuanto a los certificados de cliente, es una aplicación típica del lado del servidor (por ejemplo, Apache) que está haciendo la verificación. Esta aplicación necesita tener acceso local a la CRL.

En el caso de Alice, ella puede agregar la directiva SSLCARevocationPath a su configuración de Apache y copiar la CRL en su servidor web. La próxima vez que Bob se conecte al servidor web, Apache confrontará su certificado de cliente con la CRL y denegará el acceso.

Del mismo modo, OpenVPN tiene una directiva crl-verify para que pueda bloquear los clientes que han visto revocado su certificado.

El uso del lado del cliente de la CRL

Para los certificados del servidor, es una aplicación típica del lado del cliente (por ejemplo, un navegador web) que realiza la verificación. Esta solicitud tiene que tener acceso remoto a la CRL.

Si un certificado fue firmado con una extensión que incluye crlDistributionPoints, una aplicación del lado del cliente puede leer esta información y buscar la CRL en la ubicación especificada.

Los puntos de distribución de CRL son visibles en los detalles del certificado X509v3.

```
# openssl x509 -in cute-kitten-pictures.example.com.cert.pem -noout -text

X509v3 CRL Distribution Points:

Full Name:
    URI:http://example.com/intermediate.crl.pem
```