







● 在C语言中几乎可以创建指向任何类型的指针, 包括用户自定义的类型。

```
typedef struct
  char name[21];
  char city[21];
  char college[3];
} Rec;
typedef Rec *RecPointer;
Rec
            X:
Rec
RecPointer r;
```

#### typedef = type define

C语言的关键字,作用是为一种 数据类型定义一个新名字。

Rec是一种数据类型,结构体类型


RecPointer是一种数据类型,结构体指针类型

```
x是结构体变量;
y和r都是结构体指针变量;
```



- - 请注意,因为r是一个指针,所以像其他指针一样占用4个字节的内存。而malloc语句会从堆上分配45字节的内存。
- \*r是一个结构体,像任何其他Rec类型的结构体一样。

```
RecPointer r;
r=(RecPointer)malloc(sizeof(Rec));
```





- r是一个指向结构体的指针。
  - 请注意,因为r是一个指针,所以像其他指针一样占用4个字节的内存。而malloc语句会从堆上分配45字节的内存。
- \*r是一个结构体,像任何其他Rec类型的结构体一样。
  - r->这种写法和(\*r).是完全等效的

```
RecPointer r;

r=(RecPointer)malloc(sizeof(Rec));

strcpy((*r).name, "Leigh");

strcpy((*r).city, "Raleigh");

strcpy((*r).state, "NC");

printf("%sn", (*r).city);

free(r);
```

"."操作符的优先级高于 "\*" 操作符, \*r两边必须加括号。



## 包含指针的结构体

结构体成员可以是指针,甚至可以是本结构体类 型的指针。

```
typedef struct tagNode
2
3
4
    char* pItem;
5
6
    pNode* pNext;
    }pNode;
```

1

2

3

4

6

10

```
3)、规范做法:
```

```
struct tagNode
char* pItem;
struct tagNode* pNext;
};
typedef struct tagNode* pNode;
```

```
typedef struct tagNode
1
 2
 3
4
5
     char* pItem;
6
 7
8
     struct tagNode* pNext;
9
10
     }*pNode;
```

```
typedef struct tagNode* pNode;
struct tagNode
char* pItem;
pNode pNext;//这边不用pNode* , pNode 已经表示了struc
};
```

## typedef ≈ #define

● typedef是C语言的关键字; #define是宏定义

```
typedef char* pStr1;

#define pStr2 char*

pStr1 s1,s2;

pStr2 s3,s4;
```

在上述的变量定义中,s1、s2、s3 都被定义为char\*,而s4则定义成 了char,不是我们所预期的指针变 量。

● typedef是给数据类型起别名; #define是简单的字符串替换。