Materiale

- Assembly
- Assembly Tuts

Playing with assembly

All'interno di un programma assembler ci sono tre tipi di contenuti:

- Istruzioni,
- Le direttive: sono precedute da un punto . // es. (.data .text)sono delle istruzioni per l'assemblatore/compilatore,
- I commenti sono seguiti da un cancelletto #.

```
# LABEL OPCODE OPERANDS

LOOP:
   add rax, 3
   jmp LOOP
```

Un programma assembly può essere suddiviso in tre sezioni:

- .section .data : sezione per dichiarare dati inizializzati oppure costanti,
- .section .bss: per dichiarare variabili,
- .section .text: sezione di codice.
 - .global _start: dice al kernel dove inizia l'esecuzione del programma.

```
.intel_syntax noprefix # utilizza sintassi intel x86 senza prefisso
.section .text
    .global _start
_start:
```

I dati in un programma assembler possono essere memorizzati in **registri** (memorizzati in una memoria direttamente accessibile dal processore) o in **variabili** (memorizzati in memoria). Registri hanno il *tempo di accesso più veloce in assoluto*.

Il processore può manipolare **esclusivamente i dati all'interno i registri**. Quindi, per modificare un variabile, l'unico modo è portare il contenuto della variabile dentro un registro -> modificare il contenuto del registro -> e scriverlo/spostarlo in un variabile. Quindi, non è possibile modificare il contenuto di un variabile in memoria.

Registri


Ci sono 16 registri da 64bit, i primi 8 sono: RAX, ..., RDX, RBP, RSI, RDI, e RSP; i rimanenti 8 hanno una nomenclatura R8 - R15.

Subregisters

Nell'ambito della architettura Intel per il **back compatibility**, i registri sono fatti in modo tale che **è possibile accedere a sotto porzioni del registro** proprio per garantire il codice scritto negli anni precedenti.

RAX registro da 64bit, EAX lo stesso registro ma i 32 bit meno significativi, AX i 16 bit meno significativi di RAX, AL per 8 bit meno significati di RAX (RIGHT), AH per 8 bit più significativi di ultimi 16 bit di RAX (LEFT).

Nei nuovi registri (R8-R15) si può fare la stessa cosa, R8 qword, R8D lower dword (ultimi 32bit), R8W lowest word (ultimi 16bit), R8B lowest byte (ultimi 8bit) (equivale a R8L e non ce R8H).



Register	16 bits	32 bits	64 bits	Type
Accumulator	AX	EAX	RAX	General
Base	BX	EBX	RBX	General
Counter	CX	ECX	RCX	General
Data	DX	EDX	RDX	General
Source Index	SI	ESI	RSI	Pointer
Target Index	DI	EDI	RDI	Pointer
Base Pointer	BP	EBP	RBP	Pointer
Top Pointer	SP	ESP	RSP	Pointer
Instruction Pointer	IP	EIP	RIP	Pointer
Code Segment	CS	-	-	Segment

Dati

Inoltre, in assembly esistono solo dati di tpo **numeri** e **caratteri**.

- **Numeri** sono rappresentati usando la rappresentazione binaria.
- Per la rappresentazione dei dati in formato carattere si fa riferimento all' unicode in particolare UTF 8. (ogni carattere occupa un byte).

	ASCII Code Chart															
	_I 0	1 1	1 2	3	ι 4	_I 5	6	₁ 7	8	9	ΙA	ΙВ	С	D	E	_I F
0	NUL	SOH	STX	ETX	EOT	ENQ	ACK	BEL	BS	HT	LF	VT	FF	CR	S0	SI
ī	DLE	DC1	DC2	DC3	DC4	NAK	SYN	ETB	CAN	EM	SUB	ESC	FS	GS	RS	US
2		!	=	#	\$	%	&	-	()	*	+	,		•	/
3	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	:	;	٧	=	^	?
4	@	Α	В	С	D	Е	F	G	Н	Ι	J	K	L	М	N	0
5	Р	Q	R	S	T	U	٧	W	Х	Υ	Z	[\]	^	_
6	`	а	b	С	d	е	f	g	h	i	j	k	l	m	n	0
7	р	q	r	s	t	u	٧	W	х	У	z	{		}	~	DEL

ASCIT Code Chart

```
100 in decimale = 0110 0100 in binario = 0x64 in HEX
100 in formato carattere = 0x31 0x30 0x30 in HEX
```

Riservare spazio per dati oppure per inizializzare con dati/costanti

```
.data # data section
buffer: resb 64 # reserve 64 byte, resb = reserve byte
wordvar: resw 1 # reserve 1 word (2 byte), resw = reserve word (16bit)
realarray: resq 10 # array of ten reals, resq = reserve qword (32bit)
db 0x55
                     # byte 0x55 (85 se un numero, "U" se un char, è il
programmatore che decide se usarlo come numero oppure come char), db = data byte
db 0x55,0x56,0x57 # three bytes in succession
db 'a',0x55
                    # character constant are Ok
db 'hello',12,10,'$' # string constants (riserva dei byte per hello e poi per
il resto)
dw 0x1234
                   \# 0x34 0x12, dw = data word
dw 'a'
                    # 0x61 0x00 (it's just a number)
dw 'ab'
                    # 0x61 0x62 (character constant)
```

```
.text # the actual code
resb x  # reserva x bytes
resw x  # reserva x words (16 bits)
resd x  # reserva x double-words (32 bits)
resq x  # reserva x quad-words (64bits)
db 0x55  # riserva un byte e assegnando 0x55
db 'hello' # riserva 5+1 bytes l'ultimo è null 0x00 e assegna hello\x00
```

Modalità di indirizzamento dei dati all'interno della memoria

Le modalita con cui si accede ai dati si chiama addressing mode, esistono tre modalità principali:

- accedere ai dati dai regstri,
- accedere ai dati dal valore immediato,
- accedere ai dati dalla **memoria**:
 - accesso diretto usa i registri in modalità diretta,
 - o accesso indiretto.

Register addressing

Lavora con i dati presenti nel registro.

(Il risultato viene messo sempre nel **primo operando**)

```
mov rdx, rcx # sposta il contenuto di RCX dentro il registro RDX
```

// mov dword ptr rax,0x80 CHIEDERE conferma

Indirizzamento immediato

mov dword ptr rax,12 # dato viene interpretato come decimale, se 0x12 interpreta come HEX esadecimale mov dword ptr rax,0x80 # sposta per 32bit il valore 0x80 dentro il registro rax (cioè utilizza ultimi 32 bit del registro RAX non modificando quello che ce nei primi bit)

è usato per caricare valori direttamente nei registri. Inoltre, è richiesto al programmatore di specificare quando è ambiguo usando BYTE/WORD/DWORD PTR: se deve caricare 2 in un registro da 64bit deve specificare se caricare 2 preceduto da zeri oppure scriverlo negli ultimi 8 bit (byte) per esempio.

PTR può essere opzionale in alcuni assembler.

mov dword ptr rax,12: scrive 12 utilizzando double word (32bit) quindi metterà dei leading zeros per creare 32bit e non cambierà i bit restanti del registro.

Indirizzamento indiretto - Puntatori

Tramite puntatori che stanno tipicamente nei registri.

```
mov rcx, [rax]
```

Sposto in rcx il contenuto della locazione di memoria di rax (usa il puntatore dentro rax per andare cercare il contenuto che sta in quell'indirizzo di memoria).

Base Pointer Addressing

```
mov rax, [rcx + number]
# esempio di indirizzamento indiretto
[number]
[reg]
[reg + number]
[reg + reg * scale] # scale is 1,2,4 and 8 only
[reg + reg * scale +/- offset] == +/-offset[reg + reg * scale] # dove l'offset può
essere sia negativo che positivo
```

Se conosco a priori l'indirizzo di memoria posso usare questo mov rcx, 0x20000 # the value 2000 s loaded in rcx.

```
int a [20]
...
int i, nums = 0;

for(i = 0; i < 20; i++>){
    sum += a[i];
}
```

```
rax # xor con se stessa, serve per azzerare il contenuto a del
   xor
registro
   xor
            rbx
            rcx,a # carico l'indirizzo del variabile "a" LOAD EFFECTIVE ADDRESS
   lea
sumloop:
            [rcx + rax * 4], rdx # indirizzamento indiretto, all'inizio carico in
   mov
rcx il contenuto di rdx, e poi la prossima volta mi sposto di 4 byte.
   add
           rbx,rdx # sommo
           rax # incrementa di uno
   inc
   cmpl
           rax,19
   jle
            sumloop
```

```
rax # contiene i del for
rbx # contiene la somma sum
rcx # indirizzo dell'array a
```

Load effective address lea rcx, buffer carica l'indirizzo di un variabile buffer nel registro.

Differenza tra indirizzamento diretto ed indiretto

- direct addressing
 - o veloce ma non flessibile (meno intuitivo),
 - o indirizzo di memoria è direttamente specificato nell'istruzione.

- indirect addressing
 - o è più flessibile di indirizzamento diretto ma lento (più intuitivo),
 - usa registri (dove cercare l'indirizzo) o valori (sommando oppure facendo prodotto) come puntatore, quindi, richiede ulteriori calcoli (lento).

Little Endian

```
mov rax,0xc001ca75 # sets rax to "0x c0 01 ca 75"
mov rcx, 0x10000
mov [rcx], rax # store the data as LITTLE ENDIAN "0x 75 ca 01 c0" at address
0x10000
mov bh, [rcx] # moves 0x75 to bh (sono i bit più sigificativi del registro bx)
prende i primi 8bit che trova a quell'indirizzo.
```

Per l'azienda Data Point nel 1972 Intel ha progettato il processore 8008 che usava **Little Endian**, perché veniva più facile i riporti delle operazioni aritmetiche, quindi, la progettazione dell'ALU è stato fatto con Little Endian.

Istruzioni Aritmetiche

```
add dest, source # il risultato va nel primo operando dest = dest + source sub dest, source inc dest #incrementa dec dest #decrementa neg dest # complemento a 2, fa NOT e somma 2. cmp source1, source2 # s2-s1
```

Moltiplicazione

mul dati senza segno usa il registro rax per il primo operando della moltiplicazione e imul per dati con segno che prende due operandi. mul può avere solo un operando il secondo lo prende implicitamente da rax, il risultato della moltiplicazione viene messo in rax:rdx (si può perdere il contenuto originario del rdx e rax).

Divisione

Divisione div unsigned prende solo un operando il divisore, or idiv signed prende due operandi. il dividendo bisogna caricarlo in rax, il quoziente viene caricato in rax e in rdx viene caricato il resto.

Shifting bits

```
shl reg,number # to shift left
shr reg,number # to shift right
```

Stack Ops

```
pop reg # reg to load
push reg # reg to store
```

RSP # register where stack pointer is stored.

Lo stack pointer inizialmente è settato all'indirizzo di memoria più alto dello stack ogni volta che si fa un'operazione di **PUSH viene decrementato** (in x64 8 byte) e **incrementato con operazioni POP**.

AND | OR | XOR

```
and | or | xor reg1, reg2 # reg / immediate
```

Control Flow

Il flusso di controllo (if/for/while) di un programma assembly viene controllato usando le istruzioni compare e jump:

```
cmp rax,0
je end_loop
```

je Jump Equals is flow control instruction jump which says to jump to the label end_loop cmp compare two values, and stores the result of the comparison in the status register RFLAGS.

je (jump equal), jg (jump greater), jge (jump greater or equal), jl (jump less), jle (jump less or), ...

Instruction Pointer Register RIP

è il registro che contiene l'indirizzo del prossimo istruzione.

Jumps

Ci sono due tipi di salti:

- Unconditional jumps: questo salti vengono sempre effettuate
- **Conditional** jumps: a differenza di salti non-condizionati, salti condizioni fanno il salto soltanto se si verifica una certa situazione.

Per ogni salto esistono tre tipi di salti:

- Relative jumps: jmp LABEL
- Absolute jumps: jmp reg l'indirizzo deve essere memorizzato in un registro oppure in memoria
- Indirect jumps: jmp [reg + number]

Compare cmp

L'operazione di compare setta la flag Zero Flag ZF a 0 se cmp è uguale a ZERO, altrimenti a 1.

Esempio if-else_if-else

```
1 .intel_syntax noprefix
2 .global _start
3 .section .text
4 _start:
5
6 mov ebx,[rdi]
7
8 cmp ebx,0x7f454c46
9 jne else_if
10
11 mov ecx, [rdi+4]
12 add eax, ecx
14 mov ecx, [rdi+8]
15 add eax, ecx
17 mov ecx, [rdi+12]
18 add eax, ecx
19
20 jmp done
21
22 else_if:
23 cmp ebx,0x00005A4D
24 jne else
25
26 mov eax, [rdi+4]
27 mov ecx, [rdi+8]
28
29 sub eax, ecx
30
31 mov ecx,[rdi+12]
32 sub eax, ecx
33
34 jmp done
35
36 else:
37
38 mov eax,[rdi+4]
39 mov ecx, [rdi+8]
40 imul eax, ecx
41
42 mov ecx,[rdi+12]
43 imul eax, ecx
44
45 done:
```

Switch

```
# using jump list

if rdi is 0:
    jmp 0x403010
else if rdi is 1:
    jmp 0x403105
else if rdi is 2:
    jmp 0x40319e
else if rdi is 3:
    jmp 0x40329f
else:
    jmp 0x403371
```

```
1 .intel_syntax noprefix
2 .global _start
3 .section .text
4 _start:
5
6 cmp rdi,4
7    jl JUMPS
8    mov rdi,4
9 JUMPS:
10    jmp [rsi + rdi * 8]
```

System call

Assembly us a syscall per fare operazioni complicate. Si tratta di memorizzare il numero del syscall, all'interno del registro RAX dopo di che si predispongono gli eventuali argomenti nei registri RDI, RSI, RDX, R10, R8, R9.

Esempio Input da tastiera

Per leggere da tastiera syscall numero 0 in RAX e in RSI l'indirizzo di un buffer dove mettere i dati letti e in RDX il numero di caratteri che si vuole leggere.

x86-64.org Link OFFLINE

```
Syscall - Table - 1 Syscall - Table - 2
```

```
# n = read(o,buf,100);

mov rdi, 0
mov rsi, rsp
mov rdx, 100
mov rax, 0
```

```
# write(1,buf,n);

mov rdi, 1
mov rsi, rsp
mov rdx, rax
mov rax, 1

sycall
```

Hello World in assembly

```
.intel_syntax noprefix
.global _start
.section .text
_start:
       mov rax, 1
                 # syscall write
       mov rdi, 1
       lea rsi, message
       mov rdx, 13
       syscall
       mov rax, 60
                  # syscall exit
       xor rdi, rdi
       syscall
              .data
.section
message: .asciz "Hello, World"
```

```
# per compilare assembly con gcc
gcc -nostdlib -static -o helloworld
```