

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

راهنمای فراخوانی وب سرویس
ارسال اطلاعات به سامانه جامع
(نسخه چهارم)

فروردین ۱۴۰۵

فهرست

فصل ۱: شناسنامه سند	۵
فصل ۲: شرح فرایند	۶
۱-۲-۱- مقدمات ارسال	۶
۲-۲-۱- ارسال اطلاعات به صورت تک به تک	۷
۳-۲-۱- ارسال اطلاعات به صورت بسته ای	۷
۴-۲-۱- ارسال عکس جدا از تردد	۷
فصل ۳: مکانیزم اعتبارسنجی	۹
۱-۳-۱- اعتبارسنجی پلاک	۹
۱-۳-۱-۱- طبقه بندی پلاک ها	۹
۱-۳-۲-۱- پلاک های فرمت بندی شده (ایران)	۹
۱-۳-۳-۱- پلاک مخدوش	۱۲
۱-۳-۴-۱- پلاک بدون قالب مشخص	۱۲
۲-۳-۱- اعتبارسنجی تصاویر	۱۳
۲-۳-۲- جدول ۱۴ کلاسه	۱۴
فصل ۴: معرفی توابع وب سرویس	۱۶
۱-۴-۱- مقدمه	۱۶
۲-۴-۱- تابع Login	۱۷
۳-۴-۱- تابع AddTTOInfo	۱۸
۴-۴-۱- تابع AddTTOInfoBatch	۲۱
۵-۴-۱- تابع AddTTOInfoBatch ^۲	۲۲
۶-۴-۱- تابع AddImage	۲۳
فصل ۵: معرفی کلاس ها	۲۵
۱-۵-۱- کلاس TTOInfo	۲۵
۲-۵-۱- کلاس InquiryInfo	۳۰
۳-۵-۱- کلاس ImageInfo	۳۱
فصل ۶: نمونه های فراخوانی سرویس	۳۲
۱-۶-۱- نمونه اول	۳۲
۲-۶-۱- نمونه دوم	۳۳



۳-۶- نمونه سوم ۳۴

۴-۶- نمونه چهارم ۳۵

فصل ۱: شناسنامه سند

عنوان سند: راهنمای فراخوانی وب سرویس ارسال اطلاعات به سامانه جامع

تاریخ تدوین اولیه: ۱۳۹۹/۰۸/۰۱

تاریخ آخرین ویرایش: ۱۴۰۵/۰۱/۲۶

شماره نسخه: نسخه چهارم

تهیه کننده: مهدی محمدنژاد

تأیید کننده نهایی: سعید کرمی

فصل ۲: شرح فرایند

این مستند به منظور ارسال تردها به سامانه جامع راهداری کشور، تهیه شده است. در این بخش توضیحاتی در مورد روش ارسال تردها داده می‌شود. برای مشاهده جزئیات فنی این توضیحات به بخش ۲ و ۳ مستند مراجعه شود.

۲-۱- مقدمات ارسال

سامانه جامع ITS قابلیت ارسال انواع تردد تشخیص داده شده را به شما می‌دهد. بخش ارسال اطلاعات به سامانه، با پروتکل SOAP پیاده‌سازی شده است. در این پروتکل در صورت دسترسی به آدرس wsdl سامانه تمام توابع و جزئیات فیلدهای مورد استفاده در آنها دیده می‌شود.

همه توابع سامانه نیاز به اعتبارسنجی دارند و این اعتبارسنجی در دولایه کلی انجام می‌شود. لایه اول دسترسی شبکه و لایه دوم دسترسی وبسرویس.

جهت برقراری دسترسی به شبکه و وبسرویس ارسال دیتا، باید برای ریاست محترم مرکز مدیریت راههای کشور درخواست کتبی انجام شود. بعد از تأیید درخواست، دسترسی آی پی شبکه راهداری برای پیمانکار برقرار شده و نام کاربری و رمز عبور اختصاصی شرکت (از طریق شرکت مهیمن) ارسال خواهد شد.


همچنین شرکت‌ها می‌توانند با استفاده از اند پوینت health قبل از صدور نام کاربری نیز دسترسی خود را به آی پی و پورت وبسرویس ارسال بررسی نمایند. پس از صدور نام کاربری و رمز با تابع login قادر خواهید بود توکن عملیاتی دریافت کنید. پس از این مرحله شرکت‌ها تمام دسترسی‌های لازم را برای ارسال تردد را دارند.

۲-۲- ارسال اطلاعات به صورت تک به تک

برای خودروهای سنگین و تردهای متخلف دریافت تمامی اطلاعات اعم از داده‌های تردد و تصاویر به صورت یکجا اهمیت دارد. این تردها باید تک به تک ارسال شوند. در این روش پس از اعتبارسنجی و دریافت توکن، تمامی اطلاعات یک تردد از جمله تصویر، از طریق متد addTTOInfo به سامانه ارسال می‌شود و پاسخ نهایی به ارسال کننده داده خواهد شد. این پاسخ فقط در صورتی که یک کد تک‌رقمی (۰-۹) به عنوان ارور کد برگرداند مورد قبول واقع شده است.


۲-۳- ارسال اطلاعات به صورت بسته‌ای

جهت بالاتر بردن سرعت دریافت اطلاعات و جلوگیری از تأخیرهای احتمالی در فرایند تحویل داده، پس از اعتبارسنجی کاربر ارسال کننده و دریافت توکن، اطلاعات مورد نظر در قالب یک بسته (حداکثر تا ۱۰۰ رکورد) به سامانه جامع ارسال می‌شود. در این حالت از تابع addttoinfobatch^۲ استفاده می‌شود (باتوجه به پیچیدگی دریافت نتیجه تردد در درخواستی جداگانه، تابع addttoinfobatch تابعی deprecated شده محسوب می‌شود)



۲-۴- ارسال عکس جدا از تردد

به دلایل مختلف از جمله ارسال در زمان‌های کم‌ترافیک شبکه، محدودیت شبکه و... قابلیت ارسال عکس تردهای مجاز (بدون تخلف) و غیر سنگین، تا ۲۴ ساعت پس از وقوع تردد در سامانه وجود دارد. تردد بدون عکس می‌تواند به صورت تکی یا چندتایی ارسال شود و عکس تا ۲۴ ساعت بعد، از طریق آی دی، به آن الصاق گردد.



فصل ۳: مکانیزم اعتبارسنجی

در ادامه به روند اعتبارسنجی داده‌های دریافتی پرداخته می‌شود.

۳-۱- اعتبارسنجی پلاک

۳-۱-۱- طبقه‌بندی پلاک‌ها

به‌طور کلی پلاک‌ها در دو ساختار دسته‌بندی می‌شوند:

۱. پلاک‌های فرمت‌بندی شده (ایران)

۲. پلاک مخدوش

۳. پلاک‌های بدون قالب مشخص

۳-۱-۲- پلاک‌های فرمت‌بندی شده (ایران)

برای این نوع پلاک‌ها بایستی این ۳ فیلد مقداردهی شوند:

• vehiclePlate: فیلد مقدار عددی پلاک

• LPF: فیلد کشور پلاک (که ایران است)

• SLPF: فیلد نوع پلاک

این دسته پلاک‌ها، پلاک‌هایی هستند که در ساختار فرمت‌بندی پلاک‌های ایران می‌گنجند. به‌عنوان مثال پلاک‌های دولتی (الف)، پلاک‌های شخصی (ب، ج، د، ر، س، ص، ط، ق، ل، م، ن، و، ه، ی)، پلاک‌های تاکسی (ت)، پلاک‌های عمومی (ع)، پلاک‌های کشاورزی (ک)، پلاک‌های معلولین و جانبازان (ژ)، پلاک‌های نظامی (پ)، پلاک‌های گذر





موقت (گ)، پلاک‌های دیپلمات (D)، پلاک‌های سفارت (S)، پلاک‌های فرماندهی نیروهای مسلح (ف)، پلاک‌های ارتش (ش)، پلاک‌های سپاه (ث)، پلاک‌های وزارت دفاع (ز) همگی از این قالب تبعیت می‌کنند. لذا پلاک‌های اشاره شده بایستی در قالب و فرمتی که جدول زیر آمده است ارسال شوند که توسط سامانه، اعتبارسنجی می‌شوند.

(یک کد ۹ رقمی)  (۲۲ ۷۵۶ ۲۲) (یک کد ۹ رقمی) 

از پلاک‌هایی که حروف فارسی دارند، پلاک گذر موقت وقت) به طور خاص به دلیل داشتن تاریخ، جزو پلاک‌های استاندارد، محسوب نمی‌شوند و باید با قالب غیراستاندارد (پلاک‌های بدون قالب مشخص) ارسال شوند.

کد متناظر با هر یک از حروف در پلاک مطابق جدول ۱-۱ می‌باشد. به طور مثال برای پلاک تاکسی (ت) کد معادل ۰۴، برای پلاک معلولین (ژ) کد معادل ۱۴ می‌باشد. در ادامه مثال‌هایی را به صورت عملی نیز مشاهده می‌نمایید:

 (۱۲ ت ۳۴۵ ۱۱) 
 (۱۲ ز ۳۶۵ ۱۱) 

جدول (۱-۱) کد متناظر برای حروف پلاک‌های با قالب از پیش مشخص شده

حرف پلاک	کد متناظر	حرف پلاک	کد متناظر
الف	۰۱	A	۵۱
ب	۰۲	B	۵۲
پ	۰۳	C	۵۳
ت	۰۴	D	۵۴
ث	۰۵	E	۵۵
ج	۰۶	F	۵۶
چ	۰۷	G	۵۷
ح	۰۸	H	۵۸
خ	۰۹	I	۵۹

۶۰	J	۱۰	د
۶۱	K	۱۱	ذ
۶۲	L	۱۲	ر
۶۳	M	۱۳	ز
۶۴	N	۱۴	ژ
۶۵	O	۱۵	س
۶۶	P	۱۶	ش
۶۷	Q	۱۷	ص
۶۸	R	۱۸	ض
۶۹	S	۱۹	ط
۷۰	T	۲۰	ظ
۷۱	U	۲۱	ع
۷۲	V	۲۲	غ
۷۳	W	۲۳	ف
۷۴	X	۲۴	ق
۷۵	Y	۲۵	ک
۷۶	Z	۲۶	گ
		۲۷	ل
		۲۸	م
		۲۹	ن
		۳۰	و
		۳۱	ه
		۳۲	ی



۳-۱-۳- پلاک مخدوش

در صورت ارسال اطلاعات مربوط به عنوان پلاک مخدوش، لازم است در بدنه دیتا ارسالی مقدار فیلد vehiclePlate برابر با صفر (vehiclePlate=۰) تنظیم شود. همچنین فیلد rFIDNUMBER باید به طور کامل از بدنه حذف شده و در ساختار ارسالی وجود نداشته باشد.

۳-۱-۴- پلاک بدون قالب مشخص

اگر پلاکی مطابق قالب مشخص شده در بخش قبلی نباشد، در این دسته قرار می‌گیرد و بایستی این ۴ فیلد مقداردهی شوند:

- VEHICLEPLATE: فیلد مقدار عددی پلاک (در این شرایط برابر صفر)
- rFIDNUMBER: فیلد مقدار رشته‌ای پلاک
- LPF: فیلد کشور پلاک
- SLPF: فیلد نوع پلاک

در این شرایط می‌بایست مقدار پلاک برابر با صفر (vehiclePlate=۰) تنظیم شده و به جای آن عدد پلاک رؤیت شده در فیلد rFIDNUMBER تنظیم و مقداردهی شود. فیلد rFIDNUMBER از نوع رشته (String) و به صورت خام و بدون جاگذاری کد به جای حروف می‌باشد. از افزودن کاراکترهای اضافی مثل نقطه و اسپیس به پلاک خودداری کنید. مثلاً اگر پلاک به صورت مقابل **420 X III** باشد، با حذف فواصل (Space) بین بخش‌ها به صورت XIII۴۲۰ در خواهد آمد.

همچنین در ادامه، باید کشور پلاک رؤیت شده در فیلد LPF و نوع پلاک در فیلد SLPF قرار داده شود. مقادیر مجاز این دو فیلد مطابق جدول زیر می‌باشد:



جدول (۱-۲) تعیین کشور و نوع پلاک

نام کشور	نوع پلاک	LPF (License Plate Format)	SLPF (Subclass of License Plate)
سایر	سایر	۰	۰
ایران	سایر	۱	۰
ایران	ملی	۱	۱
ایران	موتورسیکلت	۱	۲
ایران	IR	۱	۳
ایران	گذر موقت	۱	۴

ایران	ترانزیت قدیم	۱	۵
ایران	ترانزیت	۱	۶
ایران	منطقه آزاد قدیم	۱	۷
ایران	منطقه آزاد	۱	۸
افغانستان	سایر	۲	۰
ارمنستان	سایر	۳	۰
آذربایجان	سایر	۴	۰
امارات متحده عربی	سایر	۵	۰
عراق	سایر	۶	۰
قزاقستان	سایر	۷	۰
پاکستان	سایر	۸	۰
روسیه	سایر	۹	۰
تاجیکستان	سایر	۱۰	۰
ترکیه	سایر	۱۱	۰
ترکمنستان	سایر	۱۲	۰
قطر	سایر	۱۳	۰
بحرین	سایر	۱۴	۰
کویت	سایر	۱۵	۰
عربستان	سایر	۱۶	۰
ازبکستان	سایر	۱۷	۰
گرجستان	سایر	۱۸	۰
عمان	سایر	۱۹	۰
قرقیزستان	سایر	۲۰	۰
اروپا	سایر	۲۱	۰

۳-۲- اعتبارسنجی تصاویر

تصویر رنگی و بریده پلاک باید جداگانه ارسال شوند و بریده پلاک باید حتماً قابل تشخیص باشد. نمونه پلاک ناخوانا:



جدول (۳-۱) تعیین محدوده حجم مجاز تصاویر

نوع تصویر	حداقل حجم مجاز	حداکثر حجم مجاز
تصویر اصلی	۱۵ کیلوبایت	۳۰۰ کیلوبایت
تصویر اصلی سرعت متوسط	۱۵ کیلوبایت	۴۶۵ کیلوبایت



تصویر اصلی WIM	۱۵ کیلو بایت	۷۰۰ کیلو بایت
تصویر پلاک	۱ کیلو بایت	۵۰ کیلو بایت
تصویر مادون قرمز	-	۴۰ کیلو بایت

۳-۲- جدول ۱۴ کلاس

به طور کلی وسایل نقلیه به ۱۴ دسته تقسیم می شوند که در جدول زیر مشاهده می شود. نوع خودرو باید در فیلدی به نام CARCLASS^{۱۳} به سامانه ارسال شود. در صورت عدم تشخیص وانت از سواری، عدد ۱ را ارسال کنید

جدول (۱-۴) طبقه بندی ۱۴ کلاسه ی وسایل نقلیه

کد	نوع خودرو
۱	سواری
۲	وانت
۳	کامیون ۲ محور سبک
۴	کامیون ۲ محور سنگین
۵	اتوبوس دو محور
۶	اتوبوس ۳ محور
۷	کامیون ۳ محور
۸	تریلر ۳ محور
۹	کامیون ۴ محور
۱۰	تریلر ۴ محور ۱۲ چرخ
۱۱	تریلر ۴ محور ۱۴ چرخ
۱۲	تریلر ۵ محور ۱۲ چرخ

تریلر ۵ محور ۱۸ چرخ	۱۳
تریلر ۶ محور	۱۴

فصل ۴: معرفی توابع وب سرویس

در ادامه به معرفی فرم خروجی توابع و فیلدهای هر یک از توابع پرداخته می‌شود.

۴-۱- مقدمه

تمامی توابع در این وب سرویس از یک ساختار مشابه جهت پاسخ استفاده می‌نمایند. این ساختار تحت کلاسی به نام Response می‌باشد که مقادیر آن به شرح زیر است.

جدول (۵-۱) ساختار وب سرویس

نام پارامتر	عنوان	نوع داده‌ای	توضیحات
IsSuccessfull	موفقیت‌آمیز است	Boolean	مبین موفقیت‌آمیز بودن یا نبودن فرایند است
ErrorCode	کد خطا	Decimal	در صورت بروز خطا، کد خطای مربوطه در این فیلد باز می‌گردد
Step	گام خطا	Decimal	گام خطا به همراه کد خطا ارائه می‌شود و در فرایند پیدا نمودن خطا کاربردی می‌باشد.
SysError	کد خطای سیستمی	Decimal	کد خطای فرایندهای داخلی سیستم
ErrorDesc	شرح خطا	String	
Result	نتیجه عملیات	متغیر برای هر تابع	در صورتی که تابع فراخوانی شده دارای پاسخ مشخصی باشد، توسط این مقدار بازگردانده می‌شود.

۴-۲- تابع Login

این تابع با دریافت اطلاعات کاربر توکن عملیاتی صادر می‌کند:

پارامترهای ورودی				
نام پارامتر	عنوان	نوع داده‌ای	اجباری	توضیحات
پارامترهای ورودی				
UserName	نام کاربری	String	✓	
Password	کلمه عبور	String	✓	
پارامترهای خروجی در کلید Result				
Result	توکن	String		شناسه ورود کاربر که در عملیات بعدی باید از آن استفاده نماید
جدول خطا				
توضیحات				کد خطا
نام کاربری یا کلمه عبور نادرست				۱۰۰۰



۴-۳- تابع AddTTOInfo

جهت ارسال اطلاعات تردد به صورت تک به تک (برای تردهای متخلف و خودروی سنگین) از این تابع استفاده می گردد.

پارامترهای ورودی				
نام پارامتر	عنوان	نوع داده ای	اجباری	توضیحات
پارامترهای ورودی				
Token	توکن	String	✓	
TTOInfo	اطلاعات تردد	TTOInfo	✓	مطابق با کلاس TTOInfo
پارامترهای خروجی در کلید Result				
Result	شناسه تردد ثبت شده	Decimal		
جدول خطا				
کد بازگشتی	توضیحات			
۰ (موفق)	پلاک ملی با موفقیت دریافت شد			
۱ (موفق)	پلاک مخدوش با موفقیت دریافت شد			
۲ (موفق)	پلاک ترانزیت با موفقیت دریافت شد			
۹۹	تخلف بدون عکس ارسال شده و مقبول نیست. پیامک هشدار اولیه این تردد به راننده ارسال می شود و ۲۴ ساعت مهلت دارید تا تخلف را دوباره، با عکس ارسال کنید تا ثبت شود			
۱۰۱	تکراری بودن رکورد تردد			
۱۰۲	در صورت عدم صحت شناسه دستگاه			
۱۰۳	عدم تطابق کد دستگاه با کد شرکت و سیستم			
۱۰۴	عدم صحت مقدار فیلد کد سیستم			

۱۰۵	عدم صحت مقدار فیلد کد شرکت
۱۰۶	عدم صحت تاریخ تردد یا تاریخ ثبت در سرور فرستنده (ReceiveDateTime)
۱۰۷	عدم صحت مقدار فیلد مجاز / غیرمجاز
۱۰۸	طول شماره پلاک صحیح نیست
۱۰۹	بخش حرفی پلاک اشتباه است
۱۱۰	اندازه تصویر اصلی بیش از حد مجاز است - بیش از ۳۰۰ کیلوبایت
۱۱۱	اندازه تصویر پلاک بیش از حد مجاز است - بیش از ۵۰ کیلوبایت
۱۱۲	عدم صحت کلاس خودرو
۱۱۳	زمان مجاز برای ارسال اطلاعات منقضی شده است (ارسال اطلاعات خارج از زمان تعیین شده - از تاریخ تردد یا تاریخ ثبت در سرور فرستنده، بیش از ۳۰ روز گذشته است)
۱۱۴	مقدار صفر در شماره پلاک مجاز نیست (در بخش: سری - سریال و شماره ایران)
۱۱۵	تردد متخلف یا خودرو سنگین، فاقد تصویر پلاک یا تصویر خودرو است
۱۱۶	کد نوع سرعت، اشتباه است (مقادیر مجاز = ۰ = فاقد سرعت ۱ = سرعت لحظه‌ای ۲ = سرعت متوسط ۳ = سرعت متوسط و لحظه‌ای)
۱۱۷	کد جریمه مشخص نشده است (برای تردهای متخلف)
۱۱۸	تاریخ تردد (PassDateTime) بزرگ‌تر از تاریخ ثبت (RECEIVEDATETIME) در سامانه استان است
۱۱۹	تردد مجاز نمی‌تواند کد جریمه داشته باشد
۱۲۰	اندازه تصویر خودرو یا تصویر پلاک کوچک‌تر از حد مجاز است (تصویر پلاک کمتر از یک کیلوبایت یا تصویر خودرو کمتر از ۱۵ کیلوبایت)
۱۲۱	تاریخ تردد (PassDateTime) بزرگ‌تر از تاریخ و زمان جاری در سامانه تجمیع است
۱۲۲	تاریخ ثبت در سرور استانی (RECEIVEDATETIME) بزرگ‌تر از تاریخ و زمان جاری در سامانه تجمیع است
۱۲۳	کد پلیس نادرست است



خطا در ارسال سرعت میانگین به همراه سرعت لحظه‌ای (نوع سرعت اشتباه است یا سرعت میانگین تعیین نشده است)	۱۲۴
تردد با پلاک مخدوش، فاقد تصویر پلاک یا تصویر خودرو است	۱۲۵
مقدار پارامتر CarClass ^{۱۳} یا CarClass ^{۱۵} برای WIM اشتباه وارد شده است (مقدار مجاز بین ۰ تا ۱۵)	۱۲۶
پلاک ترانزیت ارسالی، دارای کاراکترهای غیرمجاز است. کاراکترهای مجاز شامل اعداد و حروف بدون فاصله هستند	۱۲۷
این نام کاربری، اجازه ارسال تردد برای این سامانه را ندارد	۱۲۸
تخلف ارسالی طبق اطلاعات پایه راهداری، تخلف نیست (سرعت تردد ارسالی برای این دوربین، مجاز است)	۱۲۹
مقدار RefrenceNo برابر Null است	۱۹۱
متد برای این کاربر غیرمجاز است.	۱۰۱۱

۴-۴- تابع AddTTOInfoBatch

جهت ارسال اطلاعات تردد به‌صورت بسته‌ای و دریافت جواب مدتی بعد از این تابع استفاده می‌گردد.

پارامترها				
نام پارامتر	عنوان	نوع داده‌ای	اجباری	توضیحات
پارامترهای ورودی				
Token	توکن	String	✓	
TTOInfoItems	اطلاعات تردها	TTOInfo []	✓	آرایه‌ای از کلاس TTOInfo
پارامترهای خروجی در پارامتر Result				
Result	شناسه بسته ثبت شده	Decimal		
جدول خطا				
کد خطا	توضیحات			
۱۰۰۷	مقدار گروه داده ارسالی برابر Null است			
۱۰۰۸	تعداد تردهای ارسالی بیش از حد مجاز است (۱۰۰)			
۱۰۱۱	متد برای این کاربر غیرمجاز است.			



۴-۵- تابع AddTTOInfoBatch

جهت ارسال اطلاعات تردد به صورت بسته‌ای و دریافت جواب در همان لحظه از این تابع استفاده می‌گردد.

پارامترها				
نام پارامتر	عنوان	نوع داده‌ای	اجباری	توضیحات
پارامترهای ورودی				
Token	توکن	String	✓	
TTOInfoItems	اطلاعات تردها	TTOInfo []	✓	آرایه‌ای از کلاس TTOInfo
پارامترهای خروجی در پارامتر Result				
Result	آرایه یا لیستی از نتیجه استعلام	InquiryInfo []		آرایه‌ای از کلاس InquiryInfo
جدول خطا				
توضیحات				کد خطا
مقدار گروه داده ارسالی برابر Null است				۱۰۰۷
تعداد تردهای ارسالی بیش از حد مجاز است (۱۰۰)				۱۰۰۸
متد برای این کاربر غیرمجاز است.				۱۰۱۱

۴-۶- تابع AddImage

جهت ارسال تصاویر بریده پلاک مربوط با هر تردد با شناسه RefrenceNo به صورت ارسال تکی این تابع فراخوانی می گردد.

پارامترها				
نام پارامتر	عنوان	نوع داده‌ای	اجباری	توضیحات
پارامترهای ورودی				
UserName	نام کاربری	String	✓	
Password	کلمه عبور	String	✓	
images	اطلاعات تصاویر	ImageInfo	✓	مطابق با کلاس ImageInfo
جدول خطا				
کد خطا		توضیحات		
۱۰۰۰		نام کاربری یا کلمه عبور نادرست		
۱۰۰۱		کاربر مسدود است		
۱۰۰۲		اطلاعات کاربری منقضی شده است		
۱۰۰۳		IP برای این کاربر نامعتبر است		
۱۱۱		اندازه تصویر پلاک بیش از حد مجاز است - بیش از ۵۰ کیلوبایت		
۱۰۰۹		بازه زمانی مجاز جهت ارسال تصاویر منقضی شده است (حداکثر زمان مجاز برای ارسال تصویر بیست و چهار ساعت پس از زمان تردد است که در صورت اختلال در سامانه پروسه آدپتیو نیز اعمال خواهد شد)		
۱۰۱۲		تصویر پلاک null است		
۱۰۱۳		شناسه ارجاع نامعتبر است		
۱۰۱۴		پیش از این برای این رکورد تصویر بریده پلاک ارسال شده است		
۱۳۱		تردد عادی فاقد تصویر پلاک است		



مقدار RefrenceNo برابر Null یا برابر صفر است	۱۰۱۵
تصویر مربوط به تردد از نوع متخلف است (فقط تردهای عادی قابل قبول است)	۱۰۱۶
تصویر مربوط به تردد خودرو سنگین است	۱۰۱۷
شناسه دستگاه (Deviceid) null یا صفر است	۱۰۱۸
شناسه دستگاه (Deviceid) اشتباه است.	۱۰۱۹
متد برای این کاربر غیرمجاز است.	۱۰۱۱

فصل ۵: معرفی کلاس‌ها

در این بخش به معرفی کلاس‌های مورد استفاده در توابع این وب سرویس پرداخته شده است.

۵-۱ - کلاس TTOInfo

نام پارامتر	نوع داده‌ای	اجباری	توضیحات
ReferenceNo	Long	✓	شناسه یکتا رکورد ثبت شده پیمانکار نکته: حتماً باید مقدار داشته باشد. در غیر این صورت رکورد تردد رد می‌شود.
DeviceCode	DECIMAL	✓	کد دستگاه (کد دوربین — ETC — سنسور و...)
SystemCode	DECIMAL	✓	کد سامانه (سیستم) ارسال کننده (سرعت، ETC ...) این شناسه توسط مدیر سیستم در اختیار ارسال کننده اطلاعات قرار می‌گیرد
CompanyCode	DECIMAL	✓	کد شرکت ارسال کننده (این شناسه توسط مدیر سیستم در اختیار ارسال کننده اطلاعات قرار می‌گیرد)
PassDateTime	DateTime	✓	تاریخ و زمان عبور (زمان ۲۴ ساعته)
VehiclePlate	DECIMAL		شماره خودرو به صورت عدد ۹ رقمی پلاک
LINENUMBER	DECIMAL	✓	شماره خط تردد خودرو
VehicleSpeed	DECIMAL	✓	میزان سرعت خودرو (برای استفاده در سیستم سرعت) در صورت عدم وجود مقدار ۰
Allowed	DECIMAL	✓	مجاز / غیرمجاز (۰ = غیرمجاز - ۱ = مجاز)



کلاس خودرو (۱ = خودرو سبک - ۲ = خودرو سنگین)	DECIMAL	VehicleClass
برای پلاک‌های غیرمعمول مقداردهی می‌شود	String	rFIDNUMBER
کشور پلاک خوانده شده (طبق جدول صفحه ۵ و ۶)	DECIMAL	LPF
نوع پلاک خوانده شده بر اساس کشور (طبق جدول صفحه ۵ و ۶)	DECIMAL	SLPF
حرکت خودرو در خلاف جهت (۰ = جهت درست - ۱ = خلاف جهت)	DECIMAL	WrongDirection
تصویر رنگی (برای سامانه‌های دارای تصویر اجباری است)	Byte []	ColorImage
تصویر پلاک (برای سامانه‌های دارای تصویر اجباری است)	Byte []	PlateImage
تصویر رنگی (ذخیره ۱) برای تابع addTTOInfoBatch ارسال نشود	Byte []	EXCOLORIMAGE ^۱
تصویر رنگی (ذخیره ۲) برای تابع addTTOInfoBatch ارسال نشود	Byte []	EXCOLORIMAGE ^۲
طول خودرو (cm)	DECIMAL	VEHICLELEN
فاصله سپر جلو خودرو عبوری با سپر جلوی خودروی قبلی (ثانیه)	DECIMAL	HEADGAP
فاصله سپر جلو خودرو عبوری با سپر عقب خودروی قبلی (ثانیه)	DECIMAL	GAP
تعداد محور (در صورت وجود اطلاعات توزین در حرکت باید مقدار داشته باشد)	DECIMAL	TOTALAXLES
کلاس خودرو بر اساس طبقه‌بندی ۱۴ کلاسه	DECIMAL	CARCLASS ^{۱۳}
فاصله محور اول با محور آخر (cm)	DECIMAL	FirstToLastAxlesLen
فاصله محور ۱ تا ۲ (cm)	DECIMAL	LENGTHAXLES ^{۱۲}
فاصله محور ۲ تا ۳ (cm)	DECIMAL	LENGTHAXLES ^{۲۳}

فاصله محور ۳ تا ۴ (cm)		DECIMAL	LENGTHAXLES ^{۳۴}
فاصله محور ۴ تا ۵ (cm)		DECIMAL	LENGTHAXLES ^{۴۵}
فاصله محور ۵ تا ۶ (cm)		DECIMAL	LENGTHAXLES ^{۵۶}
فاصله محور ۶ تا ۷ (cm)		DECIMAL	LENGTHAXLES ^{۶۷}
فاصله محور ۷ تا ۸ (cm)		DECIMAL	LENGTHAXLES ^{۷۸}
فاصله محور ۸ تا ۹ (cm)		DECIMAL	LENGTHAXLESMORE THAN ^۸
وزن کل (کیلوگرم)		DECIMAL	TOTALWEIGHT
وزن محور ۱ (کیلوگرم)		DECIMAL	AXLESWEIGHT ^۱
وزن محور ۲ (کیلوگرم)		DECIMAL	AXLESWEIGHT ^۲
وزن محور ۳ (کیلوگرم)		DECIMAL	AXLESWEIGHT ^۳
وزن محور ۴ (کیلوگرم)		DECIMAL	AXLESWEIGHT ^۴
وزن محور ۵ (کیلوگرم)		DECIMAL	AXLESWEIGHT ^۵
وزن محور ۶ (کیلوگرم)		DECIMAL	AXLESWEIGHT ^۶
وزن محور ۷ (کیلوگرم)		DECIMAL	AXLESWEIGHT ^۷
وزن محور ۸ (کیلوگرم)		DECIMAL	AXLESWEIGHT ^۸
وزن محور ۹ (کیلوگرم)		DECIMAL	AXLESWEIGHT ^۹
(ارسال) بار محوری هم ارز معادل محور ۱ (کیلوگرم)		DECIMAL	AXLESEQUIVALENT_ W ^۱
(ارسال) بار محوری هم ارز معادل محور ۲ (کیلوگرم)		DECIMAL	AXLESEQUIVALENT_ W ^۲
(ارسال) بار محوری هم ارز معادل محور ۳ (کیلوگرم)		DECIMAL	AXLESEQUIVALENT_ W ^۳
(ارسال) بار محوری هم ارز معادل محور ۴ (کیلوگرم)		DECIMAL	AXLESEQUIVALENT_ W ^۴
(ارسال) بار محوری هم ارز معادل محور ۵ (کیلوگرم)		DECIMAL	AXLESEQUIVALENT_ W ^۵



(ارسال) بار محوری هم ارز معادل محور ۶ (کیلوگرم)		DECIMAL	AXLESEQUVALENT_W ^۶
(ارسال) بار محوری هم ارز معادل محور ۷ (کیلوگرم)		DECIMAL	AXLESEQUVALENT_W ^۷
(ارسال) بار محوری هم ارز معادل محور ۸ (کیلوگرم)		DECIMAL	AXLESEQUVALENT_W ^۸
(ارسال) بار محوری هم ارز معادل مازاد ۸ (کیلوگرم)		DECIMAL	AXLESEQUVALENT_W_MORETHAN ^۸
اضافه وزن کل (کیلوگرم)		DECIMAL	TOTALOVERWEIGHT
وزن گروه محوری A (کیلوگرم)		DECIMAL	TOTALWEIGHT_A
وزن گروه محوری B (کیلوگرم)		DECIMAL	TOTALWEIGHT_B
وزن گروه محوری C (کیلوگرم)		DECIMAL	TOTALWEIGHT_C
اضافه وزن گروه محوری A (کیلوگرم)		DECIMAL	TOTALOVERWEIGHT_D
اضافه وزن گروه محوری B (کیلوگرم)		DECIMAL	TOTALOVERWEIGHT_E
اضافه وزن گروه محوری C (کیلوگرم)		DECIMAL	TOTALOVERWEIGHT_F
اضافه وزن محور ۱ (کیلوگرم)		DECIMAL	TOTALOVERWEIGHT_AX ^۱
اضافه وزن محور ۲ (کیلوگرم)		DECIMAL	TOTALOVERWEIGHT_AX ^۲
اضافه وزن محور ۳ (کیلوگرم)		DECIMAL	TOTALOVERWEIGHT_AX ^۳
اضافه وزن محور ۴ (کیلوگرم)		DECIMAL	TOTALOVERWEIGHT_AX ^۴
اضافه وزن محور ۵ (کیلوگرم)		DECIMAL	TOTALOVERWEIGHT_AX ^۵
اضافه وزن محور ۶ (کیلوگرم)		DECIMAL	TOTALOVERWEIGHT_AX ^۶
اضافه وزن محور ۷ (کیلوگرم)		DECIMAL	TOTALOVERWEIGHT_AX ^۷

اضافه وزن محور ۸ (کیلوگرم)		DECIMAL	TOTALOVERWEIGHT_ AX^										
اضافه وزن محور مازاد ۸ (کیلوگرم)		DECIMAL	TOTALOVERWEIGHT_ AX_MORETHAN^										
زمان دریافت تردد توسط شرکت پیمانکار (سرور استانی)	✓	String	RECEIVEDATETIME										
درصد کیفیت OCR (مقدار بین ۰ تا ۱۰۰)		DECIMAL	Score										
طول جغرافیایی - برای ایستگاه‌های سیار		DECIMAL	LONGITUDE										
عرض جغرافیایی - برای ایستگاه‌های سیار		DECIMAL	LATITUDE										
کد یا کدهای جرمه (این متغیر می‌تواند حاوی یک آرایه از کدها باشد		Decimal []	Crimes										
انواع سرعت ارسالی همراه تردد <table border="1"><thead><tr><th>مقدار</th><th>توضیح</th></tr></thead><tbody><tr><td>۰</td><td>بدون سرعت</td></tr><tr><td>۱</td><td>فقط سرعت لحظه‌ای</td></tr><tr><td>۲</td><td>فقط سرعت متوسط</td></tr><tr><td>۳</td><td>سرعت لحظه‌ای و متوسط</td></tr></tbody></table> در حالت ۲ و ۳ ارسال فیلدهای ۱۰ Reserverd و PreviousDeviceCode اجباری است	مقدار	توضیح	۰	بدون سرعت	۱	فقط سرعت لحظه‌ای	۲	فقط سرعت متوسط	۳	سرعت لحظه‌ای و متوسط	✓	DECIMAL	SpeedType
مقدار	توضیح												
۰	بدون سرعت												
۱	فقط سرعت لحظه‌ای												
۲	فقط سرعت متوسط												
۳	سرعت لحظه‌ای و متوسط												
مقدار کد پلیس		String	Reserved۷										
مقدار سرعت متوسط		String	Reserved۱۰										
در صورتی که تردد ارسالی عکس دارد باید true باشد		Boolean	HasImage										
برای تردهای دارای سرعت متوسط، تعیین می‌کند ایستگاه قبلی کدام است		DECIMAL	PreviousDeviceCode										
مقدار deviceid در این فیلد مقداری شود		DECIMAL	pASSINFOID										



این فیلد در صورت قابل تشخیص بودن توسط شرکت پر شود: دارای بار است: ۱ باز ندارد: ۰		DECIMAL	Reserved ^۸
شناسه تردد WIM متناظر (اگر توزین از تردد جدا ثبت می شود باید پر شود)		DECIMAL	Reserved ^۹
دارای بارنامه می باشد: ۱ بارنامه ندارد: ۰ شرکت هایی که دسترسی به اطلاعات بارنامه دارند باید این فیلد را پر کنند		DECIMAL	Reserved ^{۱۱}
مختص X مرکز مربع تشخیصی ماشین روی عکس نهایی		DECIMAL	RectCenterX
مختص Y مرکز مربع تشخیصی ماشین روی عکس نهایی		DECIMAL	RectCenterY
عرض مربع تشخیصی ماشین		DECIMAL	RectWidth
طول مربع تشخیصی ماشین		DECIMAL	RectHeight
تصویر تردد تصویر دو تردد، به هم چسبیده است (عکس دوتایی): ۱ تصویر تردد عکس تکی معمولی است: ۰		DECIMAL	IsDoubleImage

۲-۵ - کلاس InquiryInfo

نام پارامتر	نوع داده ای	توضیحات
DeviceCode	DECIMAL	کد دستگاه (کد دوربین - ETC - سنسور و...)
PassInfoId	DECIMAL	شناسه تردد ثبت شده سامانه جامع
CompanyCode	DECIMAL	کد شرکت
PackId	Decimal	شناسه بسته
REFERENCENO	Decimal	شناسه یکتا رکورد ثبت شده پیمانکار نکته: حتماً باید مقدار داشته باشد. در غیر این صورت رکورد تردد رد می شود.
VALIDATIONCODE	Decimal	کد نتیجه اعتبارسنجی، منطبق با جدول خطای دریافت تک به تک رکورد

۵-۳- کلاس ImageInfo

نام پارامتر	نوع داده‌ای	توضیحات	اجباری
RefNo	DECIMAL	شماره یکتا ارسالی از سمت پیمانکار (مسئولیت تکراری بودن این شماره به عهده پیمانکار است)	*
DeviceID	DECIMAL	شناسه ایستگاه (جهت دریافت با واحد پشتیبانی تماس تا هر شرکت شناسه‌های خود را دریافت نماید)	*
PassDateTime	DateTime	تاریخ و زمان تردد	*
Allowed	DECIMAL	نوع تردد (۰=متخلف / ۱=عادی) نکته: فقط تردد عادی قابل قبول است	*
VehicleClass	DECIMAL	کلاس خودرو (۱=خودرو سبک / ۲=خودرو سنگین) نکته: فقط تردد خودرو سبک قابل قبول است	*
COLORIMAGE	Byte []	تصویر تردد	
PLATEIMAGE	Byte []	تصویر پلاک	*
EXCOLORIMAGE ^۱	Byte []	تصویر رنگی (ذخیره ۱)	
EXCOLORIMAGE ^۲	Byte []	تصویر رنگی (ذخیره ۲)	

فصل ۶: نمونه‌های فراخوانی سرویس

۶-۱- نمونه اول

تردد خودرویی با پلاک ۳۰ ۵۳۹ گ ۲۹ که سرعت آن ۸۱ کیلومتر ساعت بوده است.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://tempuri.org/"
  xmlns:ttow="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TTOWS.Library.Models"
  xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:addTTOInfo>
      <tem:Token> (token from login)</tem:Token>
      <tem:TTOInfo>
        <ttow:Crimes>
        </ttow:Crimes>
        <ttow:aLLowed>1</ttow:aLLowed>
        <ttow:cOLORIMAGE> (base64 color image)</ttow:cOLORIMAGE>
        <ttow:COMPANYCODE>123(company code of camera)</ttow:COMPANYCODE>
        <ttow:DEVICECODE>12345678(device code of camera)</ttow:DEVICECODE>
        <ttow:hasImage>true</ttow:hasImage>
        <ttow:LINENUMBER>1</ttow:LINENUMBER>
        <ttow:pASSDATETIME>2025-05-15T00:02:10.367000</ttow:pASSDATETIME>
        <ttow:pLATEIMAGE> (base64 of plate image)</ttow:pLATEIMAGE>
        <ttow:rECEIVEDATETIME>2025-05-15T00:04:13.717000</ttow:rECEIVEDATETIME>
        <ttow:rFIDNUMBER>2953930</ttow:rFIDNUMBER>
        <ttow:ReferenceNo>32176190368</ttow:ReferenceNo>
        <ttow:reserved7>123456(camera police code)</ttow:reserved7>
        <ttow:sYSTEMCODE>200(camera systemcode)</ttow:sYSTEMCODE>
        <ttow:speedType>1</ttow:speedType>
        <ttow:vEHICLECLASS>1</ttow:vEHICLECLASS>
        <ttow:vEHICLELEN>0</ttow:vEHICLELEN>
        <ttow:vEHICLEPLATE>0</ttow:vEHICLEPLATE>
        <ttow:vEHICLESPEED>81</ttow:vEHICLESPEED>
        <ttow:wRONGDIRECTION>0</ttow:wRONGDIRECTION>
        <ttow:LPF>1</ttow:LPF>
        <ttow:SLPF>4</ttow:SLPF>
      </tem:TTOInfo>
    </tem:addTTOInfo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

۶-۲- نمونه دوم

تردد خودرویی با پلاک ۵۰ ۱۳۵ د ۶۵ که تخلف کرده، در جهت درست بوده و سرعت آن ۹۰ کیلومتر بر ساعت بوده؛ ولی سرعت متوسط آن ۱۲۹ کیلومتر بر ساعت بوده و کد تخلف ۲۳۱۰ به آن الصاق می‌شود.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://tempuri.org/"
  xmlns:ttow="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TTOWS.Library.Models"
  xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:addTTOInfo>
      <tem:Token> (token from login)</tem:Token>
      <tem:TTOInfo>
        <ttow:Crimes>
          <arr:Crime>
            <arr:crime>2310</arr:crime>
          </arr:Crime>
        </ttow:Crimes>
        <ttow:aLLowed>0</ttow:aLLowed>
        <ttow:cOLORIMAGE> (base64 color image)</ttow:cOLORIMAGE>
        <ttow:cOMPANYCODE>123(company code of camera)</ttow:cOMPANYCODE>
        <ttow:dEVICECODE>12345678(device code of camera)</ttow:dEVICECODE>
        <ttow:hasImage>true</ttow:hasImage>
        <ttow:lINENUMBER>1</ttow:lINENUMBER>
        <ttow:pASSDATETIME>2025-05-16T00:00:03</ttow:pASSDATETIME>
        <ttow:pLATEIMAGE> (base64 of plate image)</ttow:pLATEIMAGE>
        <ttow:rECEIVEDATETIME>2025-05-16T00:00:05.573000</ttow:rECEIVEDATETIME>
        <ttow:ReferenceNo>32176126256</ttow:ReferenceNo>
        <ttow:reserved10>129</ttow:reserved10>
        <ttow:reserved7>123456(camera police code)</ttow:reserved7>
        <ttow:sYSTEMCODE>200(camera systemcode)</ttow:sYSTEMCODE>
        <ttow:speedType>3</ttow:speedType>
        <ttow:vEHICLECLASS>1</ttow:vEHICLECLASS>
        <ttow:vEHICLELEN>0</ttow:vEHICLELEN>
        <ttow:vEHICLEPLATE>651013550</ttow:vEHICLEPLATE>
        <ttow:vEHICLESPEED>90</ttow:vEHICLESPEED>
        <ttow:wRONGDIRECTION>0</ttow:wRONGDIRECTION>
        <ttow:LPF>1</ttow:LPF>
        <ttow:SLPF>4</ttow:SLPF>
      </tem:TTOInfo>
    </tem:addTTOInfo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

۶-۳- نمونه سوم




تردد خودرویی با پلاک منطقه آزاد اروند به شکل روبرو که تخلف نداشته، در جهت درست بوده و سرعت آن ۱۰۱ کیلومتر بر ساعت بوده و سرعت متوسط آن ۱۲۷ کیلومتر بر ساعت بوده این پلاک، در قالب استاندارد

نمی‌گنجد.

```
<soapenv:Envelope xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
  xmlns:tem="http://tempuri.org/"
  xmlns:ttow="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TTOWS.Library.Models"
  xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:addTTOInfo>
      <tem:Token> (token from login)</tem:Token>
      <tem:TTOInfo>
        <ttow:Crimes>
        </ttow:Crimes>
        <ttow:aLLOWED>1</ttow:aLLOWED>
        <ttow:cOLORIMAGE> (base64 color image)</ttow:cOLORIMAGE>
        <ttow:COMPANYCODE>102(company code of camera)</ttow:COMPANYCODE>
        <ttow:dEVICECODE>18363109(device code of camera)</ttow:dEVICECODE>
        <ttow:eXCOLORIMAGE2></ttow:eXCOLORIMAGE2>
        <ttow:hasImage>true</ttow:hasImage>
        <ttow:LINENUMBER>1</ttow:LINENUMBER>
        <ttow:pASSDATETIME>2025-05-31T06:01:55.633000</ttow:pASSDATETIME>
        <ttow:pLATEIMAGE> (base64 of plate image)</ttow:pLATEIMAGE>
        <ttow:rECEIVEDATETIME>2025-05-31T06:03:42.776665+03:30</ttow:rECEIVEDATETIME>
        <ttow:rFIDNUMBER>ARVAND9273733</ttow:rFIDNUMBER>
        <ttow:ReferenceNo>1708345156341931206</ttow:ReferenceNo>
        <ttow:reserved10>127</ttow:reserved10>
        <ttow:reserved7>612006(camera police code)</ttow:reserved7>
        <ttow:sYSTEMCODE>200(camera systemcode)</ttow:sYSTEMCODE>
        <ttow:speedType>3</ttow:speedType>
        <ttow:vEHICLECLASS>1</ttow:vEHICLECLASS>
        <ttow:vEHICLEPLATE>0</ttow:vEHICLEPLATE>
        <ttow:vEHICLESPEED>101</ttow:vEHICLESPEED>
        <ttow:wRONGDIRECTION>0</ttow:wRONGDIRECTION>
        <ttow:LPF>1</ttow:LPF>
        <ttow:SLPF>4</ttow:SLPF>
      </tem:TTOInfo>
    </tem:addTTOInfo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```

۶-۴- نمونه چهارم



تردد خودروی سنگینی با پلاک روبه‌رو (پلاک قرقیزستان)

توسط یک سامانه توزین در حال حرکت دوربین‌دار ثبت شده

است.

```
<soapenv:Envelope xmlns:tem="http://tempuri.org/" xmlns:soapenv="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/"
xmlns:ttow="http://schemas.datacontract.org/2004/07/TTOWS.Library.Models"
xmlns:arr="http://schemas.microsoft.com/2003/10/Serialization/Arrays">
  <soapenv:Header/>
  <soapenv:Body>
    <tem:addTTOInfo>
      <tem:Token> (token from login)</tem:Token>
      <tem:TTOInfo>
        <ttow:Crimes>
        </ttow:Crimes>
        <ttow:aLLOWED>1</ttow:aLLOWED>
        <ttow:aXLESEQUIVALENT_W1>0</ttow:aXLESEQUIVALENT_W1>
        <ttow:aXLESEQUIVALENT_W2>0</ttow:aXLESEQUIVALENT_W2>
        <ttow:aXLESEQUIVALENT_W3>0</ttow:aXLESEQUIVALENT_W3>
        <ttow:aXLESEQUIVALENT_W4>0</ttow:aXLESEQUIVALENT_W4>
        <ttow:aXLESEQUIVALENT_W5>0</ttow:aXLESEQUIVALENT_W5>
        <ttow:aXLESEQUIVALENT_W6>0</ttow:aXLESEQUIVALENT_W6>
        <ttow:aXLESEQUIVALENT_W7>0</ttow:aXLESEQUIVALENT_W7>
        <ttow:aXLESEQUIVALENT_W8>0</ttow:aXLESEQUIVALENT_W8>
        <ttow:aXLESEQUIVALENT_W_MORETHAN8>0</ttow:aXLESEQUIVALENT_W_MORETHAN8>
        <ttow:aXLESWEIGHT1>4486</ttow:aXLESWEIGHT1>
        <ttow:aXLESWEIGHT2>4325</ttow:aXLESWEIGHT2>
        <ttow:aXLESWEIGHT3>3446</ttow:aXLESWEIGHT3>
        <ttow:aXLESWEIGHT4>3129</ttow:aXLESWEIGHT4>
        <ttow:aXLESWEIGHT5>0</ttow:aXLESWEIGHT5>
        <ttow:aXLESWEIGHT6>0</ttow:aXLESWEIGHT6>
        <ttow:aXLESWEIGHT7>0</ttow:aXLESWEIGHT7>
        <ttow:aXLESWEIGHT8>0</ttow:aXLESWEIGHT8>
        <ttow:aXLESWEIGHT9>0</ttow:aXLESWEIGHT9>
        <ttow:cARCLASS13>10</ttow:cARCLASS13>
        <ttow:cARCLASS15>10</ttow:cARCLASS15>
        <ttow:cOLORIMAGE> (base64 color image)</ttow:cOLORIMAGE>
        <ttow:COMPANYCODE>123(company code of camera)</ttow:COMPANYCODE>
        <ttow:dEVICECODE>12345678(device code of camera)</ttow:dEVICECODE>
        <ttow:fIRSTTOLASTAXLESLEN>1248</ttow:fIRSTTOLASTAXLESLEN>
        <ttow:gAP>0</ttow:gAP>
        <ttow:hEADGAP>0</ttow:hEADGAP>
        <ttow:hasImage>true</ttow:hasImage>
        <ttow:LENGTHAXLES12>368</ttow:LENGTHAXLES12>
        <ttow:LENGTHAXLES23>734</ttow:LENGTHAXLES23>
        <ttow:LENGTHAXLES34>146</ttow:LENGTHAXLES34>
        <ttow:LENGTHAXLES45>0</ttow:LENGTHAXLES45>
        <ttow:LENGTHAXLES56>0</ttow:LENGTHAXLES56>
        <ttow:LENGTHAXLES67>0</ttow:LENGTHAXLES67>
        <ttow:LENGTHAXLES78>0</ttow:LENGTHAXLES78>
        <ttow:LENGTHAXLESMORETHAN8>0</ttow:LENGTHAXLESMORETHAN8>
        <ttow:lINENUMBER>1</ttow:lINENUMBER>
        <ttow:pASSDATETIME>2025-05-23T05:00:22</ttow:pASSDATETIME>
        <ttow:pASSINFOID>14087</ttow:pASSINFOID>
      </tem:TTOInfo>
    </tem:addTTOInfo>
  </soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>
```



```

<ttow:pLATEIMAGE> (base64 of plate image)</ttow:pLATEIMAGE>
<ttow:payment>0</ttow:payment>
<ttow:rECEIVEDATETIME>2025-05-23T05:01:23</ttow:rECEIVEDATETIME>
<ttow:rFIDNUMBER>FT538TF</ttow:rFIDNUMBER>
<ttow:ReferenceNo>1748741421</ttow:ReferenceNo>
<ttow:reserved7>123456(camera police code)</ttow:reserved7>
<ttow:reserved8>0</ttow:reserved8>
<ttow:SYSTEMCODE>202(camera systemcode)</ttow:SYSTEMCODE>
<ttow:score>80</ttow:score>
<ttow:speedType>1</ttow:speedType>
<ttow:tOTALAXLES>4</ttow:tOTALAXLES>
<ttow:tOTALOVERWEIGHT>0</ttow:tOTALOVERWEIGHT>
<ttow:tOTALOVERWEIGHT_A>0</ttow:tOTALOVERWEIGHT_A>
<ttow:tOTALOVERWEIGHT_AX1>0</ttow:tOTALOVERWEIGHT_AX1>
<ttow:tOTALOVERWEIGHT_AX2>0</ttow:tOTALOVERWEIGHT_AX2>
<ttow:tOTALOVERWEIGHT_AX3>0</ttow:tOTALOVERWEIGHT_AX3>
<ttow:tOTALOVERWEIGHT_AX4>0</ttow:tOTALOVERWEIGHT_AX4>
<ttow:tOTALOVERWEIGHT_AX5>0</ttow:tOTALOVERWEIGHT_AX5>
<ttow:tOTALOVERWEIGHT_AX6>0</ttow:tOTALOVERWEIGHT_AX6>
<ttow:tOTALOVERWEIGHT_AX7>0</ttow:tOTALOVERWEIGHT_AX7>
<ttow:tOTALOVERWEIGHT_AX8>0</ttow:tOTALOVERWEIGHT_AX8>
<ttow:tOTALOVERWEIGHT_AX_MORETHAN8>0</ttow:tOTALOVERWEIGHT_AX_MORETHAN8>
<ttow:tOTALOVERWEIGHT_B>0</ttow:tOTALOVERWEIGHT_B>
<ttow:tOTALOVERWEIGHT_C>0</ttow:tOTALOVERWEIGHT_C>
<ttow:tOTALWEIGHT>15386</ttow:tOTALWEIGHT>
<ttow:tOTALWEIGHT_A>4486</ttow:tOTALWEIGHT_A>
<ttow:tOTALWEIGHT_B>4325</ttow:tOTALWEIGHT_B>
<ttow:tOTALWEIGHT_C>6575</ttow:tOTALWEIGHT_C>
<ttow:vEHICLECLASS>2</ttow:vEHICLECLASS>
<ttow:VEHICLELEN>0</ttow:VEHICLELEN>
<ttow:VEHICLEPLATE>0</ttow:VEHICLEPLATE>
<ttow:VEHICLESPEED>99</ttow:VEHICLESPEED>
<ttow:wRONGDIRECTION>0</ttow:wRONGDIRECTION>
<ttow:PreviousDeviceCode>0</ttow:PreviousDeviceCode>
<ttow:LPF>20</ttow:LPF>
<ttow:SLPF>0</ttow:SLPF>
</tem:TTOInfo>
</tem:addTTOInfo>
</soapenv:Body>
</soapenv:Envelope>

```