Importar Pedidos

Manual de Instalação

Guia rápido para instalar e operar o sistema em uma máquina Windows. Versão multi-empresa.

ÍNDICE

1. Pré-requisitos
2. Instalação
3. Primeiro acesso e cadastro de empresas
4. Uso diário
5. Atualização e desinstalação
6. Dúvidas frequentes

SEÇÃO 1

Pré-requisitos

Tudo o que o instalador não consegue fazer sozinho.

ITEM	NECESSÁRIO
Sistema	Windows 10 ou superior
Permissão	Conta de administrador local na primeira instalação
Internet	Apenas durante a instalação (para baixar dependências)
Chave OpenRouter	Fornecida pelo suporte. Usada como auxílio para formatos novos.

💡 **Não precisa instalar Python manualmente.** O instalador detecta a versão correta (3.11+) e, se faltar, baixa e instala automaticamente via `winget`.

SEÇÃO 2

Instalação

Três passos. Cinco a dez minutos no total.

1 **Copiar a pasta do sistema**

Copie a pasta **importar pedidos** para um local fixo — por exemplo `C:\SamFlowsAI\importar pedidos`. **Não** coloque na Área de Trabalho nem em pastas sincronizadas com OneDrive.

2 **Executar o instalador**

Dentro da pasta, dê duplo-clique em **instalar.bat**. Uma janela vai abrir e fazer perguntas. Responda conforme o quadro abaixo.

3 **Criar atalho na Área de Trabalho**

Clique com o botão direito em **iniciar.bat** → *Mostrar mais opções* → *Enviar para* → *Área de Trabalho (criar atalho)*. É por esse atalho que o operador abre o sistema todo dia.

Perguntas do instalador

O `instalar.bat` faz cinco perguntas. Use os valores abaixo:

PERGUNTA	RESPOSTA
OPENROUTER_API_KEY	Cole a chave fornecida pelo suporte (começa com `sk-or-v1-...`)
Modo de exportação	Digite `1` (xlsx) — gera planilha pronta para importar no ERP
Porta do servidor	Apertar *Enter* aceita o padrão `3636`
E-mail do administrador	O e-mail que será usado para entrar no sistema

PERGUNTA	RESPOSTA
Senha	Mínimo 8 caracteres. **Anote em local seguro** — não há recuperação por e-mail.

💡 **O instalador NÃO pede dados do Firebird.** Cada empresa (MM, Nasmar, ...) tem seu próprio Firebird, e isso é configurado depois, no navegador, em **Configurações → Ambientes**. Veja a Seção 3.

✅ Ao final, a janela mostra *"Instalação concluída"* e a URL de acesso. O `instalar.bat` só roda uma vez. A partir daí o operador usa só o `iniciar.bat`.

⚠️ Não compartilhe a chave OpenRouter por e-mail nem WhatsApp. Em caso de dúvida, fale com o suporte.

SEÇÃO 3

Primeiro acesso e cadastro de empresas

O Portal trabalha com **uma instalação que atende N empresas**. Cada empresa do grupo (MM, Nasmar, e quantas mais houver) é cadastrada como um *ambiente*: pasta de pedidos própria e banco Firebird próprio.

1. **Iniciar o sistema**

   Duplo-clique no atalho **Importar Pedidos** da Área de Trabalho. Uma janela escura abre — **não a feche**. Em seguida o navegador abre em `http://localhost:3636`.

2. **Entrar com o e-mail e senha do administrador**

   Use exatamente o e-mail e a senha definidos no passo 2 do instalador. Após 10 tentativas falhas, o sistema bloqueia o IP por 15 minutos.

3. **Cadastrar a primeira empresa**

Menu **Configurações** → **Ambientes** → botão **+ Novo ambiente**. Preencha conforme o quadro abaixo e clique em *Salvar*.

CAMPO	O QUE PREENCHER	EXEMPLO MM
Slug	Apelido curto, em minúsculas. Imutável após criar.	`mm`
Nome	Nome amigável que aparece pro operador.	`MM Calçados`
Pasta de entrada	Use o botão *Selecionar*. Onde os PDFs/XLS dessa empresa chegam.	`C:\MM\Pedidos`
Pasta de saída	Onde o XLSX gerado será gravado.	`C:\MM\XLS`
Caminho do .fdb	Use o botão *Selecionar*. Caminho do banco Firebird dessa empresa.	`C:\Fire\MM\empresa.fdb`
Host	Como o Portal alcança o Firebird. Use `localhost` quando o Fire roda no mesmo servidor.	`localhost`
Porta	Padrão Firebird.	`3050`
Usuário	SYSDBA é o padrão.	`SYSDBA`
Charset	WIN1252 é o padrão do Fire Sistemas.	`WIN1252`
Senha	Senha do SYSDBA (não confunde com senha do operador no Fire).	—

💡 **Por que `localhost` e não embedded?** O Fire Sistemas já mantém o .fdb aberto via Firebird Server. O Portal entra pela mesma via TCP (`localhost:3050`) — o servidor coordena os acessos sem conflito. Se deixar Host vazio, modo embedded tenta abrir o arquivo direto e dá erro de lock.

4 **Testar a conexão**

Após salvar, abra o ambiente recém-criado e clique em **Testar conexão**. Deve aparecer três `✓`: pasta de entrada, pasta de saída, Firebird. Se algum aparecer `✗`, corrija antes de continuar (pasta inexistente, senha errada, Firebird Server parado, etc.).

5 **Cadastrar a próxima empresa**

Volte para **Ambientes** e repita o passo 3 para a próxima empresa do grupo (Nasmar, etc.). Cada uma com seu slug, suas pastas e seu .fdb.

6 **Selecionar o ambiente ativo**

Vá para a página inicial. Como é a primeira vez, o sistema mostra a tela **Selecionar ambiente** com todas as empresas cadastradas. Clique na que vai operar agora. Para trocar depois, use o botão *trocar* no topo.

⚠️ **Cada pedido fica gravado no ambiente em que foi importado.** Trocar o ambiente ativo não move pedido entre empresas — o histórico de cada empresa é separado.

Cadastrar mais usuários (opcional)

Em **Configurações → Usuários**, o administrador gera convites com link único. Cada novo usuário acessa o link, define a própria senha e entra. Papéis disponíveis: `admin` (gerencia usuários e ambientes), `operator` (uso normal), `viewer` (somente leitura). Qualquer usuário logado escolhe livremente entre os ambientes cadastrados.

SEÇÃO 4

Uso diário

O fluxo de trabalho acontece inteiramente no navegador.

1 **Iniciar o sistema**

Duplo-clique no atalho da Área de Trabalho. O navegador abre automaticamente. Se já estiver logado dentro de 24h, vai direto para a tela principal.

2 **Escolher a empresa da sessão**

Após o login, o Portal pergunta em qual empresa você vai operar (MM, Nasmar, etc.). Clique no card desejado. Para trocar a qualquer momento, use o botão *trocar* que aparece no canto superior direito.

3 **Salvar os pedidos na pasta de entrada**

Coloque os PDFs ou XLS recebidos dos fornecedores na pasta de entrada **daquela empresa** (a que aparece nos detalhes do ambiente). Pode ser vários arquivos de uma vez.

4 **Selecionar e importar**

Na aba **Pendentes**, clique em *Atualizar* para listar os arquivos da empresa selecionada. Marque os que quer processar e clique em *Importar*. O sistema gera os XLSX para o ERP e move o original para *Pedidos importados*.

5 **Baixar e importar no ERP**

Os links de download aparecem na tela. Clique em cada um para baixar o XLSX e importe normalmente no Fire Sistemas **da empresa correspondente**.

6 **Trocar de empresa (se necessário)**

Para operar a próxima empresa, clique em *trocar* no topo, escolha o ambiente da outra empresa e repita o fluxo. As listagens, preview e validação seguem sempre a empresa selecionada — sem risco de misturar.

7 **Encerrar o sistema**

Feche a janela escura (ou aperte `Ctrl+C` dentro dela) ao final do dia.

💡 **O Portal monitora as pastas em paralelo.** Mesmo sem você estar com a tela aberta, a cada 30 segundos ele varre a pasta de entrada de cada empresa configurada e pré-processa os arquivos novos. Quando você entra, eles já aparecem em *Pendentes*.

Aba Importados

Mostra o histórico da empresa atualmente selecionada: data, número do pedido, cliente, status e link para baixar de novo o XLSX gerado. Use **Reimportar** se o arquivo do ERP foi perdido — o pedido original é processado outra vez sem precisar voltar a colocar na pasta. **Trocar de ambiente faz a lista mudar**: você só vê pedidos da empresa selecionada.

SEÇÃO 5

Atualização e desinstalação

Atualizar para uma nova versão

Quando o suporte enviar atualização:

1. Substituir os arquivos da pasta atual pelos novos (ou colar por cima sobrescrevendo).
2. Duplo-clique em **atualizar.bat**.

O `.env`, o histórico, os usuários e as configurações são preservados.

Inicialização automática (opcional)

Para que o sistema suba sozinho ao ligar a máquina, executar uma vez como administrador:

```
> setup-service.bat
```

Isso registra uma tarefa no *Agendador de Tarefas* do Windows que inicia o portal no boot. Útil em servidores que ficam ligados 24/7.

Desinstalar

Duplo-clique em **desinstalar.bat**. Remove o ambiente Python (`.venv`) e a tarefa agendada. **Preserva** os dados em `data/`, `input/`, `output/` e `logs/`. Para apagar tudo, deletar a pasta inteira.

SEÇÃO 6

Dúvidas frequentes

Esqueci a senha do administrador

Não há recuperação por e-mail. Pelo Prompt de Comando, dentro da pasta do sistema, executar:

```
> .venv\Scripts\python.exe tools\create_user.py seu@email.com --reset
```

O comando vai pedir a nova senha duas vezes (digitação oculta).

O navegador não abriu sozinho

Abrir manualmente em `http://localhost:3636`.

Apareceu "Formato não reconhecido"

O arquivo é de um fornecedor ainda não cadastrado. Envie o arquivo para o suporte. Hoje o sistema reconhece: **Riachuelo**, **Centauro**, **Beira Rio**, **Kolosh / Dakota**, **Sam's Club**, **Kallan**, **Magic Feet**, **Authentic Feet**, **NBA** e formatos genéricos de Pedido de Compras.

Quero acessar de outra máquina na rede

Editar o arquivo `.env` da pasta do sistema, trocar `PORTAL_HOST=127.0.0.1` por `PORTAL_HOST=0.0.0.0`, salvar e reiniciar. Liberar a porta no firewall do Windows. Acesso passa a ser `http://<ip-da-máquina>:3636`.

Esqueci ou errei a senha do Firebird de uma empresa

Menu **Configurações** → **Ambientes** → editar a empresa → preencher o campo *Senha* com a nova e salvar. (Deixar vazio em modo edição mantém a senha atual.) Use o botão *Testar conexão* para confirmar.

"Muitas tentativas de login"

Limite anti-força-bruta: 10 tentativas em 15 minutos por IP. Aguardar e tentar de novo. Se for emergência, reiniciar o servidor zera o contador.

Como reprocesso um pedido

Aba **Importados**, encontrar o pedido, clicar em **Reimportar**.

Como vejo qual pasta está configurada para cada empresa

Menu lateral → **Configurações** → **Ambientes**. A lista mostra todas as empresas cadastradas com pasta de entrada, .fdb e status. Clique em *editar* em qualquer linha para ver/alterar.

Como adiciono uma terceira empresa depois

Menu lateral → **Configurações** → **Ambientes** → botão **+ Novo ambiente**. Mesmo formulário do passo inicial. A nova empresa fica disponível na próxima vez que alguém entrar e escolher o ambiente.

Como removo uma empresa

Editar o ambiente e clicar em **Desativar**. Os pedidos antigos dela continuam preservados, mas ela some da lista de seleção. Essa operação é reversível por SQL no banco interno do Portal — fale com o suporte se for o caso.

Por que o Host é `localhost` se o Firebird está no mesmo servidor

Porque o Fire Sistemas já mantém o .fdb aberto via Firebird Server (serviço Windows). Embedded mode (deixar Host vazio) tenta abrir o arquivo direto e dá erro de lock. `localhost:3050` entra pela mesma via TCP que o próprio Fire usa — sem conflito.

O sistema travou ou ficou lento

Fechar a janela escura e abrir o sistema de novo pelo atalho.