${\rm INF1600-TP4}$ Programmation en assembleur et C++

Giovanni Beltrame giovanni.beltrame@polymtl.ca Luca G. Gianoli luca-giovanni.gianoli@polymtl.ca

Polytechnique Montréal Année académique 2016/2017

Remise

Voici les détails concernant la remise de ce travail pratique :

- **Méthode**: sur Moodle (une seule remise par groupe).
- Échéance: avant 23h55; le 20 novembre 2016 pour le groupe 1, le 27 novembre 2016 pour le groupe 2;
- Format: un seul fichier zip, dont le nom sera <matricule1>-<matricule2>.zip. Exemple: 0123456-9876543.zip. L'archive doit contenir les fichiers update_status.s, average_speed.s, total_distance.s et equivalent_acc.s.
- Langue écrite : français.
- **Distribution** : les deux membres de l'équipe recevront la même note.

Barème

Contenu	Points du cours
update_status.s	2
average_speed.s	1
total_distance.s	1
equivalent_acc.s	2
Illisibilité du code (peu de commentaires,	jusqu'à -1
mauvaise structure)	
Format de remise erroné (irrespect des noms	jusqu'à -1
de fichiers demandés, fichiers superflus, etc.)	
Retard	-0.025 par heure

Travail demandé

Vous êtes en charge de coder en assembleur quatre méthodes :

— CCar::UpdateStatusAsm()

— CCar::AverageSpeedAsm()

— CCar::TotalDistAsm()

— CCar::EquivalentAccAsm()

La réalization des ces méthodes doit suivre les exemples donnés dans les méthodes corrispondantes en C++ :

— CCar::UpdateStatusCpp()

— CCar::AverageSpeedCpp()

— CCar::TotalDistCpp()

— CCar::EquivalentAccCpp()

Les opérations du code c++ doivent être exactement répliquées dans le code en langage assembleur.

Fichiers fournis

Les fichiers nécessaires à la réalisation du TP sont dans l'archive inf1600_tp4.zip, disponible sur Moodle.

Voici la description des fichiers:

- Makefile : le makefile utilisé pour compiler et nettoyer le projet ;
- tp4.c : programme de test qui utilise le fonctions de référence et celles en assembleur ;
- car.h : la définition de la classe CCar;
- car.cpp: l'implementation C++ de la classe CCar;
- car.vtable : la structure de la *virtual table* de la classe CCar;

Vous devez compléter les fichiers *.s et les remettre dans un archive zip. Votre code doit passer chaque tests dans tp4.c.

Compilation et testing

Pour compiler le programme de test (tp4), il est suffisant de taper :

```
$ make
```

Pour l'éxécuter, vous devez passer 4 arguments. Le premier est la position initiale, la deuxième est la vitesse initiale et la troisième est l'accélération initiale. Enfin, le quatrième est l'intervalle d'actualisation. Par exemple, dans la commande :

```
$ ./tp4 0 0 1 1
```

la voiture va commencer la simulation en position 0, avec un vitesse de 0 m/s e une accélération de 1 m/s^2 . Chaque fois que le les méthodes CCar::UpdateStatusCpp() et CCar::UpdateStatusAsm() sont appelées, position et vitesse sont mises à jour en fonction de l'accélération (1 m/s^2 constante pendant toute la simulation) et de l'intervalle de d'actualisation (1 s).

Accélération et intervalle de d'actualisation doivent être supérieurs ou égaux à 1. Si les valeurs ne le respectent pas, le programme sorte un erreur.

État de la pile au début d'une méthode

Lorsqu'une méthode M d'une classe C est appelée, le premier argument qui se trouve dans la pile (8 (%ebp)) est toujours l'adresse de l'objet de la classe C.

Par exemple, avec cette définition:

```
class C {
   public:
     void M(int x);
   private:
     int i;
};
```

quand la méthode M est appelée, la pile est :

12(%ebp)	valeur de x
8(%ebp)	addresse de l'objet de type C
4(%ebp)	ancienne valeur de %eip
(%ebp)	ancienne valeur de %e bp

Opérations avec valeurs float

Pour cet exercice, on se sert de la partie FPU (unité à virgule flottante) du processeur Intel. Il s'agit d'une pile dédiée au calcul flottant (différente de la pile d'appel), de grandeur 8 (elle peut contenir jusqu'à 8 entrées de type float), mais il est rarement nécessaire de dépasser 2 ou 3 entrées. Les quelques instructions agissent toujours sur le premier et le deuxième éléments de la pile (st[0] et st[1]). Voici ces instructions :

Instruction	Rôle
fld x	Ajoute au dessus de la pile la valeur à l'adresse mémoire
	x; st[1] prend la valeur de st[0] et st[0] devient cette
	nouvelle valeur chargée de la mémoire.
fldpi x	Ajoute au dessus de la pile la valeur de π (3,1415).
fstp x	Retire l'élément st[0] pour le mettre en mémoire prin-
	cipale à l'adresse x. st[1] devient st[0].
faddp	st[0] est additioné à st[1] et le resultat remplace ces
	deux éléments.
fsubp	st[1] est soustrait de st[0] et le resultat remplace ces
	deux éléments.
fsubrp	st[0] est soustrait de st[1] et le resultat remplace ces
	deux éléments.
fmulp	st[0] est multiplié avec st[1] et le resultat remplace
	ces deux éléments.
fdivp	st[0] est divisé par st[1] et le resultat remplace ces
	deux éléments.
fdivrp	st[1] est divisé par st[0] et le resultat remplace ces
	deux éléments.

Pour retourner un float en sortant d'une fonction, laissez la valeur sur st[0].