## Go 并发元件

## 黎相敏

上海观源信息科技有限公司 上海市闵行区紫竹科技园 4 号楼 303B

12/01/2019



## 大纲

- 1 基本术语
- 2 sync 包
  - WaitGroup
  - 通用锁 Mutex 和读写锁 RWMutex
  - 条件信号量 Cond
  - Once
  - 池 Pool
- 3 通道 channel
- 4 select 语句

# 基本术语

## 分叉-汇合 (FORK-JOIN) 模型

- 程序执行过程中,<mark>父线程</mark>可 以分叉出与其并发执行的子 **线程**
- <mark>汇合点</mark>: 子线程从独立执行到 汇合回父线程的时间点




图: 分叉-汇合模型

## 错误设置的汇合点

#### 代码片段 1: 不正确的汇合点引发竞态

```
sayHello := func() {
   fmt.Println("hello")
}
go sayHello()
// continue doing other things
```

以上程序的输出结果是不确定的。因为协程由 Go 运行时创建和调度,sayHello协程没能通过合适的汇合点和主协程进行汇合。因此,如果被调度之前主协程已退出,sayHello就无法获得执行的机会

#### 温馨提示

正确设置的汇点能确保程序正确性并消除潜在的竞态

#### 纠正的汇合点

为上述程序设置正确的汇合点,sayHello 必须和主协程同步,使自己能在主协程退出之前与其汇合,解决方案之一如代码片段 2

代码片段 2: 利用同步确保 sayHello 在主协程退出之前与其汇合

```
1 var wg sync. WaitGroup sayHello := func() {
    defer wg.Done() fmt.Println("hello") }
    wg.Add(1) go sayHello() wg.Wait() // 汇合点
    // 输出: // hello
```

可见,分叉--汇合模型下并发编程的正确性依赖于数据同步

#### 数据同步方式

go 语言实现数据同步操作提供了两种方式

- 传统地,共享内存型同步模式,常用元件分布在 sync 包
- 基于顺序进程通信 (CSP)的消息传递实现数据同步,主要元件 为通道 channel 及 select 语句

# sync 包

#### 基本元件

sync 包维护着用于同步底层内存访问的元件,包括

- WaitGroup
- Mutex 和 RWMutex
- Cond
- Once
- Pool

#### WAITGROUP

用途: 等待一批并发操作结束,操作的结果不是关心的重点或者能够通过其他途径收集

```
var wg sync.WaitGroup
 2
3
4
   wg. Add (1)
   go func() {
 5
     defer wg.Done()
 6
     fmt.Println("Alice sleeping...")
     time.Sleep(1)
8
   }()
9
10
   wg.Add(1)
11
   go func() {
12
     defer wg.Done()
13
  fmt.Println("Bob sleeping...")
14
    time.Sleep(2)
15
   }()
16
   wg.Wait()
17
   fmt.Println("Both are awaken.")
```

#### WAITGROUP

WaitGroup 可看作一个线程安全的计数器

- 通过 Add(x)加上特定数x
- 通过 Done()使其减 1
- Wait()使其一直阻塞直至计数器置零

#### 温馨提示

Add()需要在 WaitGroup 协调的协程之外 (一般使主协程) 调用, 否则将引入竞态

## 基本介绍

- Mutex 是 "Mutual Exclusion" 的缩写
- 用途: 保护程序的关键区域—需要排他地存取共享资源的程序 片段
- Mutex 和 RWMutex 要求开发者必须以<mark>特定的方式</mark>访问内存以 保证数据的同步
- 一个利用锁保证计数器安全读写的例子

#### 温馨提示

- 锁m的Lock()调用之后应有配对的defer m.UnLock()语句
- 进出关键区域的代价是昂贵的

#### 读写锁 RWMuTex

在写锁未被锁定之前,读写锁能够满足任意共存的读锁请求

示例代码参见Mutex 和 RWMutex 性能对比, 具体结果如下图所示,




图: Mutex 和 RWMutex 性能对比结果

可见, 性能提升没有想象的那么明显

## 条件信号量 COND

- 用途: 协程用于等待或通知特定事件发生的消息中心
- 这里的事件只在两个或更多协程之间传递事件发生的事实本身, 无法承载其他信息

## 使用场景

#### 没有借助条件信号量实现事件通知的两种方式

1. for循环等到为止: 无限占用 CPU 内核, 无法被调度

```
1 for conditionTrue() == false { }
```

2. 利用主动睡眠提供可被抢占机会: 效率不高,且难以准确设置 睡眠的时长:太长降低性能,太短消耗太多 CPU 时间

```
for conditionTrue() == false {
   time. Sleep(1*time.Millisecond)
}
```

## 使用场景

#### 借助 Cond 实现事件通知的更优

- Wait()促使协程进入阻塞状态,挂起当前协程,为其他协程腾出在系统级线程执行的机会
- Wait()内部执行过程会先调用所绑定锁的Unlock(),而在收到需要的信号后、退出执行前再次执行Lock()重新获得对锁的控制权

另一个例子是玩具级的限定容量队列

#### 两种通知方式: SIGNAL和BROADCAST

- Go 运行时维护着等待信号的协程队列 (先进先出)
- Signal()调用后, Go 运行时只会通知等待最久的那个协程并 将其出列
- Broadcast()的调用则会(逐一?并发?)通知所有等待的协程
- Cond 的性能要比 channel 的高

某些需求场景下,基于 Cond 的实现会比基于通道 channel 简洁 很多。例如,按钮点击事件的通知

#### 用途: 确保某个操作最多只被执行一次

#### 代码片段 3: Once 使用样例

```
var count int
   increment := func() {
     count++
 4
5
   var once sync.Once
   var increments sync.WaitGroup
8
   increments.Add(100)
10
   for i := 0; i < 100; i++ {
11
     go func() {
12
        defer increments.Done()
13
       once.Do(increment)
14
     }()
15
```

#### 代码片段 4: Once 使用样例

## 注意事项

- Once 确保的目标操作是通过自己的 Do() 函数注册的第一个回调函数
- Once 内部使用锁,在回调函数调用前请求锁,而在调用返回前 释放锁,需要留意不同回调函数之间的依赖性,避免死锁

#### 代码片段 5: Once 的使用不当导致死锁

```
var onceA, onceB sync.Once
var initB func()

initA := func() { onceB. Do(initB) }

initB = func() { onceA. Do(initA) }

onceA. Do(initA)

// 输出:
// fatal error: all goroutines are asleep - deadlock!
```

## 池 Pool

- 用途: 池模式创建并导出特定数目或一批资源以被第三方使用
- 3 个基本方法

New 创建资源实例

Get 调用时,如果池有可用的实例,则将其直接返回 给请求方,否则调用 New 方法实时创建一个,然 后将其返回给请求方

Put 将服务完毕的实例放回池缓存以被其他进程使用

#### 利用池创建对象,使用完毕后重新放回池中,从而节省对象的创建

```
myPool := &sync.Pool{
     New: func() interface{} {
 3
       fmt.Println("Creating new instance.")
       return struct{}{}
5
6
7
   myPool.Get()
   instance := myPool.Get()
   myPool.Put(instance)
10
   myPool.Get()
11
12
   // 输出:
13
   // Creating new instance.
   // Creating new instance.
14
```

另一个例子是使用池缓存资源以节省内存空间

## 更多使用场景

预存一批能够快速响应 (初始化比较漫长) 的服务提供方,相关代码参见

- 没有使用池预存对象的方式
- 使用池预存对象的方式

对比结果是: 使用缓存池的方式快了近 1000 倍

## 注意事项

#### 适用条件

- 为并发的进程提供服务对象,这些对象需要满足
  - ▶ 在初始化后很快就被抛弃
  - ▶ 或创建会对内存影响不小

#### 不适用条件

所需服务对象不是同态的—部分时间会被浪费在对象的类型转换上

## Pool 小结

- 初始化 Pool 时, 创建一个 New 成员
- 不要对 Get() 返回的对象状态做任何前提假设
- 不要忘记利用 Put() 将服务对象再次缓存以重用
- 池中对象应基本同态,即类型相同

# 通道 channel

## 用途和种类

- 用途: 以线程安全的方式实现不同协程之间的通信
- 通道在声明时指定其数据流向
  - ▶ 读写 默认, 例如, xStream := make(chan int)
  - ► 只读 将<-箭头放在chan关键字的左边,例如,yStream := make(<-chan int)
  - ► 只写 将<-箭头放在chan关键字的右边,例如, zStream := make(chan<- int)

#### 温馨提示

go 会在必要时隐式地将单向通道 (只读/只写) 转为双向通道 (读写)

## 数据类型与传递

- 通道传递的数据类型可以被指定
- 对于一个可读通道c,可以利用表达式c <- x将值x放到通道里
- 对于一个可写通道c,可以利用表达式y <- c从通道里取出值y

#### 代码片段 6: 通道数据传递样例

```
stringStream := make(chan string)
go func() {
    stringStream <- "Hello channels!"
}()
fmt.Println(<-stringStream)

// 输出:
// Hello channels!
```

## 导致编译错误的操作

#### ■ 对只读通道的写操作

```
1    readStream := make(<- chan interface{})
2    readStream <- struct{}{}
3    // 输出:
5    // invalid operation: readStream <- struct {} literal
6    // (send // to receive-only type <-chan interface {})</pre>
```

#### ■ 对只写通道的读操作

```
writeStream := make(chan<- interface{})

- writeStream

// 输出:

// invalid operation: <-writeStream (receive from // send-only type chan<- interface {})
```

#### 阻塞性

- 任何尝试向容量已满的通道发送数据的协程会等待直至通道有 剩余空间
- 任何尝试从空通道读数据的协程都会等待直至有一个值进入通 道

## 读操作的两种方式

- 只返回一个值: 从通道传输下来的数值
- 返回一个值x和一个布尔值closed
  - ▶ x表示从通道传输下来的数据
  - ► closed=false表示x是由于通道已关闭且容量为空而返回的所声明类型的默认值
  - ▶ closed=true则表示x是从别处写入通道的值

#### 代码片段 7: 通道的两种读取操作

```
stringStream := make(chan string)
go func() {
    stringStream <- "Hello channels!"
}()

salutation, ok := <-stringStream
fmt.Printf("(%v): %v", ok, salutation)

// 输出:
// (true): Hello channels!
```

#### 通道的关闭

- close(c)函数调用可关闭通道c
- 可读通道能够满足无限的读请求 (即使通道已被关闭)

## 设计模式 1: FOR...RANGE遍历

range和for关键字组合可以通道作为实参,并在通道关闭时自动跳 出循环

```
intStream := make(chan int)
 2
3
4
    go func() {
        defer close(intStream)
 5
6
7
8
9
        for i := 1; i <= 5; i++ {
        intStream <- i
   }()
10
   for integer := range intStream {
        fmt.Printf("%v ", integer)
11
12
13
14
   // 输出:
15
   // 1 2 3 4 5
```

## 设计模式 2: 作为取消信号

#### 以通道的关闭为信号通知多个协程

```
begin := make(chan interface{})
   var wg sync.WaitGroup
   for i := 0; i < 3; i++ {
4
       wg. Add (1)
5
        go func(i int) {
6
            defer wg.Done()
 7
            <-begin
8
            fmt.Printf("%v has begun\n", i)
9
       }(i)
10
11
   fmt.Println("Unblocking goroutines...")
12
   close(begin)
13
   wg.Wait()
14
15
   // Unblocking goroutines...
16
  // 1 has begun
17
   // O has begun
18
   // 2 has begun
```

## 容量

- 通道的容量是指通道能够容纳的数据个数的最大值
- 通道根据容量可划分为 2 种类型: 非缓存型和缓存型
- 非缓存型: 声明时不指定容量或指定容量为 0
- 缓存型: 通道在初始化时被赋予大于 0 的容量
  - ▶ 给定容量为n,对通道c可同时支持n个写操作
  - ▶ 可作为一个内存型消息队列实现并发进程间的通信
  - ▶ 通道为空且有挂起的等待协程时,新值的传入会绕过通道直接 传给等待协程
  - ▶ 这类通道容易导致过早优化问题和隐藏死锁问题

通道的满和空都是相对与通道的容量而言的

在预知通道需要支持的并发写操作次数n时,容量大小为n的缓存型通道可以使得写操作尽可能快地执行,例如,缓存型通道作为消息队列

#### NIL 通道

#### 给定nil通道c

■ 对c的读操作会阻塞进程 (尽管并不一定会导致死锁??)

```
fatal error: all goroutines are asleep - deadlock!
```

■ 对c的写操作也会阻塞进程

```
fatal error: all goroutines are asleep - deadlock!
```

■ 关闭c会触发panic

```
panic: close of nil channel
```

31

## 对通道不同操作的后果

操作	通道状态	后果
读	nil 未关闭且非空 为关闭且空 已关闭 只写	阻塞 值 阻塞 默认值,false 编译错误
写	nil 未关闭且满 为关闭且非满 已关闭 只读	阻塞 阻塞 写入给定值 恐慌 编译错误
关闭	nil 未关闭且非空 未关闭且空 已关闭 只读	恐慌 关闭通道;读操作能不断满足直至通道清空, 之后返回默认值 关闭通道;读操作获取默认值 恐慌 编译错误

## 上下文

通道的正确使用需要有合理的上下文环境,而这个上下文环境依赖 于为通道赋予正确的所有权

#### 通道的所有权应该属于负责初始化、写入数据和关闭通道的协程 通过这种规则限定

- 所有者持有对通道的读写权限,并负责
  - ▶ 初始化通道
  - ▶ 执行写操作或将通道所有权转移给其他协程
  - ▶ 关闭诵道
  - ▶ 将以上 3 项封装为一个只读通道暴露给消费者
- **消费者**则对通道只有<mark>读权限</mark>,只需关心
  - ▶ 监听通道的关闭
  - ▶ 负责处理任何情况下的阻塞

## 基于通道实现的所有者—消费者样例

```
chanOwner := func() <-chan int {</pre>
        resultStream := make(chan int, 3)
        go func() {
 4
            defer close (resultStream)
 5
            for i := 0; i < 3; i++ {
 6
            resultStream <- i
 7
 8
       }()
        return resultStream
10
11
12
   resultStream := chanOwner()
13
   for result := range resultStream {
14
        fmt.Println("Received:", result)
15
16
   fmt.Println("Done!")
17
18
   // 输出:
19
   // Received: 0
20
   // Received: 1
21 |
   // Received: 2
22
   // Done!
```

# select 语句

#### SELECT 语句

- select 语句负责绑定通道到
  - ▶ 局部的类型或单个函数
  - ▶ 全局范围内多个系统组件
- 借助 select 语句安全地利用通道实现诸如<mark>取消、超时</mark>(代码片段 8)、等待和默认值等概念
- 空 select 语句 (select {}) 等价于一个死循环,会永远阻塞

#### 代码片段 8: 基于 select 实现超时退出

```
1 | var c <-chan int | select { | case <-c: | case <-time.After(1 * time.Second): | fmt.Println("Timed out.") | } | // 输出: | // Timed out.
```

#### CASE 子句的选择公平性

- 不同干switch语句,对干 select 语句
  - ▶ case子句不会线性地从上往下检查
  - ▶ 在没有任何满足条件的case子句时会一直阻塞
  - ▶ Go 运行时会随机均匀地选择非阳塞的case子句执行

case子句指明的所有通道读写操作会被同时检查是否已被满足,即

- 读操作的可读诵道非空,或诵道已关闭
- 写操作的可写通道非满

## CASE 子句的选择公平性证明

```
c1 := make(chan interface{})
   close(c1)
   c2 := make(chan interface{})
   close(c2)
5
6
   var c1Count, c2Count int
   for i := 1000; i >= 0; i-- {
    select {
9
   case <-c1:
10
     c1Count++
11
    case <-c2:
12
    c2Count++
13
14
15
16
   fmt.Printf("c1Count: %d\nc2Count: %d\n", c1Count, c2Count)
17
18
   // 输出
19
  // c1Count: 495
20
   // c2Count: 506
```

#### DEFAULT 默认子句

■ 用途: default子句负责执行其他case子句都不满足时的操作

```
1 start := time.Now()
var c1, c2 <-chan int

4 select {
case <-c1:
case <-c2:
default:
    fmt.Println("In default after", time.Since(start))
}

// 输出:
// In default after 1.482µs
```

■ 通常default子句会与for-select循环结合使用。其中一个用例为:利用一个通道done作为终止循环的信号,而default子句负责执行终止之前的常规任务