زر الاختبار قبل القراءة




المشكلة 1

زر الاختبار فعال قبل تأكيد قراءة المقالة.

الحل

يظل ظاهرا لكن معطلا، ويتفعل بعد نجاح حفظ القراءة.

سبب الرفض ونص درجة النجاح



المشكلة 2

التطبيق يعرض «غير متاح» بدلا من سبب الرفض المحدد.

الحل

اعرض رسالة السيرفر: يجب تأكيد الانتهاء من قراءة المقالة.

المشكلة 3

شرح درجة النجاح مقصوص بنقاط.

الحل

السماح بالتفاف النص على أسطر كافية.

مراجعة الإجابات



المشكلة 4

السؤال المتروك يظهر «ينتظر مراجعة المعلم»، مع عدم وجود مراجعة معلقة.

الحل

اعرض «لم تتم الإجابة». لا تعتمد على قيمة صحة الإجابة الفارغة وحدها.

المشكلة 5

حل صح/خطأ وأزواج التوصيل غير ظاهرين رغم تفعيل عرض الحل.

الحل

اعرض «خطأ» والحل «الفجر: ركعتان، المغرب: ثلاث». البيانات موجودة بالاستجابة.

التسليم دون شاشة نتيجة



المشكلة 6

«الخروج والتسليم» يعيد الطالب للمقالة دون النتيجة.

المشكلة 7

انتهاء المؤقت أعاد الطالب للمقالة أيضا دون النتيجة.

الحل

بعد نجاح التسليم افتح نتيجة المحاولة، ثم اسمح بالعودة للدرس.

زر العودة لا يطابق وجهته




المشكلة 8

زر «العودة إلى الدروس» في النتيجة يفتح تفاصيل المقالة.

الحل

إما فتح قائمة الدروس، أو تسمية الزر «العودة إلى الدرس».

الإشعار واحتساب إجابة لم تدخل



المشكلة 9

الضغط على الإشعار لا يفتح نتيجة المحاولة.

الحل

فتح النتيجة باستخدام رقم المحاولة المرسل بالإشعار.


المشكلة 10

الخروج دون أي إجابة أعطى درجة لسؤال ترتيب لم يفتحه الطالب.

الحل

لا ترسل الترتيب الافتراضي كإجابة قبل تفاعل الطالب أو تأكيده.

زر الاختبار بعد النجاح



المشكلة 11

بعد النجاح يبقى زر «انتقل إلى الاختبار» بدلا من الوصول للنتيجة.

الحل

تغيير الزر إلى «عرض النتيجة ومراجعة الإجابات»، وفتح المحاولة الناجحة دون بدء محاولة جديدة.

الحل

عرض الحل الصحيح فقط إذا كان إظهاره مفعلا في إعدادات الاختبار.

رموز القالب في سؤال الفراغات



المشكلة 12

عنوان السؤال يعرض الرمز {{1}} ويكرر السؤال فوق الفراغ.

الحل

اعرض السؤال بفراغه مرة واحدة، دون رموز القالب.

ضياع الإجابة بعد إعادة فتح التطبيق

المشكلة 13


اخترت الإجابة ثم أغلقت التطبيق. عند استكمال نفس المحاولة اختفت الإجابة مع بقاء الوقت المتبقي.

الحل

حفظ الإجابات أثناء الحل، واسترجاع الإجابات المحفوظة عند استكمال المحاولة.



حالة الدرس بعد اكتمال الفيديو



المشكلة 14

الفيديو وصل إلى 100%، لكن البطاقة بقيت تعرض «الدرس جاري» حتى تحديث الشاشة.

الحل

تحديث حالة اكتمال الدرس وقفل الدرس التالي عند استلام تقدم مكتمل، وعند الرجوع للقائمة.