		····	******				
JHAMORI		MEMULAI PUNKSI CIMINO					
	-	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman			
		DIR.01.07.01.014	00	1/3			
STANDAR PROSEDUR OPERASIONAL		Tanggal Terbit 17 November 2022	Ditetapkan  Direktur  dr. Indra Maryunif, MARS				
Pengertian	-	Tindakan penusukan untuk a					
Tujuan		Untuk mengetahui hasil anastomose/penyambungan darah berfungsi					
		dengan baik dan dapat digunakan selama proses dialysis.					
Kebijakan	Kebijakan - Berdasarkan Peraturan Direktur Rumah Sakit			mori Nomor : Per-			
		038/DIR/XI/2022 Tentang Pedoman Pelayanan Hemodialisa					
Prosedur	1.	1. Persiapan alat :					
		a. Satu set <i>dialysis</i> terdiri dari : 1 duk steril, 1 bengkok, 2 kom (berisi					
		normal saline dan povidon iodin), 1 klem arteri, 7 kassa steril dan duk pembungkus set tersebut.					
		<ul> <li>b. Povidon iodin, alkohol 70 %.</li> <li>c. Spuit 5 cc atau 10 cc, spuit insulin berisi 500 U – 1000 U heparin (k/p untuk AV- Fistula).</li> <li>d. Satu sarung tangan steril, 2 AV – Fistula, micropore.</li> <li>e. Masker, apron, kaca mata tindakan, torniquet.</li> </ul>					
		f. Gelas ukur 2 liter, plastik untuk tempat sampah. g. <i>Trolley</i> tindakan.					
	2.						
		a. Pasien datang ke ruang <i>dialysis</i> sesuai jadwal.					
		b. Perawat mempersilahkan	pasien mencuci tanga	n dan menimbang			
		berat badan.					
		c. Perawat memberikan posisi tidur nyaman.					
		d. Perawat mengobservasi tanda-tanda vital, mencat					
		catatan keperawatan.					
		e. Perawat menjelaskan ke	epada pasien bahw	a tindakan akan			
		dimulai.					
		f. Perawat meraba desiran ci	imino, apakah desiran	jelas.			
		g. Perawat menentukan daerah punksi arteri dan vena.					
		h. Perawat meletakkan alas,	/perlak di bawah tan	gan yang akan di			
	1	-					



## **MEMULAI PUNKSI CIMINO**

No. Dokumen	No. Revisi	Halaman
DIR.01.07.01.014	00	2/3

punksi.

- i. Perawat mendekatkan alat-alat yang akan digunakan ke pasien.
- j. Perawat mencuci tangan, memakai apron, masker, kacamata.
- k. Perawat membuka set *dialysis*, letakkan AV-Fistula, spuit dan sarung tangan di atas set tersebut.
- Perawat menuangkan normal saline 0,9 % dan povidon iodin ke dalam kom steril.
- m. Perawat menyiapkan micropore, kalau perlu heparin masukan dalam spuit insulin.
- n. Perawat memakai sarung tangan steril.
- o. Perawat memulai melakukan desinfeksi daerah cimino pada arteri dan venous dengan cara:
  - Perawat memegang klem arteri dengan tangan kanan dan menjepit 1 buah buffer povidon iodin.
  - Perawat mengoleskan tuffer povidon iodin pada daerah cimino dan venous line dengan memutar dari dalam ke arah luar.
  - 3) Perawat memasukkan tuffer kotor ke dalam palstik kotor.
  - Perawat membersihkan kembali tempat cimino dan vena dengan kassa alkohol caranya sama seperti diatas, sampai bersih dan meletakkan kassa kotor pada plastik.
  - Perawat meletakkan klem arteri pada tempat yang tidak steril.
- p. Perawat meletakkan duk steril di bawah tangan yang telah di desinfektan.
- q. Perawat mengisi spuit 5 cc atau 10 cc dengan normal saline secukupnya dan membilas AV- Fistula.
- r. Perawat melakukan punksi venous pada cimino (arterial lines) dengan jarak 5-8 cm dari penyambungan darah, membilas AV-Fistula sampai bersih lalu menutup AV-Fistula.
- s. Perawat mengisi spuit 5 cc atau 10 cc dengan normal saline secukupnya dan membilas Av-Fistula.

J RUMAH SAKIT J H A M O R I	MEMULAI PUNKSI CIMINO					
	No. Dokumen	No. Revisi	Halaman			
	DIR.01.07.01.014	00	3/3			
	Perawat melakukan punksi venous pada pembuluh venous lines,     caranya sama seperti diatas.      u. perawat memasukkan alat-alat kotor ke tempatnya.					
	membersihkan dari darah w. Perawat mencuci bersih s	<ul> <li>v. Perawat membedakan dengan alat yang terkontaminasi, membersihkan dari darah kemudian memasukkan ke tempatnya.</li> <li>w. Perawat mencuci bersih set dialysis yang telah dipakai dan mengeset kembali untuk di bawa ke CSSD.</li> </ul>				
Unit Terkait	- Unit Hemodialisa					