Chapter.11

플렉서블 박스

https://www.w3schools.com/css/css3 flexbox.asp

display

display: flex - 박스를 블록 수준의 플레서블 박스로 작동하게

합니다.

표기) display: flex;

flex-direction

row : 박스를 왼쪽에서 오른쪽으로 배치합니다. 해당 속성값으로 설정 시 주축은 가로가 되고 , 교차축은 세로가 됩니다.

표기) flex-direction : row;

row-reverse : 박스를 가로로 배치하되 역방향으로 배치합니다. 즉, 오른쪽에서 왼쪽으로 배치합니다. 해당 속성값으로 설정 시 주축은 가로가 되고,교차축은 세로가 됩니다.

표기) flex-direction : row-reverse:

column : 박스를 위에서 아래로 배치합니다. 해당 속성값으로 설정 시

주축은 세로가 되고, 교차축은 가로가 됩니다.

표기) flex-direction : column;

column-reverse : 박스를 세로로 배치하되 역방향으로 배치합니다. 즉, 아래에서 위로 배치합니다. 해당 속성값으로 설정 시 주축은 세로가 되고, 교차축은 가로가 됩니다.

표기) flex-direction: column-reverse;

flex-wrap

nowrap : 박스를 한 줄로 배치하며, 기본값입니다.

표기) flex-wrap :nowrap;

wrap : 박스를 여러 불로 배치합니다.

표기) flex-wrap :wrap;

wrap-reverse : 박스를 여러 줄로 배치하되 역방향으로 배치합니다. 즉, 주축이 가로일 때는 아래에서 위로, 주축이 세로일 때는 오른쪽에서 왼쪽으로 배치합니다.

표기) flex-wrap :wrap-reverse;

flex-flow

[flex-direction] [flex-wrap]: 첫 번째 속성값은 박스의 배치 방향을 설정하는 속성의 값을 작성하고, 두번째 속성값은 박스를 여러 줄로 배치하는 속성의 값을 작성합니다.

기본값: flex-flow: row nowrap; 표기) flex-flow: column wrap;

justify-content

flex-start : 자식 박스를 부모 박스 주축의 시작점으로 배치하며, 기본값입니다.

표기) justify-content : flex-start;

flex-end : 자식 박스를 부모 박스 주축의 끝점으로 배치합니다.

표기) justify-content: flex-endt;

center : 자식 박스를 부모 박스의 중앙으로 배치합니다.

표기) justify-content : flex-center;

space-between : 플랙서블 박스에 빈 공간이 있을 때 사용합니다. 첫 번째 박스와 마지막 박스는 양쪽 끝으로 붙이고, 나머지 박스는 동일한 간격으로 정렬됩니다.

표기) justify-content :space-between;

space-around : 플렉서블 박스에 빈 공간이 있을때 사용합니다. 단, 양쪽 끝에 있는 박스의 양 옆에도 공간을 둔 채 자동 정렬됩니다.

표기) justify-content :space-around;

align-items

stretch: 박스를 확장해서 배치하며, 기본값입니다.

표기) align-items :stretch;

flex-start: 박스를 교차축의 시작점에 배치합니다.

五기) align-items: flex-start;

flex-end : 박스를 교차축의 끝점에 배치합니다.

五기) align-items: flex-end;

center: 박스를 교차축의 중앙에 배치합니다.

표기) align-items : center;

baseline: 자식 박스들을 교차축의 시작점에 배치되는 자식 박스의 글자 베이스라인에 맞춰 배치합니다. 시작점에 배치되는 자식 박스는 교차축의 시작점과 글자 베이스라인으 거리가 가장 먼 박스가 교차축의 시작점에 배치됩니다.

표기) align-items : baseline;

align-self

auto,stretch,flex-start,flex-end,center,baseline : 해당속성은 align-items와 동일하게 배치되며, 교차축방향으로 개별배치 됩니다.

auto : 플렉서블 박스(플렉스 아이템의 부모 박스)의 align-items 속성값을 상속받습니다. 부모 박스에 적용된 속성값이 없는 경우에는 stretch 속성값이 적용됩니다.

五기) align-self: auto;

align-content

stretch: 박스를 확장해서 배치하며, 기본값입니다.

표기) align-content : stretch;

flex-start : 자식 박스를 부모 박스 교차축의 시작점으로 배치합니다.

표기) align-content : flex-start;

flex-end: 자식 박스를 부모 박스 교차축의 끝점으로 배치합니다.

표기) align-content : flex-end;

center: 자식 박스를 부모 박스의 중앙으로 배치합니다.

표기) align-content : flex-center;

space-between : 플랙서블 박스에 빈 공간이 있을 때 사용합니다. 첫

번째

박스와 마지막 박스는 양쪽 끝으로 붙이고, 나머지 박스는 동일한 간격으로 정렬됩니다.

표기) align-content :space-between;

space-around : 플렉서블 박스에 빈 공간이 있을때 사용합니다. 단,

양쪽 끝에 있는 박스의 양 옆에도 공간을 둔 채 자동 정렬됩니다.

표기) align-content :space-around;

order

order : 정수값에 따라 순서 배치됩니다. 기본값은 0 입니다.

표기) order :0;

flex

flex : [flex-grow] [flex-shrink] [flex-basis]

0 1 auto(기본값)

0 auto(01 auto 와 같음) initial(01 auto 와 같음) auto(11 auto 와 같음) none(00 auto 와 같음)

flex-grow : 플렉서블 박스에 여백이 있을 때 플렉스 아이템의 크기를 늘일 수 있는 속성입니다. 속성값은 비율로 설정합니다. 단, 음 숫값은 사용 불가

표기) flex-grow: 1,1,2;

flex-shrink: 플렉서블 박스 안의 플렉서블 아이템의 크기가 넘칠 경우 크기를 줄일 수 있는 속성입니다. 속성값은 비율로 설정합니다. 단, 음 숫값은 사용 불갈

표기) flex-shrink: 2,3,5,;

flex-basis: 플렉스 아이템의 기본 크기를 설정하기 위한 속성입니다. width 속성에서 사용할 수 있는 모든 값을 사용할 수 있습니다. 단, 음 숫값은 사용 불가

표기) flex-basis: 160px;