Exercise 1: Allocate Env Array

• 修改pmap.c中的**mem_init()**,调用boot_alloc()为envs数组分配空间,大小为NENV个struct Env,并映射到虚拟地址UENVS处,权限设为user read-only使用户进程能够访问envs数组。

```
envs = (struct Env *)boot_alloc(NENV * sizeof(struct Env));
boot_map_region(kern_pgdir, UENVS, PTSIZE, PADDR(envs), PTE_U | PTE_P);
```

Exercise 2: Create and Run Environments

• **env_init():** 初始化envs数组内所有Env结构,将id设为0,status设为ENV_FREE,通过倒序执行循环将env**顺序** 插入env_free_list,因为测试会顺序遍历执行所有env。

```
for(int i = NENV - 1; i >= 0; i--) {
    envs[i].env_id = 0;
    envs[i].env_status = ENV_FREE;
    envs[i].env_link = env_free_list;
    env_free_list = &envs[i];
}
```

• **env_setup_vm():** 申请并初始化env的页表目录。将e->env_pgdir指向已申请到的PageInfo *p, 并将该页的 pp_ref加1。阅读注释可知,VA在UTOP以下的内容为空,在UTOP以上的内容可直接从kern_pgdir拷贝,所以 调用memmove()拷贝相应size的条目。将UVPT的env自己的页表设为用户只读。

```
p->pp_ref++;
e->env_pgdir = page2kva(p);
memmove(e->env_pgdir+PDX(UTOP), kern_pgdir+PDX(UTOP), sizeof(pde_t) * (NPDENTRIES-PDX(UTOP)));
e->env_pgdir[PDX(UVPT)] = PADDR(e->env_pgdir) | PTE_P | PTE_U;
```

• **region_alloc():** 为environment分配并映射物理地址。注意va和len可能未按页大小对齐,round va down并 round (va+len) up。调用page_alloc(0)分配未初始化的物理页,并将权限设为可读可写,插入e->env_pgdir。

```
void *va_start = ROUNDDOWN(va, PGSIZE);
void *va_end = ROUNDUP(va+len, PGSIZE);
for (void *addr = va_start; addr < va_end; addr += PGSIZE) {
    struct PageInfo *pp = page_alloc(0);
    if (!pp)
        panic("region_alloc: can't alloc\n");
    else {
        if (page_insert(e->env_pgdir, pp, addr, PTE_U | PTE_W) != 0)
            panic("region_alloc: can't insert page\n");
    }
}
```

- load icode(): 加载kernel中内嵌的elf image到env的地址空间。
 - 。 参照bootmain函数中的代码和注释,将readseg()改为region_alloc(),仅加载ELF_PROG_LOAD类型的程序,调用memmove()拷贝整个file到ph->p_va处,调用memset()将filesz~memsz间的空间清零。
 - 观察bootmain加载完毕后直接调用((void (*)(void))(ELFHDR->e_entry))(); 类似的,将env的tf_eip指向程序入口elf->e_entry。
 - 。 最后, 给程序的初始栈(va = USTAKTOP-PGSIZE)映射一个物理页。

• env_create(): 调用env_alloc()分配一个新的env,设置env type,调用load_icode()加载程序到env,由于env 与kernel在不同页表地址空间,需要在加载前后调用lcr3切换页表,否则会出现kernel page fault。

```
struct Env *e;
if (env_alloc(&e, 0) < 0)
    panic("env_create: fail alloc env\n");
e->env_type = type;
lcr3(PADDR(e->env_pgdir));
load_icode(e, binary);
lcr3(PADDR(kern_pgdir));
```

• **env_run():** 需要切换到不同env时,先将当前env的status置为NOT_RUNNABLE,切换到新的env、改变 status、增加env_runs,调用lcr3()切换地址空间。因为load_icode时设置过env_tf,调用env_pop_tf()后,会 进入新的env。

```
if (curenv != e) { //context switch
   if (curenv && curenv->env_status == ENV_RUNNING)
        curenv->env_status = ENV_NOT_RUNNABLE;
   curenv = e;
   curenv->env_status = ENV_RUNNING;
   curenv->env_runs++;
   lcr3(PADDR(curenv->env_pgdir)); //switch address space
}
env_pop_tf(&curenv->env_tf);
```

Exercise 4:

• trapentry.S

```
TRAPHANDLER(dblflt_handler, T_DBLFLT)

TRAPHANDLER(tss_handler, T_TSS)

TRAPHANDLER(segnp_handler, T_SEGNP)

TRAPHANDLER(stack_handler, T_STACK)

TRAPHANDLER(gpflt_handler, T_GPFLT)

TRAPHANDLER(pgflt_handler, T_PGFLT)
```

o 增加_alltraps的定义:

```
.globl _alltraps;
_alltraps:
# 1. 构造Trap frame, push %ds和%es并利用pushal指令将需要的寄存器推到栈上,用来保存目前的状态。
pushl %ds
pushl %es
pushal
# 2. load GD_KD,参考了xv6源码,先movw $GD_KD到%ax,再movw给%ds和%es,从而切换到内核态。
movw $GD_KD, %ax
movw %ax, %ds
movw %ax, %es
# 3. 32位栈传参,pushl %esp作为trap()的参数,调用trap
pushl %esp
call trap
```

• trap.c:

- 1. 声明所有trap handler函数,如 void divide_handler(); , 函数NAME会传给TRAPHANDLER
- 2. 在trap_init()中定义IDT,利用宏SETGATE,如 SETGATE(idt[T_DIVIDE],1,GD_KT,divide_handler,0); 其中INT n, INTO, BOUND指令允许软中断,它们的dpl设为3。

```
SETGATE(idt[T_BRKPT], 1, GD_KT, brkpt_handler,3);
SETGATE(idt[T_OFLOW], 1, GD_KT, oflow_handler,3);
SETGATE(idt[T_BOUND], 1, GD_KT, bound_handler,3);
```

Exercise 5:

trap_dispatch()中,将T_PGFLT的中断分配给 page_fault_handler() 进行处理。

```
if (tf->tf_trapno == T_PGFLT)
  page_fault_handler(tf);
```

Exercise 6:

trap_dispatch()中,遇到breakpoint异常时调用 monitor(),触发kernel monitor。

```
else if (tf->tf_trapno == T_BRKPT)
  monitor(tf);
```

Exercise 7:

syscall的过程: IDT -> syscall_handler -> _alltraps -> trap() -> trap_dispatch() -> syscall() -> sys_function()

- **trap_init()**: 增加handler函数声明和IDT条目: SETGATE(idt[T_SYSCALL], 0, GD_KT, syscall_handler,3);
- trapentry.S: 增加中断入口。
- trap_dispatch(): 判断syscall中断时,调用syscall(),按注释要求的顺序传入寄存器,并将返回值存于%eax。

```
else if (tf->tf_trapno == T_SYSCALL) {
    tf->tf_regs.reg_eax = syscall(tf->tf_regs.reg_eax, tf->tf_regs.reg_edx, tf-
>tf_regs.reg_ecx, tf->tf_regs.reg_ebx,tf->tf_regs.reg_edi, tf->tf_regs.reg_esi);
}
```

• 实现kern/syscall.c中的syscall(): switch (syscallno),根据syscallno调用已实现的kernel函数(按序传入需要的参数)并直接返回结果,遇到无效的syscallno返回-E_INVAL。例如:

```
switch (syscallno) {
   case SYS_cputs:
      sys_cputs((char *)a1, (size_t)a2);
      return 0;
   ...
```

Exercise 8:

• 利用 sysenter & sysexit 指令代替 int 0x30 ,则现在要求syscall的过程: IDT -> sysenter_handler -> 手动 push参数 -> call syscall -> sysenter -> sysexit

```
.globl sysenter_handler;
sysenter_handler:

pushl %esi  # 栈传参, 按照syscall参数逆序push寄存器
pushl %edi
pushl %ebx
pushl %ecx
pushl %edx
pushl %eax
call syscall
movl %ebp, %ecx  # %ebp返回%esp-> %ecx
movl %esi, %edx  # %esi返回pc -> %edx, 用于执行sysexit
sysexit
```

• 相应地,在**syscall()**内联汇编中增加sysenter指令和寄存器操作: push所有寄存器 + 执行sysenter + pop所有寄存器。其中sysenter需要手动将返回地址存到%esi、修改%ebp:

```
"leal after_sysenter_label%=, %%esi\n\t"
"movl %%esp, %%ebp\n\t"
"sysenter\n\t"
"after_sysenter_label%=: \n\t"
```

Exercise 9:

阅读env.h,可知envid_t包含几个部分,ENVX部分是env的index,可用以索引。

所以用 ENVX(sys_getenvid) 索引到envs[]中的env,将**libmain.c**中的thisenv指向它,从而调用umain时访问thisenv->env_id不会出错。

```
thisenv = &envs[ENVX(sys_getenvid())];
```

Exercise 10:

• 给Env结构体增加成员变量uint32_t env_break, 用来保存当前program break地址。

```
// load_icode()中初始化env_break, 在p_va + p_memsz上方
e->env_break = ROUNDUP(ph->p_va + ph->p_memsz, PGSIZE);
```

• 实现sys_sbrk():

```
// 调用region_alloc()从env_break分配page, 向上增长地址, 返回更新后的env_break。
static int sys_sbrk(uint32_t inc) {
    region_alloc(curenv, (void *)curenv->env_break, inc);
    curenv->env_break += inc;
    return curenv->env_break;
}
```

Exercise 11

在page_fault_handler()中检测是否是内核态,通过tf_cs低位是否置上来判断,是内核态则panic。

```
if (!(tf->tf_cs & 0x3)) {
   panic("kernel-mode page fault\n");
}
```

• 实现user_mem_check(),通过判断地址是否越界(>= ULIM)和页的权限是否为perm来检测,若出错需要将当前出错地址赋值给user_mem_check_addr,要注意该值是起始va时可不对齐,否则要与PGSIZE对齐。

```
int user_mem_check(struct Env *env, const void *va, size_t len, int perm)
{
    // LAB 3: Your code here.
    uintptr_t va_start = (uintptr_t)va;
    uintptr_t va_end = (uintptr_t)va + len;
    perm |= PTE_P;
    for (uintptr_t addr = va_start; addr < va_end; addr += PGSIZE) {</pre>
        if (addr >= ULIM) {
            user_mem_check_addr = addr;
            return -E_FAULT;
        pte_t *pte = pgdir_walk(env->env_pgdir, (void *)addr, 0);
        if (!pte || (*pte & perm) != perm) {
            user_mem_check_addr = addr;
            return -E_FAULT;
        addr = ROUNDDOWN(addr, PGSIZE);
    return 0;
}
```

• syscall.c: 在sys_cputs()中增加assert语句。

```
user_mem_assert(curenv, (void *)s, len, PTE_U);
```

• kdebug.c: debuginfo_eip()中调用user_mem_check检查usd stabs stabstr。

```
if (user_mem_check(curenv, usd, sizeof(struct UserStabData), PTE_U) != 0)
    return -1;
if (user_mem_check(curenv, stabs, stab_end - stabs, PTE_U) != 0)
    return -1;
if (user_mem_check(curenv, stabstr, stabstr_end - stabstr, PTE_U) != 0)
    return -1;
```

Exercise 13

阅读evilhello2.c的注释,发现ring0_call()的完整代码已经给出,但测试仍然会报unhandled trap。于是寻找bug。发现call_fun_ptr()调用evil()后,pop1 %ebp 然后直接 1ret ,**没有将%ebp置给%esp,无法正确返回**。

所以应修改 pop1 %ebp 为: leave

```
void call_fun_ptr()
{
    evil();
    *entry = old;
    //movl %ebp, %esp
    //popl %ebp
    asm volatile("leave");
    asm volatile("lret");
}
```